L H 338.63403 UP 122586 LBSNAA	त्रशास्त्रव्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच	200000000000000000000000000000000000000
yac y	मसूरी MUSSOORIE	5
Schooloops	पुस्तकालय LIBRARY — 22586	5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
श्रु अवाप्ति संख्या है Accession No.	99	500
ट्टें वर्ग संख्या 🕂 ट्टें Class No	1-R GLH 338.6340	3
ट्टै पुस्तक संख्या है Book No	गुप्त	2000 C
8	מיים יותר יהתי התי התי התי התי התי התי התי התי הת	3

प्रामोचोग और उनकी शब्दावली

ग्रामोद्योग त्र्योर उनकी शब्दावली

विश्वविद्यालय, प्रवाग द्वारा डी॰ फ़िल्॰ उपाधि के लिए सन् १६५१ में स्वीकृत थीतिस

डॉ॰ इरिइरप्रसाद गुप्त

एमव एव, डीव फिल्व



राजकमल प्रकाशन दिक्टी इनाहाबाद बर्स्स

ताक्ष्मी पुस्तक मंडार, इलाहाबाद के लिए राजकमल पन्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करण १००० सितम्बर १९५६ बूह्य छः स्पया

> ईश्वर चन्द्र गुप्त द्वारा खन्मी प्रेस, इलाहासद में मुद्रित

यरम पूज्य स्वर्गस्थ पिता भी मोहनलाल गुप्त की पुष्य स्मृति में

भूमिका

'प्रामोद्योग स्त्रीर उनकी शन्दावली' में श्री हरिहर प्रसाद जी ने लगभग ढाई सहस्र ऐसे शब्दों का वैज्ञानिक सङ्कलन किया है जो हमारे ग्राम जीवन की भाषा की रीढ़ हैं। कृषक जीवन की शब्दावली हिन्दी भाषा का महत्त्वपूर्ण श्रंश है जिसकी परम्परा ऋषिकांश में वैदिक युग से चली ऋाती है । जीवन के कई चेत्रों में, विशेषतः जिनका सम्बन्ध नागरिक जीवन से था, उन च्वेत्रों में श्ररबी, फारसी से प्राप्त शब्दा-वलीं ने प्राचीन शब्दों को हटा दिया, किन्तु गाँवों में जीवन की घारा का प्रवाह श्रद्भट रहा है और इसका पुष्ट उदाहरण हमारी शब्दावली में पाया जाता है। युग, हल, वरत्रा, हलीया, च्वेत्र, प्रग्रह, रश्मि, नद्ध स्त्रादि कितने ही शब्द भाषा के प्राचीनतम स्तर तक पहुँचाते हैं जिनसे बने हुए रूप गाँव की भाषा में जाने पहचाने शब्दों की भांति सदा प्रयुक्त होते आ रहे हैं। अपनी बोलियों को छानकर ऐसे समस्त शब्दों को ब्रलग पहचानने का कार्य महत्वपूर्ण है। यह कार्य किसी एक च्चेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हिन्दी की बोलियों का विस्तार हिमाचल से दिक्क कोसल तक स्त्रीर राजस्थान से बिहार तक फैला हुस्रा है। इतने विस्तृत च्चेत्र में कम से कम सौ स्थानों से ऐसा ही संग्रह कार्य होना चाहिए जैसा श्री हरिहर प्रसाद जी ने श्राजमगढ जिले की एक तहसील के लिये किया है। इस निबन्ध की शैली से लिखे हुए एक शत निबन्ध यदि हिन्दी भाषा को प्राप्त हो सकें तो कृषक शब्दावली का पुष्कल समृद्ध रूप सामने श्रा सकता है श्रीर तब हमारे पास उस प्रकार की सामग्री का प्रामाग्रिक संग्रह उपलब्ध हो सकेगा बिसके श्राचार पर तुलनात्मक श्रध्ययन का सत्रपात किया जा सकता है।

कृषक शब्दावली के संग्रह का महत्त्व अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका है। हिन्दी के लिए तो यह अमृत प्रोच्या के सहश नए जीवन का आवाहन करेगा। वस्तुतः गाँवों और नगरों में मिलाकर शब्दों का जो अनन्त भरहार भरा है वह सब हिन्दी की निधि है। देहाती जीवन में पनपने वाले आमोदोगों और शब्दों में पेरोवर लोगों की शब्दावली का सक्कलन किए बिना हिन्दी का सच्चा स्वरूप सामने आ ही नहीं सकता। सीभाग्य से इस प्रकार के कार्य का स्त्रुपात उजीसवीं शती में ही हो गया था। १८७६ में श्री विलियम क्रुक ने पर डाइजेस्ट आफ रूरल एंड एपिकल्युरल दर्म्य (आम जीवन और कृषि के शब्दों की सार स्ची) नामक पुस्तक प्रकारित की। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वह स्ची श्री स्वरूप एपिक इलियंड हारा सक्कलित अब्दावली, प्रो० एच० एच० विल्यन की

शब्दावली और श्री जे॰ ब्रार॰ रीड कृत ब्राजमगढ़ ग्लासरी के ब्राधार पर तैयार की थी श्रीर उसमें उन श्रनेक शब्दों को भी जोड़ दिया था जो बन्दोबस्त करने वाले हाकिमों ने श्रापने विवरणों में प्रयुक्त किए थे। यह मूल पुस्तक श्राव प्रायः श्रप्राप्य है श्रीर श्री प्रियर्सन के सूचनानुसार इलाहाबाद के सरकारी प्रेस (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐंड श्रवध गवर्मेंट प्रेस) से १८७६ में छूपी थी। भी प्रियर्सन का का कहना है कि यदि वह शब्दावली उन्हें प्राप्त न हुई होती तो वे श्रपनी विहार पेज़ेंट लाइफ़' नामक पुस्तक कदापि तैयार न कर पाते । इसी कथन से क्रूक के काम का महत्व जाना जा सकता है। भी कृक ने श्रपनी पहली शब्दावली का प्रारूप उस समय के शिज्ञा श्रीर माल विभागों के श्रनेक श्रधिकारियों के पास भेजा श्रीर उत्तर में जो बहुमूल्य सुभाव श्रौर सामग्री प्राप्त हुई उसके श्राधार पर श्रपनी शन्दावली का दूसरा परिवर्द्धित संस्करण १८८८ में गबर्मेंट प्रिटिंग, इंडिया (कलकते) से प्रकाशित कराया । उसकी एक प्रति काशी नागरी प्रचारिखी सभा के पुस्तकालय से मुभे देखने के लिये प्राप्त हुई। इसी बीच १८८५ में जार्ज प्रियर्सन का 'विहार पेज़ेंट लाइफ़' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी प्रकाशित हुन्ना जिसमें कृषक जीवन से सम्बन्धित राब्दावली के कार्य की आदर्श रूप-रेखा प्रस्तुत की गई श्रीर एक प्रकार से सदा के लिए इस प्रकार के कार्य की दृढ़ आधारशिला रख दी गई। क क ने श्रपनी पुस्तक के पहले संस्करण में विषयवार शब्दों का संग्रह किया था, किन्त दूसरे संस्करण में सुविधा के लिए उसे श्राकारादि क्रम से सजा दिया था। किन्तु प्रियर्सन ने पहले ही कम को ऋपनाया श्रीर वस्तुतः जीवन के प्राशावन्त रूप का ऋष्ययन करने की दृष्टि से वही कम उपयोगी कहा जा सकता है। श्री कुक ने अपना कार्य कितने परिश्रम से किया या इसे देखकर आज भी उनकी लगन का लोहा मानना पड़ता है। शब्दों के विविध रूपों का ऐसा भरा-पुरा संग्रह देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए पडवा, पडरा, पडरा, पडरा, पडवा, पद्दो, पद्द्रा श्रादि सभी विविध उच्चारण रूपों का उल्लेख उनके संग्रह में पाया जाता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द के कई रूप उन्होंने दिए हैं, जैसे गोएँड, गोएँडा, गोएंड, गोएंडा, की संजित्वा की प्रमाण भी। बोलियाँ पिजड़ापोल की दीन-हीन गाएं नहीं हैं वे तो गाँवों के विस्तृत वातातिपिक होत्र में किलोल करती हुई ओसर गाएं हैं जिनकी चञ्चल काली पुतिलयों में जीवन का लच्छा है। क्रुक के संग्रह में लगभग पन्द्रह इजार शब्द थे। प्रियर्सन के अपने कार्य को अधिक वैज्ञानिक पद्धित से किया और इन्होंने संग्रह की होत्र मर्यादा विहार की मोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों तक सीमित रसकर शब्दों के कुलनास्मक स्वरूप का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। प्रियर्सन के प्रमण का पहला

संस्करण (१८८५) ग्रव शायद ही कहीं देखने को मिले । उसका दूसरा संस्करण १६२६ में बिहार शासन ने पटने से प्रकाशित किया था। वह भी इस समय दुर्लभ हो गया है। त्र्यावश्यकता है उस मौलिक प्रनथ का तीसरा संस्करण शीष्ठ प्रकाशित किया जाय । किन्तु श्रर्वाचीन हिन्दी जगत् श्रपने इस उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। पटने की बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कुछ-कुछ ग्रियर्सन की ही शैली पर बिहार कै प्राम जीवन की शब्दावली का संग्रह करा रही है जो ख्राशा है किसी दिन सुसम्पादित रूप में प्रकाशित होगा। प्रियर्सन ने ऋपने वर्णनों को समभाने के लिये ऋयौं के साथ त्रावश्यक रेखाचित्रभी प्रस्तत किए थे। इस प्रकार के संग्रह-कोशों में उनकी नितान्त श्रावश्यकता मानी जाती है। इसी प्रसङ्ग में एक श्रांति उपयोगी प्राचीन शब्द संग्रह का उल्लेख करना भी ब्रावश्यक है। १८८७ में इलाहाबाद के मिशन प्रेस से श्री पैटरिक कार्नेगी कृत 'कचहरी टेकनिकैलिटीज़' या 'ए ग्लासरी ख्राफ टर्म्स, रुरल, श्राफिशियल ऐंड जनरल इन डेली यूज इन दी कोर्ट्स श्राफ **लॉ ऐंड इन** इलस्ट्रेशन त्राफ दी टेन्यूर्स, कस्टम्स, त्रार्ट्स ऐंड मैनूफैक्चर्स त्राफ हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुन्ना था । श्री कार्नेगी ने १८५० के लगभग ऋपनी सूची का संकलन ऋारम्भ किया था। विस्तार से शब्दों ऋौर संस्थाऋौं के स्रथों पर प्रकाश डालने के लिये कार्नेगी की पुस्तक स्राज भी बहुत उपयोगी है श्रीर हिन्दी में शब्द-संग्रह का कार्य करने वाले विद्वानों को उसे श्रवश्य एक बार देख लेना चाहिए । गोइंड या गौहानी का धरती पर ऐसा सटीक परिचय श्राज तक श्चन्यत्र मेरे देखने में नहीं श्राया । गाँव की श्रावादी की जमीन बस्ती कहलाती है। उसके बाद क्रमशः तीन प्रकार की भूमि त्राती है। पहली गोइँड या जमई, दूसरी मभार या कौली, श्रीर तीसरी पालो या फरदह जो गाँव बस्ती से दूर उसके अन्तिम घेरे में होती है। जैसे पेड़ के तने से पछव दूर होते हैं ऐसे ही वह भी श्राखिरी सीमा में होती है। मकार या बीच की पट्टी मियाना भी कहलाती है। गोइँड को गौहानी भी कहा जाता है। हिन्दी में ये दोनों शब्द श्रभी तक चलते हैं। मध्यकालीन श्रवधी में गोहने या गोहन समीप के श्रर्थ में श्राया है। पार्श्व में रहने बाली सिखयों के लिये भी इसका प्रयोग किया गया है। गोहानी धरती गाँव ते सटी हुई उसके निकटतम होती है। गोइँड का ऋर्य 'गाँव का निकटवर्ती भाग' गुप्त जी ने ठीक ही दिया है। पर उसकी व्युत्पत्ति गोष्ठ से प्रश्न चिह्न के साथ सुकाई है। वस्तुतः सुबन्धु ने वासवदत्ता में शालि द्वेत्रों की सीमा पर रक्खे हुए गोसुरडों का उल्लेख किया है। ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से गोमुएड से गोइँड, ग्वैंड, गो**एँड श्रासानी से** बन सकता है। उसी का पर्यांव गौहान, गोहना, गोहन श्रादि सं० 'गोधान' से सम्बन्धित होने चाहिएं। कार्नेगी ने लिखा है कि गोएँड धरती बहुत उपजाऊ श्रीर मल्यवान समभी जाती है। पर लोग श्रौर उनके डंगर-पोहे जब चाहे उसमें घुसकर खेती को नुकासन पहुँचा देते है, इसलिये गाँव में कहावत है-- गोएरे की खेती खाती

का जाम', ग्रर्थात् गोएँड की खेती ऐसी टःखदायी है जैसे छाती पर जम बैठा हो। कार्नेगी की सङ्कलन-शक्ति सचमुच श्रद्भत थी। गौहान या गौहानी शब्द के सामने उन्होंने इतने श्रीर शब्दों का उल्लेख कर दिया है--ग्रंजिन, बारा, बड़ैरी, टैया, गोऍड, गोऍड़, गोएड़ा, गोड़ा, गोरहा, गोरवा, गुहानी, जमइ, खिड़वा, पेड़, सगवारा । ये लोग श्रारम्भिक काल में बड़े रस श्रीर उछाह से ऋपने कार्य में प्रवृत्त होते थे। इसी प्रसंग में दो व्यक्तियों के विशिष्ट कार्य का उल्लेख करना त्रावश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि उनके कार्य को ७५ वर्ष के लगभग हुए पर हिन्दी के लिये श्राज भी उनका महत्त्व ज्यों का त्यों बना हुन्ना है। क्रक-कार्नेगी-प्रियर्सन के समकालीन युग में ही फैलर्न (१८७६) श्रीर साट (१८८४) ने ऋपने उन महान् कोशों की रचना की जिनमें हिन्दी की बोलियों श्रीर गाँवों की शब्दावली के श्रित समृद्ध रूप का संग्रह कर लिया गया। श्राज वे शब्द श्रीर श्रर्थ कहाँ हैं ? उन तक पहुँचने के लिये प्रयत्न करना होगा क्योंकि चटक गति से बदलते हुए भाषा-रूपों में पुराने ऋर्थ खोए जा रहे हैं। उदाहरण के लिये आद ने 'बाँका' शब्द के बारह ऋर्थ दिए हैं जिन्हें उसने ऋत्यन्त विवेचना-शक्ति से पाँच वर्गों में बाँटकर क्रमशः लिखा है। इसी शब्द के 'हिन्दी शब्द सागर' श्लीर 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' में टेढ़ा, सुन्दर, बनाठना, छैला, बहाटुर, केवल इतने ही ऋर्थ हैं। साट के समय की उन्नीसवीं शती की भाषा में बाँका शब्द के जो ऋर्थ थे, हिन्दी की बोलियों में वे ऋाज भी जीवित मिलेंगे। उन सब को हिन्दी के कोशों में त्राना चाहिए । इसके लिए हिन्दी शब्दों के त्रार्थों की बारीक छानबीन होनी चाहिए।

श्री हरिहर प्रसाद जी ने जो कार्य किया है, वह श्रांति महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी के कोश में छिपी हुई निधि से वह हमारा परिचय कराता है। उनके प्रदर्शित क्रम से एवं पूर्वाचारों के निर्दिष्ट मार्ग से इस प्रकार के शब्द-संग्रह का कार्य सर्वश्रा बढ़ाने योग्य है। समस्त उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों के चेत्रों को पहचान कर प्रत्येक चेत्र से इसी ढंग के शब्द - संग्रहों की श्रावश्यकता है। वस्तुतः इस प्रकार के किसी संग्रह में दस सहस्र से कम शब्दों का संग्रह न रहना चाहिए, जैसा ग्रियर्सन श्रीर कुक के संग्रहों में है। तभी हमें कृषक जीवन की सम्पूर्ण शब्दावली का परिचय प्राप्त हो सकेगा। गाँवों में कैसे कैसे टकसाली शब्द ढाले गए हैं? उनके माधुर्य को किस प्रकार कहकर बताया जाय? उनमें हिन्दी माधा की निजी प्रकृति पूरी तरह खिली हुई मिलती है। गुप्त जी ने 'गंगा-जमुनी करव' इस विशेष प्रयोग का उल्लेख किया है, श्रर्थात् नाधे की रस्सी को जुए के महादेवा या बसीठा के दोनों श्रोर समतोल रखना जिससे दोनों बैलों पर समान जोर पड़े (पृव १२,१८५५)। गंगा-जमुना के संगम की बड़ी बदना

किस प्रकार जुए की रस्ती के मिलवाँ फन्दों का रूप खड़ा कर देती है यह अनु-भव करने की बात है।

श्री हरिहर प्रसाद जी ने शब्दों की व्युत्पत्ति के सुभाव देने में भी सावधानी से काम लिया है कितने ही शब्दों का निर्वचन शब्दसागर की श्रपेत्ता श्रिष्क प्रामाणिक कहा जा सकता है। फिर भी कुछ, शब्द हैं जिनकी ठीक व्युत्पत्ति विचारने योग्य है, जैसे नीचक (पछाहीं बोली नैचक) की व्युत्पत्ति नीच से नहीं नेमिचक से है, नौदरि (पृ० २१७) की व्युत्पत्ति नवदन् (नौ दाँत वाला) से है। इसी वजन पर सहर (सतदन्) श्रौर छहर (षोडन्) शब्द बने हैं। श्रोसार (पृ० १७३) उपशाल से नहीं, सं० श्रपसरक से हैं। जोइना (पृ० २०१) योजनिका से नहीं, प्राचीन वैदिक 'यून' (मूँज या गेहूँ की नाली को बटकर बनाई हुई रस्सी) से है। श्राजतक पिच्छम के देहातों में इसे जून कहा जाता है। उसी से बर्तन माँजने के मूंज के दुकड़े को जूना कहा जाता है।

गाँवों से संग्रहीत होने वाली शब्दावली का ऐतिहासिक श्रौर साहित्यिक श्रध्ययन भी शोध का विषय है। इस पुस्तक के पृष्ठ १-३ तक विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के लिये लगभग पचीस शब्द श्रौर पृ० ३-७ तक खेतों के नामों के लगभग पचास शब्द दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द की परम्परा श्रौर साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी यह शब्दावली इतनी ही समृद्ध थी। उदाहरण के लिये, मिट्टी कितनी तरह की होती है, इसके लिये विनयपिटक, भिक्खुपाचित्तिय प्रकरण में निम्नलिखित शब्दावली प्रयुक्त हुई है—

जाता पृथिवी (वह श्रद्ध या रौसली—रजस्वला नदी की मिट्टी जो बरसात में जमा हो जाती है), सुद्धपंसु, सुद्धमत्तिका, श्रप्पपासाण, श्रप्पसक्वरा (रोरही या छुर्रही माटी), श्रप्पकठला, श्रप्पमरुम्बा, श्रप्पवालिका, येभुय्येन पंसु (बहुत रेतवाली, रेतीली), येभुय्येन मित्तका (= मिट्टयार), श्रुजाता पठवी (= दृढ्, जमी हुई ठनकी माटी, पटपड़ या तावा माटी), सुद्धपासाणा (चविनहा), सुद्धसक्वरा, सुद्धकहुला (ठिकरही माटी, कठल = कपालखंड), सुद्धमरुम्बा (मोरम घरती), सुद्ध-वालिका (चनबागर या बलुत्रा), श्रप्पपंसु, श्रप्पमित्तका, येभुय्येन पासाणा, येभुय्येन सक्वरा (कंकरही या श्रॅकड़ही माटी), येभुय्येन कहुला, येभुय्येन मरुम्बा, येभुय्येन वालिका । बुद्धघोस ने लिखा है कि मुट्ठी से बड़ा कंकड़ हो तो वह पाषाण कहुलाता है श्रीर मुट्ठी के बराबर कंकड़ हो तो उसे शर्करा कहते हैं । कठल या कट्ठल का श्र्यं है कपालखंड या खपरा श्रीर मरुम्बा का श्र्यं था कटसक्खरा या मोरम जिसमें महीन छुरी रहती हैं। इस दृष्टि से श्रात होता है कि श्रूप-

सम्बरा या श्रल्परार्करा घरती वह यी जिसे कॅंकरीली कहा जाता है। इसी के कंकड़ों के कम-ज्यादा होने से मुद्धसक्खरा श्रीर येमुय्येन सक्खरा मेद थे। कट्ठला वह घरती हुई जिसे लोक में ठिकरही कहा जाता है। इसी के तीन मेद श्रल्पकठला, शुद्ध कठला श्रीर येमुय्येन कठला थे। श्रल्पमरुम्बा, शुद्धमरुम्बा श्रीर येमुय्येन मरुम्बा तीन प्रकार की रोरही या छुर्रही मिट्टी होनी चाहिए। वालिका स्पष्ट ही बलुश्रा घरती है जिसमें चनवगरा भी शामिल है। इसके भी तीन मेद श्रल्पबालुका, शुद्धबालुका श्रीर येमुय्येन बालुका थे। मृत्तिका मिट्टियार है जिसकी तीन किसमें श्रल्पमृत्तिका, शुद्धमृत्तिका श्रीर येमुय्येन मृत्तिका कहलाती थीं। श्राजकल की मिट्टियार, दूमट श्रीर जबर माटी इन्हीं मेदों से मिलती हैं।

काशी विश्वविद्यालय) वसन्त पंचमी, सं॰ २०१२)

वासुदेवशरण

निवेदन

प्रामीण शब्दों का संग्रह तथा उनका श्रध्ययन ये दोनों कार्य श्रभी तक हिन्दीसाहित्य में नहीं के बराबर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये कार्य श्रत्यन्त कष्टसाध्य हैं। ग्रामीण बंिलयों एवं शब्द-समूहों का संग्रह, जब तक ग्रामीण जनता में
कोई शुल-मिल न जाय, नहीं कर सकता। ग्रामीण जनता की यह संपत्ति ऐसी नहीं
है जिसे श्राप पहुँचते ही उनसे प्राप्त कर सकें, वरन् इसके लिए उनका सत्संग
श्रपेद्वित है। क्योंकि यह संभव नहीं है कि वे श्राप के पूछने पर किसी दिपंय पर
श्रपना व्याख्यान दे सकें श्रथवा किसी विषय की श्राप को पूरी जानकारी करा
सकें श्रथवा किसी विषय से सम्बन्धित शब्द-समूहों को वे श्राप को लिखा सकें। वे
तो प्रसंग छिड़ने पर ही श्रपना शान प्रदान कर सकते हैं। यह भी स्वाभाविक नहीं है
कि वे जितना जानते हैं वह सब श्राप को एक ही बार में बतला दें। श्राप को
उनसे प्रश्न करके ही सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। श्राप को एक ही स्थान
पर एक ही व्यक्ति से सारी बार्ते शांत हो जायँ, यह भी सम्भव नहीं है। इसके
श्रातिरिक्त एक कठिनाई श्रीर है। विश्व विषयों से सम्बन्धित शब्द-समूह श्राप एक ही
समय में संग्रह नहीं कर सकते, उसके लिए विशेष श्रवत की प्रतीचा करनी होगी।

सन् १९३७ में एम० ए० करने के उपरान्त मेरे पूज्य गुरु डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मा, श्रध्यत् हिन्दी-विभाग विश्वविद्यालय, प्रयाग ने मुक्ते ग्रामीण शब्दावली के श्रध्ययन के लिए प्रोरित किया। संयोग से सन् १९४२ से १९४६ तक मुक्ते श्राजमगढ़ बिले में सबहिन्टी इन्सपेक्टर श्राफ. स्कूल्स के रूप में कार्य करना पड़ा। उस समय ग्रामीण जनता के सम्पर्क में श्राने पर, मैंने यह श्रमुभव किया कि इमारी ग्रामीण बोलियों में इमारे जीवन के प्रत्येक चेत्र से सम्बन्धित इतना श्रपार शब्द-भांडार है कि उसका संग्रह इमारी भाषा श्रीर साहित्य की श्रभमृद्ध के हेतु एक श्रनिवार्य श्रावश्यकता है। न केवल हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने एवं हिन्दी के ऐतिहासिक विकास तथा उसके तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए वरन् भारतीय संस्कृति की सम्यक् जानकारी के लिए भी जनपदीय शब्दों वाक्यांशों, मुहावरों तथा कहावतों का वैशानिक संग्रह एवं श्रमुशीलन श्रपेत्वित है।

मामीण जीवन में खेती श्रौर कुटीर-उद्योगों का एक विशेष स्थान है श्रतः तत्संबंधी शब्दावली का श्रध्यथन विशेष महत्वपूर्ण एवं उपयोगो समसकर मैंने श्रपने शोध-कार्य को यहीं तक सीमित रखा। शब्द-संग्रह श्रधिक से श्रधिक वैशा-निक एवं प्रामाणिक हो सके इस दृष्टि से मैंने श्रपने शोध-कार्य का चेत्र भी सीमित रखा। इसके लिए मैंने जिला आज़मगढ़ के तहसील फूलपुर के परगना आहरीला को चुना। यह चेत्र जीनपुर और फैज़ाबाद की सीमा से लगा हुआ है, यहाँ की बोली पश्चिमी भोजपुरी होते हुए भी अवधी से किंचित् प्रभावित है। अंग्रेज़ी में स्वर्गीय सर जार्ज ए॰ ग्रियर्सन ने इस प्रकार का संग्रह 'बिहार

पेजेंट लाइफ़' में किया है। वस्तुतः इस विषय के अनुसंधानकत्तां ओं के मार्गप्रदर्श-नार्थ यह एक अमूल्य कृति है किन्तु यह संग्रह बहुत बड़े विस्तृत चेत्र में एवं बहुत से व्यक्तियों द्वारा किया गया है इसलिए यह पूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक नहीं हो सका । प्रस्तुत संग्रह मैंने इसी लच्य से स्वयं ख्रीर एक सीमित चेत्र में किया है । . भाषा के ऋध्ययन के लिए यह समस्त सामग्री पूर्ण प्रामाणिक बन सके इसका सदैव ध्यान रखा गया है। इस संग्रह में यह भा ध्यान रखा गया है कि गाँव की बोली सं स्त्रधिक से ऋधिक शब्द तथा मुहावरे छा सकें। शब्दों एवं मुहावरों का भाव पूर्णतया स्पष्ट हो सके इस दृष्टि से इन्हें देहाती भाषा के गठित वाक्यों के साथ रखने को चेष्टा की गई है। विविध शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाली घातु तथा वाक्यांश भी दिए गए हैं। उद्योग-धन्धों की शब्दावली विशेष (टेकनिकल) अर्थों में प्रयुक्त होती है ब्रातः उनके समकाने के लिए उद्योग-धन्धों की प्रत्येक प्रक्रिया का ् पृर्ण विवरण ऋपेद्यित है; इसीलिए प्रबंध के प्रथम खगड में खेती तथा ऋन्य समस्त उद्योगों का विवरणात्मक वर्णन दिया गया है। इस विवेचन शैली से एक लाभ यह भी है कि किसी भी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले शब्द ऋौर मुहावरे यथा-संभव छूट नहीं सके हैं। यां ता यह शब्द-सागर ऐसा है कि इसमें जितनी बार कोई इबकी लगावे उतनी बार उसे शब्द ग्ल प्राप्त होंगे, सरस्वती का यह ऋपूर्व माडार कभी रिक्त होने का नहीं।

प्रवन्ध के द्वितीय खर्ड में समस्त पारिभाषिक शब्दों की अनुक्रमणिका श्रकारादिकम से दी गई है। शब्दों के साथ उनके प्रयोग के अनुक्छेदों की संख्या देते
हुए उनका व्याकरणा श्रोर उनकी व्युत्पत्ति भी दी गई है। इसमें लगभग २५००
शब्द हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा का कोई प्रामाणिक कोश श्रभी तक नहीं
है। श्री टर्नर महोदय की 'नेपाली डिक्शनरी' ही एक मात्र इस द्वेत्र में एक वैज्ञानिक
अनुशीलन है। श्रतः व्युत्पत्ति का कार्य अत्यन्त जटिल है। बहुत से ऐसे ठेठ
शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति के लिए भारत की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक
श्रध्ययन श्रपेद्वित है, जिसका अभी सर्वथा अभाव है। श्री के० पी० कुलकर्णी
का 'मराठी व्युत्पत्ति कोश' इस दिशा में एक सुन्दर प्रयास है। बस्तुतः अभी तक
प्रामीण बोलियों के अतुल शब्द भांडार की श्रोर हमारा ध्यान ही नहीं गया है,
उनकी व्युत्पत्ति का प्रश्न तो दूर है। अस्तु, यह श्रनुशीलन विषय-विवेचन श्रौर
शब्दों की निरुक्ति दोनों दृष्टियों से नितांत मौलिक है तथा सारा कार्य स्वतंत्र दंग से

मेरे इस शोध-कार्य के संपन्न होने का श्रेय वस्तुतः गुरुवर प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी को है जिन्होंने इसका श्रीगरोश करा कर अपने निरीच्च में ही इसे डी॰ फ़िल्ल ॰ उपाधि के लिए पूर्ण कराया। गुरु-ऋगु से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूँ। मैं अपने पूज्य गुरु डॉ॰ बाबूराम सक्सेना, श्रध्यत्त संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग का भी हृदय से ऋत्यन्त ऋाभारी हूँ जिन्हों ने, स्नेह के कारण ही, ऋपना श्रमूल्य समय देकर ब्युत्पत्ति के कार्य को वैज्ञानिक शैली पर सम्पन्न कराया, वस्तुतः उनकी ऋसीम कृपा का ही यह फल है। मैं ऋपने थीसिस के परीचकों-डॉ॰ घीरेन्द्र बर्मा. डॉ॰ वास्रदेव शरणा श्रमवाल, हिन्दू विश्व वद्यालय, काशी तथा डॉ॰ बनारसोदास जैन, भृतपूत्र श्रध्यज्ञ, हिन्दी विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी उपकृत हैं जिन्होंने कार्य को ऋधिक पूर्ण बनाने के लिए ऋपने स्रमाल्य सभाव दिये थे । डॉ॰ सुनीति कुमार चादुरुयी, विश्वविद्यालय, कलकत्ता के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना त्रावश्यक समक्तता हूँ जिन्होंने मदैव मुक्ते स्वर्गीय डॉ॰ ग्रियर्सन की 'बिहार पेजें.ट लाइफ़' के ऋनुकरण पर यू॰ पी॰ पेजेंट लाइफ़ लिखने की प्रेरणा दी। उनकी इस शुभेच्छा को मैं ऋांशिक रूप में पूर्ण कर सका हूँ इसका मुमें संनोप है। मुमें विश्वास है कि उनके ऋाशीर्वाद एवं भोत्साहन से उनकी यह श्रमिलाषा श्रवश्य पूर्ण होगी। उनकी श्रमूल्य सम्मतियों के लिए मैं हुद्य से श्राभारी हूँ। लोक-जीवन एवं साहित्य के पुजारी श्राचार्य काका कालेलकर का भी मैं कम उपकृत नहीं हूँ जिनके द्वारा मैं प्रामोद्योग के प्राण स्वर्गस्थ राष्ट्रविता बापू के संपर्क में त्रा सका तथा एतदर्थ उनके शुभाशीर्वाद प्राप्त कर सका (दे० कर्मयोग. श्चागरा, १६ जुलाई १६४६)। प्रातःस्मरणाय संत विनोबा एवं श्री बी० जी० खेर. श्राभ्यज्ञ श्राफ़िशियल लैंग्वेज कमीशन के शुभाशीयों ने भी मुक्ते इस साधना को पूर्ण करने के लिए समर्थ बनाया, श्रतएव मैं इनका भी श्राभारी हूँ। स्वर्गीय डॉ॰ श्रमर-नाथ भा, डॉ॰ सम्पूर्णानंद, डॉ॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ॰ दीनदयालु गुप्त, डॉ॰ विश्वनाथ प्रसाद पटना विश्वविद्यालय, डॉ॰ सिद्धेश्वर वर्मा, डॉ॰ नगेन्द्र, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी प्रभृति विद्वानों ने इस कार्य की उपादेयता बतलाते हुए समय-समय पर मुक्ते प्रोत्साहित किया है श्रातः इसकी पूर्ति में इनका भी हाथ है, मैं इनके प्रति भी श्राभार-प्रदर्शन करना श्रपना पुनीत कर्तव्य समक्रता हूँ। परन्तु इस कार्य को पूरा करने में मुक्ते जितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं ग्रीर जितना समय देना पड़ा उससे घवडाकर मैंने इन महत्वपूर्ण कार्य को कभी छोड़ दिया होता यदि मेरे पूज्य भ्राता डॉ॰ माताप्रमाद गुप्त, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्, रीडर, हिन्दी-विभाग, विश्व-विद्यालय, प्रयाग (ऋधुना विशेष पदाधिकारी, ऋाफ़िशियल, लैंग्वेज़ कमीशन) ने श्रपने श्रमूल्य सुकावों से मेरा मार्ग-प्रदर्शन एवं मुक्ते प्रोत्साहित न किया होता । में उनके इस ऋया से सदैव बाधित हैं।

६-गृहोद्योग (श्र) पुरुषों से संबंधित

सुतली कातना, १४५ । रस्ती बनाना, १४५-१४८ । चारपाई बुनना, १४८-१४९ । स्तीत्रा बुनना, १४९-१५० । खाँचा-खाँची बुनना, १५० । अर्थना-खाँची बुनना, १५१ ।

गृहोद्योग (आ) स्त्रियों से संबंधित

मिट्टी के सामान बनाना, १५१-१५६ | सूत कातना, १५३-१५५ | जॉन पीसना, १५५-१५७ | चाकी-चकरी दरना, १५७ | दान भूं जना, १५७-१५९ | सीना-पिरोना, १५९ | पंखा बुनना, १५९-१६० | मूंज के सामान बनाना, १६०-१६१ |

खएड २

शब्दानुक्रमण् हा— व्युत्पत्ति सहित, १६५-२६० । सहायक प्रंथ सूची २६१ ।

संचेप-सूची

श्रॅ॰	••••	ऋ ँग्रेज़ी	पः		पाली
ग्र०		ग्र व्यय	पुं •		પું. ાજ
ग्र० मा०		श्रद्ध [े] मागधी कोप	प्रा०		प्राकृत
श्रपo	•••	ग्रपम्रं श	प्रे॰	•••	प्रेरगार्थ [°] क रू प
ग्र नु०		त्र्रा नुकरण्हिमक	फ़ •		फ़ार सी
श्चर ०	•••	श्च रबी	Ho	****	मराठीव्युत्पत्ति कोश
श्रल्पा ०		ऋ ल्गार्थक रूप	मुश्	•••	मुहावरा
ক্র০		कन≀ड़ी	यें।०	•••	योगिक
कहा०		कहावत	बि ०	••••	ंवशेष ग्
海 。		क्रिया	बैं० सं०	•••	वैदिक संस्कृत
क्रि० वि०		क्रिया विशेषण	सं०	••••	संस्कृत
्तु०	••••	तुत्तना की जिए	∉ ∘	•••	. स कर्मक
तु र ०		तु∗ीं	स्त्री०	••••	. स्त्री लिंग
दे०		देलिए	हिं ०	•••	हि न्दी
ने॰	•••	नेपाली डिक्शनरी	*	•• · · ·	कल्पनात्मक रूप

खगड १

3

मिट्टी और लेत

मिट्टी का वर्गीकरण

१. किसान ने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के, उनकी विशेषवाश्रों के आधार पर, कुछ नाम रख लिये हैं। इन विशेषवाश्रों के आधार पर इनका वर्गी करणा, निम्न दंग से, किया जा सकता है—
जा ति के आधार पर:

मटियार—जिस माटी (मिटी) में बालू की मिलाबट नहीं होती है उसी का यह नाम है। ऐसी मिटी खेती के लिए श्रव्छी होती है, इमारत श्रादि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। यह कड़ी होती है। खोदने पर यह चाका-चाका (चक्का-चक्का) निकलती है। इसका रंग कर अहूँ (हलका काला) होता है।

बलुही या बलुआह—इस माटी में बालू मिली होती है, इसिलये इसे बलुही माटी कहते हैं। बालू के दो भेद होते हैं—(१) सटमेल (२) उजरकी। जिस बालू में माटी श्रिषक रहती है वह मटमेल होती है और जिसमें माटी कम होती है वह उज्जर (उज्ज्वल) दिखाई पड़ती है। बलुही माटी, पर वर्षों का प्रभाव नहीं जान पड़ता है क्योंकि इसके अन्दर पानी तुरन्त चला जाता है। अधिक बलुही माटी खेती के योग्य नहीं होती।

दुइमट या दोमट; दुइरसा या दो रसा—मटियार श्रीर बलुही के बीच की मिट्टी को दुइमट या दुइरसा कहते हैं। खेती के लिए यह माटी श्रच्छो होती है श्रीर इसके जोतने श्रादि में मेहनत कम पड़ती है। इसकी मिट्टी भुसभुस होती है; जोतने श्रीर हैंगाने पर भुरभुरो हो जाती है। मटियार प्रधान दोमट को मटियार दोमट तथा बालू प्रधान दोमट को बलुही दोमट कहते हैं।

उसराह या उसरही—कसर की मिट्टी को उसराह या उसरही कहते हैं। कसर की उपजाक बनाने के लिए उसमें, वर्षा के दिनों में, साटा (चौड़ी नहर) बना देते हैं जिसके द्वारा कसर वर्षा का जल सोखता है। जिस कसर में रेह ऋषिक होती है उसे रेहकट ऋथवा रेहटा कहते हैं। ऐसी माटो खेती के बोग्य नहीं होती। जिस उसरही माटो में उसरीड़ी (कसर की घास) होती है उसमें केवल मेडूआ या मकरा की पैदाबार होती है। जबर माटी—जिस माटी में उपन झब्झी होती हो उसे नवर कहते हैं। कड़ी माटी—ऐसी माटी को कहते हैं जिसमें कुदार ख्रीर फरसा घँसने में कठिनाई हो।

नरम माटी — ऐसी माटी को कहते हैं, जिसमें कुदार श्रासानी से चक्क सकती हो।

ठनकी माटी—ऐसी माटी को कहते हैं जो खेत का पानी सूख जाने पर कड़ी पड़ जाती है श्रोर गोड़ाई के योग्य नहीं रह जाती है।

कच्ची माटी--जब खेत गीला रहता है श्रीर जोतने के योग्य नहीं होता. तब ऐसे खेत की माटी को कच्ची माटी कहते हैं।

अर्इठ — खेत की जोती हुई माटी के नीचे की कड़ी श्रीर बिना कमाई हुई माटी को श्राइठ कहते हैं।

तावा माटी—खेत जब लगातार कुछ दिनों तक जोता नहीं जाता या बहुत मामूली जोता जाता है तब खेत की निचली सतह की माटी बहुत कही हो बाती है। ऐसी माटी को तावा कहते हैं।

कमायल माटी—लाद-पात डालकर जो माटी तैयार की जाती है उसे क्मा-यल (कमाई हुई माटी) कहते हैं।

बहेंत माटी—पानी के बहाव के साथ बहकर आई हुई मिट्टी को बहेंत माटी कहते हैं। पानी के बहाव से जमीन कटकर ऊँ ची-नीची हो जाती है जिसे खुडुरी-खुडुरा या खुडुरी-खुडुरी सहते हैं।

खेत का वर्गीकरण

किसान ऋपनी सुविधा के लिये खेतों का भी, उनकी विशेषताश्चों के ऋाधार पर, नाम रख लेता है। ऐसे नामों का, निम्न ढंग, से वर्गीकरण किया जा सकता है—

मिट्टी के आधार परः

४. मटियरा—जिस खेत की माटी मटियार हो उसे मटियरा कहते हैं। इसकी जोताई श्रीर हेंगाई में बहुत परिश्रम पड़ता है, इस्थोंकि इसकी माटी जल्दी दूटती नहीं, किंतु श्रनाज के लिए यह खेत सबसे श्रव्छा होता है। मटियरा में पेड़ छोटा होता है परन्तु बाल बड़ी श्रीर दाना मोटा होता है। मटियरा खेत पर पाले का प्रभाव कम पड़ता है।

बलुहा या बलुष्टाह—जिस सेत की माटी बलुही होती है उसे बलुहा स्रेत कहते हैं। इसमें स्नाज की पैदावार हलकी होती है। इसमें पीचा स्रोद कारू नोनही या लोनही—इस माटी में एक प्रकार का नमक मिला रहता है। जहाँ पुरानी आवादी होती है वहाँ यह पायी जाती है। दीवार में नोना लगने से जो माटी गिरती है उसे भी नोनही माटी कहते हैं। इसे गोभी आदि पौषों की, की हों से रखा के लिए, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। रखा के आधार पर:

२. करइल—यह माटी रंग में काली श्रोर लसदार होती है। यह साधा-रणतः ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ वर्षा का जल रुकता है। पानी सूखते ही यह माटी फट जाती है श्रोर इसमें इतने चौड़े दरें फट जाते हैं कि इसमें पशुत्रों के पैर फँस जाते हैं। यह घान के लिए श्रन्छी माटी समक्की जाती है।

का विस या कि विसाह — यह पीले रंग की होती है श्रीर उपज की दृष्टि से श्रम्बी नहीं समझी जाती है। इसका प्रयोग कों हार (कुम्हार) बरतन रँगने में करते हैं।

किसी अपन्य विशेषता के आधार परः

३. चनवागर—नदी के कछार के श्रांतिरिक्त जो जमीन होती है, उसे वागर कहते हैं। चनवागर ऐसी मिट्टी को कहते हैं जहाँ पानी ठहरता नहीं शीप्र चन्न या मन्त्र हो जाता है श्रार्थात् सूख जाता है। इसलिए जिस खेत में जितनी दूर तक यह मिट्टी पाई जाती है, यहाँ इस प्रकार की खेती नहीं हो सकती जिसे सिचाई की श्रावश्यकता पहती हो। यदि ऐसी मिट्टी धान के खेत में, जहाँ पानी लगा रहता है, हो तब इससे कोई हानि नहीं होती है।

भेलघघरा या तेलघघरा—यह ताल श्रीर नारा (नाला) के किनारे होती है। थोड़े ही दबाब से इसमें पानी चुकचुका (परीज) श्राता है।

चवनिहा माटी—जिस माटी के नीचे कंकड़ की चवन या चवनि (वहान) हो उसे चवनिहा कहते हैं।

कँकरही या श्रॅंकड़ही—कंकड़ मिली हुई माटी को कॅंकरही या ग्रॅंकड़िश कहते हैं।

रोरही या छर्रही माटी-जिस माटी में कंकड़ के छोटे-छोटे रोरे (रोड़े) या छर्रे मिले रहते हैं उसे रोरही या छर्रही कहते हैं।

ठिकरही माटी--जिस माटी में खपड़े के दुकड़े मिले रहते हैं, उसे ठिकरही कहते हैं।

चिकर्ना या पोतनी माटी--जो माटी चिकनी एवं कुछ सफेद होती है श्रीर मकान पोतने के काम में श्राती है उसे चिकनी या पोतनी माटी कहते हैं।

नीमन या निम्मन माटो---जो माटी ठीस या मजबूत होती है, उसे नीमन या निम्मन कहते हैं।

इलुक माटी-ऐसी माटी की कहते हैं जिसमें उपन कम होती है।

दोनों छोटे होते हैं। साधारण जीतनी (जीताई) से ही काम चल जाता है।

ुइरसा (दोरसा) या दुइमट (दोमट)—दो रस माटी वाला खेत दुइरसा कहलाता है इसमें मटियार श्रीर बलुही दोनों मिटियाँ मिली होती हैं। इस मिटी में जी-गेहूँ का पौधा लंबा होता है पर पैदावार मटियरा से कम होती है। पेड़ उखाड़ने पर, मिटी भुस-भुस होने के कारण, भुस की ध्वनि होती है।

उसरहा—उसरही माटी वाला खेत उसरहा कहलाता है। रेह मिले रहने के कारण इसकी मिट्टो चिकनी होती है श्रीर थोड़ी वर्षा से ही खेत चिक्कन (चिकना) हो जाता है।

स्थिति के आधार परः

- ४. गोंइड, गोंयड़ या गोंएड़ का खेत—गाँव के समीपवर्ती स्थान को गोंइड़ गोंयड़ या गोंएड़ और समीपवर्ती खेत को गोंइड़, गोंयड़ या गोंएड़ का खेत कहते हैं। यह खेत हर प्रकार से अञ्चा होता है। आवादी के आरी-पास (निकट) होने के कारण यह गाँव का निकार (शोच का स्थान) होता है। अतः इसमें खाद की कमी तो होती नहीं, इसकी देख-रेख भी भली-भौति होती है।
- सिवाने का खेत--गाँव की सीमा पर स्थित खेत को सिवान या सिवाने का खेत कहते हैं।

पलई का खेत — गाँव से दूर के खेत को पलई का खेत कहते हैं। ऐसे खेत की मरम्मत बहुत कम हो सकती है। अतः इसमें उपज अब्झी नहीं होती है।

डाँड़े का खेत—दूर का खेत डाँड़े का खेत कहलाता है। डाँड़ शब्द मेंड़ के साथ मेंड़-डाँड़ के रूप में खेत की विभाजक मेंड़ के ऋर्थ में भी प्रयुक्त होता है।

टाँड़े का खेत--गाँव से बहुत दूरवाले खेत को टाँड़े का खेत कहते हैं। साधारणतः टाँड़ शब्द लम्बे-चीड़े मैदान के लिए प्रयोग में श्राता है।

पाही का खेत--श्रवली मकान से दूर ठहरने के स्थान को पाही कहते हैं श्रीर वहाँ के खेत को पाही का खेत कहते हैं।

उपरवारे या उँचास का खेत—जो खेत ऊँचाई पर होता है उसकी उपर-वारे या उँचासे का खेत कहते हैं।

खलारे या खलपटे का खेत—खलार (नीची जमीन) में स्थित खेत को खलारे या खलपटे का खेत कहते हैं।

डिहवा का खेत—डीह (दहे हुए मकान) पर जो खेत बना होता है, उसे डिहवा का खेत कहते हैं। इसमें जोन्हरी श्रीर श्ररहर की पैदाबार श्रव्छी होती है।

कोट या कोटिया का खेत — पुरानी राजधानी के स्थान को कोट कहते हैं। यह ऊँची जगह पर बनता था। उजहें हुए कोट पर बने हुए खेत की कोटे या कोटिया का खेत कहते हैं। भिटवाका खेत— भीटा (ऊँचा स्थान) के श्रास-पास के खेत को भिटवा का खेत कहते हैं। श्राकार के श्राधार परः

६ कोलई, कोलवा—खेत के दुकड़ों को कहते हैं। कोलई छोटे तथा कोलवा बह्रे दुकड़े के लिए व्यवद्धत होता है।

एक चक-जब कई बड़े खेत एक जगह होते हैं, तब उनके समूह को एक चक कहते हैं।

पटिया—ऐसे लेत को कहते हैं जो चौड़ाई की ऋपेचा ऋधिक लम्बा होता है। दशा के ऋाधार परः

ि ठिकरहवा खेत—जिस खेत में ठिकरा (खपड़ा) ऋषिक मिलता है
 उसे ठिकरहवा खेत कहते हैं।

कॅकरहवा खेत-जिस खेत में कंकड़ श्रिधिक निकलता है, उसे कॅकरहवा खेत कहते हैं।

ढेलार खेत—जो खेत भली भाँति जोता-हेंगाया न गया हो श्रीर जिसमें ढेले हों, उसे ढेलार या ढेलगर खेत कहते हैं।

चविनहा खेत-जिस खेत में चवन (कंकड़ की चट्टान) हो उसे चविनहा खेत कहते हैं।

मरैलवा खेत—जिस खेत को किसी पेड़ की छाँही मारती है श्रीर छाँही के कारण पैदावार कम होती है उसे मरैलवा (मरा हुश्रा) कहते हैं। छाँही श्रीर पेड़ की घाँध (गर्मी) से खेत की नमी सुख जाती है।

कमायल खेत—जो खेत खाद-पाँस से भली भाँति कमाया हुन्ना होता है उसे कमायल खेत कहते हैं।

जबर या बरियार खेत—जिस खेत में उपज ऋच्छी होती है उसे जबरया बरियार खेत कहते हैं।

हलुक, पातर या दूबर खेत—जो खेत कमजोर हो, जिसकी मरम्मत न होती हो तथा जिसमें पैदाबार कम होती हो उसे हलुक, पातर या दूबर खेत कहते हैं।

अफार खेत-विना जोते हुए खेत को कहते हैं।

चनवागर खेत—ऐसे खेत को कहते हैं जिसमें कही चनवागर माटी पह गई हो। ऐसे खेत में पानी शीव सूख जाता है।

थलगर खेत—ऐसे खेत को कहते हैं जिसमें पानी भली-भाँति हकता हो। परती खेत—ऐसे खेत को कहते हैं जो जोता-बोया न जाता हो।

परतिया या परुष्ट्याँ — ऐसे खेत को कहते हैं जो परती पड़ी हुई जमीन को तोड़ कर बनाया गया हो ।

नौतोरवाः परती पड़ी हुई जमीन तोड़कर बनाया गया नया खेत नौतोरवा खेत कहलाता है।

चौमासा या पिलहर—ऐसे खेत को कहते हैं जो वर्षा भर—लगभग चार मास—जोता जाता है श्रीर तदुपरांत उसमें चैती फसल बोई जाती है !

अप्रवासा — ऐसे खेत को कहते हैं जो आषाद से लेकर माघ तक — लगभग आठ महीना — कमाया जाता है और फिर उसमें ईख बोई जाती है।
फ स ल के आधार पर:

८. उखाव-खरीक फसल काट लेने पर जिस खेत को ईख बोने के लिए तैयार करते हैं।

बियास-जिस खेत में कुवारी धान होता है।

कियारी-जिस खेत में केवल अगहनी धान होता है।

कियारा-किवारी के समूह को कहते हैं।

जड़हन-जिस खेत में जड़हन (ऋगहनी धान) बीया जाता है।

रोपहँड़--जड़हन धान रोपा जाता है, इसलिए जड़हन के खेत को रोप-हँड़ भी कहते हैं।

एक फर्दा खेत--जिस खेत में वर्ष भर में एफ फसल होती है।

दुइ (दो) फर्दा खेत -- जित खेत में वर्ष भर में दो फतलें होती हैं।

बेहनौर-जहहन के लिए जिस खेत में बेहन डाला जाता है उसे बेह-नौर कहते हैं। बेहन उखड़ जाने के बाद भी उस खेत को बेहनौर कहते हैं।

कोइराङ्—जिस खेत में साग-तरकारी उत्पन्न की जाती है। कोहरी जाति का साग तरकारी की खेती करना विशेष उद्यम है।

पेड़ी—ईल कट जाने पर उसकी जड़ को पेड़ी या पेड़ा कहते हैं इसी आघार पर खेत को भी पेड़ा कहते हैं। पेड़ी खनकर निकालने को पेड़ी या पेड़ा मारच (मारना) कहते हैं। पेड़ी से ही जब ईल की अगली क्सल काटनी होती है तब पेड़ी को खेत में पड़ा रहने देते हैं; इस प्रकार पेड़ी छोड़ देने को पेड़ी या पेड़ा राखब (रखना) कहते हैं। पेड़ी का खेत सब खेतों से मूल्यवान होता है, इसिलए गृहस्थ इसको निकालना उतना हो पाप समस्त्रता है जितना कन्या का; यथा, कहावत है 'पेड़ी आे बेटी न निकार का।' यहीं तक नहीं, कहते हैं, 'पेड़ी निकार रोगी होइ बेटी निकार कोढ़ी होइ' अर्थात् पेड़ी बेच देने पर मनुष्य रोगी शो बोटी निकालने पर कोढ़ी। किसान को पेड़ी पर इतना गर्ब होता है कि वह किसी साधारण व्यक्ति से अगड़ा होने पर कह बैठता है, 'का तू हमार पेड़ी निकार लेव ?' अर्थात् क्या तुम हमारी पेड़ी छीन लोगे ? इसी प्रकार जब कोई किसान किसी की धमकी-पटकी सुनकर कोजित हो उठता है तब कहता है, 'जा हमार पेड़ी निकार ल अउर का ?' अर्थात् जाइये हमारा पेड़ी का खेत निकास

लीजिए श्रीर इससे श्रिषक क्या ? इसीलिए किसान जब किसी की पेड़ी जोतता है तब उससे दबकर रहता है। जिससे वह दबा नहीं रहता उसके सामने तो वह सिर ऊँचा करके कह उठता है 'का ते। हार पेड़ी जोते हुई ?' श्रर्थात् क्या तुम्हारी पेड़ी जोते हुए हूँ ?

कटी हुई फसल के आधार परः

६ जरी—खरीफ के खेतों को फसल कट जाने पर जरी का खेत कहते हैं। फसल कटने पर खेतों में जर (जह) रह जाती है इसीलिए यह नाम है। जिस खेत से जो वस्तु कटती है उस खेत को उस वस्तु की जरी कहते हैं यथा सनई की जरी, बजरा की जरी, सावों की जरी श्रादि।

धनखर या धनहा—जिस खेत से धान की फसल कटी हो। सनइहा या मनइहटा—जिस खेत से सनई कटी हो। सोंहटा—जिस खेत से सावाँ कटा हो। जोन्हरिहा—जिस खेत से जोन्हरी कटी हो। बजदहा—जिस खेत से बजदा कटा हो।

चरिहटा —जब अजड़ी चारा के लिए घनी बोई जाती है तब उसे चरी कहते हैं, ख्रीर खेत को चरिहटा कहते हैं।

केरीटा-जिस खेत से केराव (मटर) काटी गई हो। जवनार-जिस खेत से जी कटा हो।

चनहटा या चनहा-जिस खेत से चना कटा हो ।

खुँटिहन—ग्रारहर कट जाने पर उसकी वह खूँटी के रूप में रह जाती है, इसीलिए ग्रारहर कटे खेत को खुँटिहन कहते हैं।

बेती की साधारण बातें

खोदना

खोदनेका श्रीजारः

- १० फरसा या फरुहा इसके दो भेद हैं:
- (क) देसी-इसे देहाती लोहार बनाते हैं।
- (ख) विलायती—इसे तबलिहा, तबलिश्रहवा या दबलिश्रहवा भी कहते हैं। यह कारखानों से बनकर श्राता है। इसका लोहा दला हुआ होता है। इसका रूप हुग्गी वाले तबले के सामने वाले भाग से मिलता है। इसीलिए इसे तबलिहा कहते हैं। यह देशी फरसे से हलुक (इलका) होता है। फरसे के विभिन्न श्रांग:
 - (क) पासा-फरसे के पिछले भाग में जो स्राखदार गोला भाग होता है।
- (ख) वेंट—यह वह लकड़ी है जो पासा में डाली जाती है श्रीर जिसे पकड़ कर फरसा चलाया जाता है। तबिलहा का बेंट टेढ़ (टेढ़ा) होता है जिससे यह श्रिषक लहता या बहता (काम देता) है। इस प्रकार लहने वाले फरसे को लहाँकू कहते हैं।
- (ग) पत्तर—पासा से लगा हुआ जो लोहे का चहर होता है उसे पत्तर कहते हैं। यह पासे के पास लगभग सात-आठ इच्च और किनारे पर चार-पाँच इच्च चौड़ा होता है। तबलिहा का पत्तर लगभग सब जगह एक सा होता है।
- (घ) धार—पत्तर के किनारे के पतको हिस्से को धार कहते हैं। देखी फरहा की घार तबिलहा से लंबी होती है जिससे वह गहरा घाव करती है। फरसा एक बार में जितनी मिट्टी उठाता है उसे एक छेत्र या छेही कहते हैं। खेत खन ना:
- ११ खेती को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि खेत प्रत्येक दूसरे-तीसरे वर्ष खन (खोद) दिया जाया करे। खनाई न होने से खेत की मिट्टी कड़ी पड़ा

जाती है। खेत के भीतरी भाग की मिट्टी की सतह जिसे तावा कहते हैं खेत न खनने से कुछ दिनों में बहुत कड़ी हो जाती है, जिससे हल चलने में कठिनाई होती है। तावा के इस प्रभाव को नावा मारव (मारना) कहते हैं। खेत खनने पर जो नीचे की मिट्टी ऊपर ख्या जाती है उसे अरइठ कहते हैं। यह मिट्टी खेती के लिए तब तक उपयुक्त नहीं होती जब तक धूप ख्रौर पानी पाकर यह ठीक न हो जाय। पानी खाने से खरहठ का दोष नष्ट हो जाता है। पानी खाने को ख्रोयट, ख्रोबेट या बैट खाब (खाना) कहते हैं। ख्रोयट खाने से खनी हुई मिट्टी गल जाती है।

साधारणतः किसान भदवारा (भादीं की वर्षा) में खेत खनता है। वर्षा समाप्त होते ही वह उसे जोत श्रीर हेंगाकर चैता फसल बोने के योग्य बना लेता है। जो खेत देर में खने जाते हैं श्रीर बोने के समय तक पक (तैयार) नहीं जाते उनको श्रच्छा नहीं माना जाता। ऐसे खेत पर श्ररहठ का प्रभाव बना रह जाता है इसे श्ररहठ मनाइब (मनाना) कहते हैं। खरीफ फसल काट लेने के बाद भी खेत खनते हैं। माघ में खने खेत को मघौटल कहते हैं। माघ में खेत को धूप, वर्षा तथा श्रीस सब कुछ मिलता है, इसलिए माघ का खना हुआ खेत श्रच्छा माना जाता है। यह महीना किसान के लिए बैठक का होता है जिससे खनाई के काम में सुविधा होती है।

ऋारि मारनाः

१२. खेत खनते समय उसकी मेंड़ को काट-छाँट कर ठीक करते हैं। इस प्रकार मेंड का किनारा सुडोल हो जाता है। इसे आर्जि कारा (कारना) या आरि मारब (मारना) कहते हैं। मेड़ के आ्रगल-बगल की जमीन को मेड़ेगरी कहते हैं। जो खेत खने नहीं जाते उनकी आरि लगातार जोताई तथा हेंगाई से ऊँची हो जाती है; ऐसे खेत की आरि कारने का कार्य जोताई के समय होता है। जोताई समाप्त करते समय हर को मेंड़ की बगल-बगल दबाकर घुमाते हैं जिससे मेंड़ सुडोल हो जाती है। इस प्रकार मेंड़ की बगल जो नाली बनती है और उससे जो मिट्टी बाहर आती है उसे खेत के आंदर की आरे फेंक दिया जाता है। इस किया को आरि फेंकब (फेंकना) कहते हैं। छँट नी मारना:

१३ खेत खनने से उसकी घास नष्ट हो जाती है। जो खेत नहीं खने जाते उनकी घास को जोताई के पूर्व खनकर निकाल देते हैं। यह कार्य बहुधा वर्षा के पूर्व होता है। इसे छँटनी मार्च (मारना) कहते हैं। आहर आहरे कारने तथा छूँटनी मार्न के महत्त्व के संबंध में एक उक्ति है—

> "द्यारि मेड् सुडील करि रहेन पावे दूब, सबसे पहले बोहये खेन जीत के खुब।"

अर्थात् खेत की में इतथा आहि को ठीक करके जब खेत में दूव न रहे और खेत खूब जोता गया हो तब बोना चाहिए।

जोतना

जोतने का श्रीजार:

१४. नोताई के लिए हर (हल) का प्रयोग होता है। हल के नीचे लिखे मुख्य भाग होते हैं। (१) हर (२) परिहथ (३) हरिस (४) नाधा (४) जूआ। हर:

हर — उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें फार लगा होता है। जोताई का कार्य इसी के सहारे होता है। इसका पिछला भाग मोटा ऋौर ऋगला पतला होता है। यह बबूल की लकड़ी का ऋच्छा होता है।

टोड़ा—यह हर का श्रगला पतला भाग है। इसी पर फार बैठाया जाता है। टोड़ा के श्रगल-बगल की लकड़ी खिया (बिस) जाने पर उसे मोटा करने के लिए दोनों श्रोर लकड़ी का जोड़ लगा देते हैं। इन लकड़ियों को कानी कहते हैं।

माथ, मूँड़ या मूँड़ा—हर के पिछले मोटे भाग का यह नाम है। यह जितना ही मोटा होगा उतना ही चौड़ा कूँड़ बनेगा। हर से बनाए हुए निशान को कूँड़ कहते हैं।

फार—यह एक या इंद हाथ लम्बा चौपहल (चौकोर) दो झंगुल मोटा लोहे का बनता है। इसके धार वाले भाग को पीट कर नुकीला कर देते हैं। यह भाग टोड़े पर बैठाया जाता है। टोड़े पर कार ऋच्छी तरह बैठा रहे इस उद्देश्य से कुछ लोहे की कीलों को टोड़ा में धँसा कर कार के ऊपर से मोड़ देते हैं। इन्हें करुवार या करुवारी कहते हैं।

पाटा—हर में जहाँ हिरिस डाली जाती है वहाँ पर उसका कोण ठीक करने के लिये एक लकड़ी का टकड़ा हर के पिछले भाग में ठोंक देते हैं यही पाटा है।

पाती—पाटा के बिलकुल विपरीत हरिस की दूसरी ह्योर भी एक चैली (पतली लकड़ी) ठोंक देते हैं। यह भी हरिस ह्योर हर के कोण को ठीक रखने में छहा-यक होती है। इसे ही पाती कहते हैं।

तर इली—यह लकड़ी हरिस को कसने के लिये हर के तरे (नीचे) से ठोंकी जाती है।

हर के भेद:

१५. (क) नौहरा या नवहरा—यह नया हल होता है। इनका हर तौन-चार बीता लम्बा होता है। इससे गहरी जोताई होती है। ईस की खेती के लिये यह बहुत ग्रावश्यक है।

- (ख) श्राधहरा-यह नौहरा का छोटा रूप है। साधारण जोताई में यह काम श्चाता है।
- (ग) खँटहरा-यह अधहरा से भी विसा हुआ और छोटा रूप है। यह लगभग डेट और दो बीता लम्बा होता है। फसल बोने के समय इसी का प्रयोग होता है। इसी हर से की गयी बोत्राई को खँटहरा की बोत्राई कहते हैं। खेत

श्मिक जोताई भी इसी से होती है क्यों कि इस समय खेत की मिटी कड़ी होती है श्रीर दूसरे हर पूरा काम नहीं दे सकते।

(घ) दिखहरा या दबेहरा-यह सबसे मजबूत हर है क्योंकि इसमें जोड कम होता है। इसमें हर श्रीर परिहथ एक ही लकड़ी में बने रहते हैं। दसरे हरों में ये लकड़ियाँ अलग-अलग लकड़ी की बनी होती हैं। अपकार (बिना जोता खेत) श्रीर पेड़ी को जोतने के लिये यह सब से श्रच्छा होता है। व रिहथ:

१६ इसके ऊपरी भाग को हरवाह अपनी मूठी से पकड़ता है। इसे मुितया कहते हैं। परिहथ का निचला भाग इस प्रकार टेट्रा रहता है कि वह हर से जोंडा जा सके। यह हर के मूँड़ के नीचे रहकर उसके श्राश्रय का काम देता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य हरिस से होता है। हरिस के निचले भाग में एक चौकोर छेद बना रहता है इसी में एक लकड़ी की गुल्ली डाल देते हैं जो परिहय को नीचे खिसकने से रोकती है। परिहथ को परिहथी, परेहथी या परेथी भी कहते हैं।

इरिस:

१७. यह पाँच छः हाग लंबी दो श्रंगुल मोटी तथा चार-पाँच श्रंगुल चौड़ी लकड़ी होती है। इसका एक भाग हर में होता है, दूसरा भाग जुआठ से सम्बन्धित रहता है। हिस लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी लकडी पट्ट न होकर खड़ी हो ताकि मोटाईवाला भाग ऊपर रहे। इस मोटाईवाले भाग के निचले भाग में हरिस लटकाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर आवश्यकतानुसार दो या तीन खाही या खाड़ी (गड़दा) कटी रहती है।

साधाः

१८ यह एक रस्ती है जो हरिस श्रीर जुझाठ को सम्बन्धित करती है: हरिस इसी पर लटकता है। हर की अवाह करने के लिये इसका उपयोग होता है। हरिस की ऊपरी खाड़ी में नाथा रहने से हर अवाह होता है अर्थात् हर गहराई में धँसता है। नीचे की खाड़ी में नाथा रहने से हर सेव चलता है अर्थात हर गहराई में नहीं घँसता है। वैलों की ऊँचाई-नोचाई, उनकी शक्ति तथा अपनी आवश्यकता तभी वार्तो पर प्यान देते हुए हर का नाधा ठीक किया बाता है। हर खूब बहें (चक्के) तभी नाचा ठोक सममना चाहिए।

जुया:

१६ यह बैलों की गर्दन में डालने के लिये होता है। यह श्राम, कटहल श्रादि हलकी लकडी का बनता है। इसका आकार चौकोर होता है। ऊपर की लकड़ी जो बैलों के कान्ह (कंघा) पर रहती है उपल्ला कहलाती है। तरे (नीचे) की लकड़ी को, जो उपल्ला के समानांतर होती है, तरल्ला, तरेला, तरेली, तरड़ली या तरेहटा कहते हैं। तरल्ला बाँस का होता है। उपल्ला के बीचोबीच थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है जिसे महदेखवा कहते हैं। इसी पर से नाधा डाला जाता है। महदेउवा के दोनों बगल कुछ हट कर उपल्ला में द्राल होते हैं। इसी की सीघ में तरल्लो में भी सराख होते हैं। इन सुराखों में लकड़ियाँ डाल दी जाती हैं जिन्हें पचार कहते हैं। पचार उपल्ला श्रीर तरल्ला दोनों लकड़ियों को सदा समानांतर दूरी पर स्थित रखते हैं। पचार के लिए दो बाँस की कहन लेकर उसके किनारा को स्नावश्यकतानुसार छीलकर पतला कर देते हैं ताकि वे उपल्ला श्रीर तरल्ला की सराखों में जा सके। उपल्ला श्रीर तरल्ला बाहर की स्रोर न निकल जायँ इसके लिए उन्हें स्रापस में, पचार पर से, रस्सी से बाँघ देते है। इन रस्सियों को जोधन कहते हैं। इनको कसने श्रीर टीला करने पर जुए का घेरा सकरा स्त्रीर चौड़ा होता है। तरल्ला स्त्रीर उपल्ला के किनारीं पर भी सूराख होते हैं इनमें भी लकड़ियाँ डाली जाती हैं। ये लकड़ियाँ उपल्ला की सुराख में से होकर तरल्ला की सुराख में से निकलती हैं। इन्हें सहल कहते हैं। इस प्रकार बैलों की गरदन के लिए एक घेरा बन जाता है जिसे माला कहते हैं। जब बैल बीचो-बीच माला में न चलकर पचार या सहल से हिरिक (सट) कर चलता है तब हरवाह को हाँकने में कठिनाई होती है, लेकिन कुछ, बैलों की ऐसो श्रादत पड़ जाती है। जूत्रा को जुत्रा, जुत्राठ या जुत्राठा भी कहते हैं। हर नाधनाः

२०. बैलों के गले में जुआठा डालने को जोखरव (जोखरना) कहते हैं। बैलों को जोखर कर खेत में ले जाते हैं और वहाँ जोताई आरम करने के पूर्व हरिस और नाधा को संबंधित करते हैं जिसे हर नाधव (हर नाधना) कहते हैं। ऐसा करने पर हरिस नाधा के बल पर भूलता रहता है। बैल हर को हसी नाधा के सहारे खोंचता है। नाधा की रस्सी पर बहुत जोर पड़ता है इसिलिए इसे बहुत मजबूत होनी चाहिए। नाधा की रस्सी महदेउवा के दोनों और रहने पर दोनों बैलों पर बराबर जोर पड़ता है। जब कभी एक ही बैल पर जोर देना इच्ट होता है तब नाधा को एक ही और कर दिया जाता है। इसे एक नद्धी नाधा कहते हैं। नाधा को महदेउवा के दोनों छोर करने को गंगा-जमुनी करव (करना) कहते हैं। जोताई समाप्त करने पर जब नाधा खोला जाता है तब उसे नाधा छाटकाइब (खटकाना) कहते हैं। बैलों को जुआठ से अलग करने को बैला-

छटकाइब (इटकाना) कहते हैं; सहल निकालने से बैल जुआ़ ठ से आलग हो जाते हैं इसलिए इसे सहल छटकाइब (इटकाना) भी कहते हैं। हरवाह की सांकेतिक बोली:

२१. हर्वाह (हर जोतने वाला) परिहय की मुठिया को बाएँ हाथ से पकड़-कर हर जोतना श्रारंभ करता है। उसके दाहिने हाथ में बैलों को हाँकने के लिए एक छोटा डंडा होता है जिसे पैना, पटकन या हरजोत्ता कहते हैं। इसके एक सिरे पर बैशों को मारने के लिए बहुधा पतली रिस्सयाँ या चमड़े के तीन-चार तार बँधे रहते हैं। हरवाह बैलों को हाँकते समय उनके संकेत के लिए नीचे लिखी बोली बोलता है:—

बह, ना, त्राँ, नाँ—वह इन्हें बैलों को चलाने के लिए बोलता है। होर—वह इसे बैलों को रोकने के लिए प्रयोग में लाता है। बाँब, वाँ—वह इसे बाँए बैल को संबोधन करने के लिए प्रयोग करता है। दाहिन, या दिहना—वह इसे दाहिने बैल को संबोधन के लिये प्रयोग करता है।

· नज-नज-वह इसे बैलों को दाएँ या बाएँ भुकाने के लिए प्रयोग में लाता है।

पहली-पहली-इसका प्रयोग बैलों को खेत के माथ तक ले जाने के लिए होता है।

हराई:

स्रते। हैं बल्कि मुविधानुसार उसे कई टुकड़ां में करके जोतते हैं। जोताई के लिए गोले घेरे बनाये जाते हैं चौकोर नहीं, क्योंकि बेलों को गोलाई में घूमने में मुविधा होती है। एक बार में खेत का जितना भाग जोतने के लिए घेरा जाता है उतने को एक हराई कहते हैं श्रीर इस किया को हराई फानब (फानना ⇒ शुरू करना) कहते हैं। एक हराई जब समाप्त होने में कुछ बाकी रह जाती है तभी दूसरी हराई फान ली जाती है। ऐसा करने से जोताई में श्रासानी पड़ती है। पहली हराई के बिना जोते हुए भाग को श्रांतर कहते हैं। दूसरी हराई जोतते समय इस श्रांतर को भी ले लेते हैं।

जोताई सम्बन्धी विशेष बातें:

२३, हर से खेत में जो निशान बनता है उसे कूँड़ कहते हैं। किन्तु ईख श्रीर
. तीसी के कूँड़ को मृहिं कहते हैं। मृहिं कूँड़ की श्रपेद्धा कुछ, गहरी होती
है। सिचाई के लिए जो चौड़ी कूँड़ बनाई जाती है उसे बरहा कहते हैं। चौड़े
बरहे को दहला कहते हैं।

हर एक बार में जितना चूमता है उसे फोरा कहते हैं। जीताई के समय हर

को खेत के कोनों तक ले जाकर घुमाने में कठिनाई होती है। झतः कोन के स्थान पर पहुँचने के पहले ही हर को मोड़ देते हैं। इस तरह कोन का कुछ भाग छूट जाता है। इसे कोन काटब (काटना) कहते हैं। इन कोनों को बाद में कुदार से गोड़कर ठीक करते हैं जिसे कोन घींचब (घींचना) कहते हैं।

खेत जोतते समय हराई में भी इसी प्रकार कोन काटना पड़ता है इस छूटे हुए स्थान को कोन्छा कहते हैं। इसे भी कुदार से गोड़कर ठीक करते हैं। कोन्छी छोड़ने से खेत की जोताई जल्दी समाप्त होती है। जोताई समाप्त होने को खोत गिरव (गिरना) कहते हैं।

जोताई करते समय खेत में कहीं-कहीं बिना जोती जमीन छूट जाती है उसे ठेहरी कहते हैं।

वर्षा में जोतते समय हर में घास पात स्त्रीर मिट्टी बक्त जाती है इसे लेट कहते हैं। हरवाह परिहय उठाकर इसे पैना से छुड़ा देता है जिसे लेट मारब (मारना) कहते हैं।

गहरी जोताई को अवाह तथा छिछली जोताई को सेत्र कहते हैं। बहुत मामूली जोताई की खेत चिरचिराहत्र (चिरचिराना) कहते हैं। यह जाताई ऐसे समय होती है जब खेत की मिट्टी बहुत कड़ी होती है या हलकी जोताई करने की आवश्यकता होती है।

खेत की एक बार की जोताई को एक बाह या निव कहते हैं। दो बाह जोते हुए खेत को दुवहल तथा तीन बाह जोते हुए खेत को तिखाल कहते हैं।

वर्षा में खेत को जोताई आरम्भ होती है। पहली वर्षा को छवनरा और पहली जोताई को उठीनो या उठावन कहते हैं। कभी भी वर्षा के बाद जब खेत किर से जोता जाता है तब पहली जोताई को उठीनी कहते हैं। उठीनी के बाद की दूसरी जोताई को दाखड़ा तथा तीसरी जोताई को तेखड़ा कहते हैं।

खड़े-खड़ (लंबे-लंबे) खेत जोतने के दंगको खड़िया तथा बॅड़ें-बेंड खेत जोतने के दंगको बेड़िया कहते हैं। तिरङ्गा या तिरकोन्ना जोतने को कोन करब (करना) कहते हैं। कोन नौहरा से किया जाता है क्योंकि इससे खेत में ठेटरी नहीं छूटती और माटी फाफर (पोली और नरम) हो जाती है।

फसल बोये हुये खेत की भी जाताई होती है. इस जोताई को जिदहब (बिदहना) कहते हैं। धान की खेती में यह किया होती है। ऐसा करने से पैदावार अञ्छी होती है। धान के खेत में जब पानी रहता है उस समय उसे लेव कहते हैं और उस समय की जोताई को लेव मारव (मारना) कहते हैं।

बिना जोते हुये खेत को अफार कहते हैं। जब मिट्टी कबी रहने पर ही खेत जोत दिया जाता है तब ऐसे खेत के लिये कहा जाता है कि 'खेत कचट ग'। खेत की नमी नष्ट होने पर कहते हैं, 'खेत उनक ग'।

हेंगाना

हेंगाने का श्रीजार:

देश जोताई के पश्चात् खेत को सम करने के लिये हेंगा प्रयोग में श्राता है। वर्षा में हेंगे का प्रयोग कम होता है। हेंगा पाँच-छः हाथ लंबी छः-सात इच चौड़ी श्रीर चार-पाँच इंच मोटी लकड़ी होती है। खेत हेंगाते समय यह पट श्रवस्था में रहता है। हेंगा के दोनों किनारों पर खूँटियाँ होती हैं। इन खूँटियों में रस्ती बाँध कर हेंगा को जुश्राठ के दोनों सेलों के ऊपरी भाग से सम्बन्धित कर देते हैं। इन रस्तियों को खग्ही कहते हैं। यह लगभग छः-सात हाथ लबी होती है। रस्तियाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हेंगाते समय इन्हीं पर जोर पड़ता है।

लकड़ी की कठिनाई से बाँस के हेंगा की प्रथा हो चली है। तीन बराबर बाँसों को एक साथ जोड़कर हेंगा के सदृश बना लेते हैं। बाँस का हेंगा ढेला खूब फोइता है लेकिन समतल न होने से यह कूदता चलता है और बैलों को अख़रता (कष्ट प्रद होता) है।

जिस हेंगा में दो बैल लगते हैं उसे दुइबैलिया तथा जिसमें चार बैल लगते हैं उसे चरबैलिया कहते हैं। दुइबैलिया में दोनों झोर की बरही जुझाठ के दोनों किनारों पर बाँधी जाती है। चरबैलिया में दो जुझाठ होते हैं इसलिए इसमें एक बरही एक जुझाठ के महदेउवा के पास और दूसरी दूसरे जुझाठ के महदेउवा के पास बाँधी बाली है।

हें गाई सम्बन्धी विशेष बातें:

र्भ. हेंगा पर चढ़कर हेंगवाही या हेंगाई की जाती है। हेंगाने वाले को. हेंगबाह (हेंगवैया) या हेंगबह्या कहते हैं। वह बरही को अपने हाथ से पकड़े रहता है। जब आदमी हेंगा पर नहीं चढ़ा रहता तब ऐसे हेंगा को छुन्छ (छूँछ) हेंगा कहते हैं और इस प्रकार की हेंगवाही को छुन्छ (छूँछ) हेंगा कहते हैं। हैंगा के सामने मिट्टी एकत्र होने को हेंगा भरब (भरना) कहते हैं, ऐसी दशा में हेंगा को कुदार से ठोंक देते हैं जिससे हेंगा आगे खसक जाता है और मिट्टी हेंगा के नीचे दब जाती है। एक बार में जितनी ज़मीन हेंगाई जाती है उसे पहँट। या पलटा कहते हैं। एक पहँटे को दूसरे से मिला होना चाहिए। जब एक पहँटा या पलटा कहते हैं। एक पहँटे को दूसरे से मिला होना चाहिए। जब एक पहँटा दूसरे पहँटे से सटकर नहीं होता और किसी ओर जमीन छूटने लगती है तो उसे पहँटा छूटब (छूटना) कहते हैं। ऐसा उस समय होता है जब हेंगा कुछ तिरहा हो जाता है। ऐसी दशा में जिघर पहँटा छूट रहा हो उसी ओर हेंगे का दक्तान करना पढ़ता है। हेंगा का दक्तान जिघर करना होता है उसे और हेंगे का दक्तान करना पढ़ता है। हेंगा का दक्तान जिघर करना होता है उसे आरे हेंगे का दक्तान करना पढ़ता है। होगा पर रक्खा रहने देते हैं

श्रीर दूसरा पैर हटा लेते हैं। इसे एक लची मःरवया लची आरव (मारना) कहते हैं।

हेंगाई का नियम यह है कि व्वड़िया जुताई पर बेंडिया हेंगाई श्रीर बेंडिया जुताई पर खिड़िया हेंगाई होनी चाहिए श्रर्थात् जोतने के विरुद्ध दिशा में हेंगाई होनी चाहिए। जब हेंगा लगता श्रर्थात् बरावर मिट्टी लेता है श्रीर पूरा पहँटा हेंगाता है तब खेत जल्दी गिरता (समाप्त होता) है; जब हेंगा बरावर नहीं लगता तब हेंगाई में श्रिधिक समय लगता है।

फसल बोने पर श्रंकुर निकलने के पूर्व यदि वर्षा हो जाय तब खेत में पोपरी (पपड़ी) पड़ जाती है जिससे श्रंकुर के बाहर निकलने में कठिनाई होती है। इस समय पपड़ी तोड़ने के लिये किसान एक विशेष प्रकार का हैंगा बनाते हैं—एक बाँस में खोटी-छोटी खूँटियाँ गाड़ कर उसीसे खेत हैंगाते हैं, इससे पपड़ी टूट जाती है।

सींचना

२६ सिंचाई के निम्न साधन प्रचलित हैं—(१) बेंड्रा (२) ढंकुर या ढेकुल (३) चरखी (४) पुर या पुरवट (४) घर्रा (६) रहँट। वें डी:

ताल, पोखरा या गड़दा के पानी को बेंड़ी द्वारा उबह करके सिंचाई की जाती है। बेंड़ी बाँस की होती है। इसे धरिकार—एक जाति विशेष —बनाते हैं। यह बहुत कुछ दौरी (बाँस का एक बरतन) के आकार की होती है, अंतर केवल यह है कि दौरी जमीन पर रखने से सीची बैठ जाती है पर बेंड़ी एक ओर भुक जाती है क्योंकि इसकी पेंदी सम नहीं होती है। दौरी की भाँति इसकी बारी पर भी मेखड़ा या मेड़रा बना रहता है मेड़रा के पास चार स्थानों पर, बराबर दूरी पर, छेद कर के रस्सी का चुल्ला बनाकर लगा देते हैं जिसे नाथा कहते हैं। बेंड़ी चलाने के लिये दो रस्सियाँ होती हैं जिन्हें द्वन कहते हैं, ये रस्सियाँ पेंदी पर होती हुई आमने-सामने की नाथियों में से निकाली जातो हैं। दवन छोटी पड़ जाने पर जो रस्सी जोड़ी जाती है उसे गोड़ा कहते हैं। दवन के सिरों पर उन्हें पकड़ने के लिये छोटी लकड़ी बँधी रहती है जिसे गुहला कहते हैं।

बेंद्री को दो आदमी आमने-सामने खड़े हो कर चलाते हैं। जिस स्थान पर खड़े हो कर बेंद्री चलाई जाती है उसे पौढ़ा कहते हैं। सिंवाई का सुविधा को हिन्द से पौढ़ा कुछ खाल (नीचा) रक्खा जाता है। बेंद्री के पानी के लिये जो गड़दा तैयार किया जाता है उसे बाहर कहते हैं। बेंद्री का पानी जहाँ गिराया जाता है उसे चौंद्रा कहते हैं। ताल या गड़दा जहाँ से पानी सेना होता है उस

जगह से बोदर तक जो नालो बनाई जाती है उसे गोल कहते हैं। जब गोल में कम पानी आने लगता है तब उसकी मिट्टी निकालकर उसे कुछ और गहरा कर देते हैं, इस किया को गोल मारब (भारना) कहते हैं। बोदर में जब पानी कम पड़ने लगता है और बेंड़ी बोरने के लिये बेंड़ी चलाने वाले को बहुत मुक्तना पड़ता है तब एक छोटी बोदर और बनाते हैं जिसे ठेउँका या ठेउँकी कहते हैं। गोल से पानी ठेउँका में आता है और ठेउँका से बेंड़ी द्वारा बोदर में ले आया जाता है। एक दिन में एक बेंड़ी से जितना पानी उबहा जाता है उसे एक पइन कहते हैं। जितने दिन पानी चलता है उतने पइन होते हैं। पानी जाने वाले रास्ते को भी पड़न कहते हैं।

ढें कुर या ढें कुल:

- २७. देंकुर की सिंचाई कुन्नाँ से होती है। देंकुर के निम्न न्नंग हैं-
- (क्र) थाम्ह या थाम (क्रा) ढेंकुर या वल्ला (इ.) कूँड़ (ई.) वरहा।

थाम्ह — कुएँ के पास दो कछादार या कन्नादार लकड़ियाँ आमने-सामने गाड़ी जाती हैं। उन्हें थाम्ह कहते हैं। दो थाम्ह गाड़ने के बजाय एक ही थाम्ह से काम चल सकता है लेकिन थाम्ह मजबूत हो और उसके कंछों के बीच में यथेष्ट अन्तर हो। बल्ला इन्हीं थाम्हों के सहारे रहता है।

२८ बल्ला — इसे बाँस या ढेंकुर भी कहते हैं। ढेंकुर का यह मुख्य भाग है। पानी के लिये कुएँ की स्त्रोर यही मुकाया जाताहै। कुएँ की दूरी तक पहुँचने के लिये जितना बल्ला स्त्रावश्यक है उतन भाग को छोड़ कर बल्ले में एक सूराख करके एक इतनी बड़ी लकड़ी डालते हैं जो थाम्हों के दोनों कंछों तक स्त्रासानी से पहुँच सके । यह लकड़ी घल्ला या घरों कही जाती है। इसी के सहारे बल्ला नीचे-ऊगर स्त्राता-जाता है। इसके दोनों किनारे थामों या थाम्हों के कंछों पर रक्खे रहते हैं स्त्रथवा थाम्हों में सूराख करके बैठा दिये जाते हैं। बल्लो में घुल्ला डालने पर उसके फटने का डर होता है स्त्रतः बहुधा घुल्ले को पहले एक दूसरी लकड़ी में सूराख करके ठोंक देते हैं। इस लकड़ी को पिढ़ इं या बिनुली कहते हैं। इसी पिढ़ई को फिर बुल्लो में बाँध देते हैं।

बल्लों के पिछले भाग को भारी बनाना श्रावश्यक है ताकि बल्ला कुएँ के ऊपर एक उभुक्के (भटके) या एक फलाँस में चला श्राया करे। बल्लों को भारी बनाने के लिये उसके पिछले भाग में सरपत यां पुत्ररा की ऐंठी हुई रस्सी लपेट देते हैं। इस रस्सी की गूहीं या जोइना कहते हैं। श्रीर फिर इसी रस्सी पर मिट्टी छोप देते हैं जिसे लेटी कहते हैं।

२६. कूँड़—यह लोहे श्रीर मिट्टी दोनों की बनती है। मिट्टी की कूँड़ में चुल्ला नहीं होता। लोहे की कूँड़ सादी श्रीर चुल्ले विहत, दोनों ढंग की बनती है। जैसे नारियल का निचला भाग कुछ नोकीला होता है श्रीर जमीन पर रखने से

बह दुलक जाता है उसी प्रकार कूँड़ भी जमीन पर बराबर नहीं बैठती। कूँड़ का ऊपरी भाग ऐसा होता है जैसा नारियल को आधे पर काट देने से होता है। कूँड़ को बरहा से संबंधित करने के लिये एक गुल्ला या घुल्ला ' छोटी लकड़ी) चाहिए। जब कूँड़ में चुल्ले रहते हैं तब तो उन्हों में गुल्ला बाँध देते हैं अन्यथा गुल्ले को कूँड़ की मह पर रस्ती से बाँधते हैं। साधारणतः गूहीं रस्ती कूँड़ के मह पर बाँधी जाती है। इस बाँधने की किया को कुँड़गूहब (गूहना) कहते है। कूँड़ पंदा की हलकी और मुँह की भारी होनी चाहिए; ऐसा होने से कूँड़ के मुँह में सुविधा से पानी चला जाता है। यदि कुँड़ का पेंदा भारी होगा और मुँह हलका तो कुँड़ पानी पर तैरने लगेगी और वह भटका देने पर ही डूबेगी। ऐसी दशा में कूँड़ में पानी देर में भरेगा।

कूँड़ का केन्द्र भी ठीक होना चाहिए। ऐसा न होने से देंकुर ठीक से नहीं वहता चिलता. वह हिलता-जुलता है। इस दोष को अवद्व (अवहना) कहते हैं अंद ऐसी देंकुर को उकादि कहते हैं।

ढें कुर का गुल्ला जब ठीक नहीं रहता तब ढें कुर थाम्ह से सटकर चलता हैं जिसे जंघा लग्ध (लग्नामकहते हैं।

- ३०. बरहा था बरेनि —यह रस्तो एक स्त्रोर ढेंकुर में बाँघी जाती है स्त्रोर दूसरी स्त्रोर इसमें कूँड बंघी रहती है। यह लगभग सोलह हाथ लंबी होती है। बरहा के दोनों सिरों पर पतला रिस्सियाँ रहती हैं जिन्हें छ। र कहते हैं। कुएँ की गहराई से जितना बरहा ऋषिक होता है उसे बल्ले में लपेट देते हैं।
- ३१. टेंकुर चलाने के लिए कुएँ के स्रारपार एक लकड़ी रखी जाती हैं जिसे सरहर कहते हैं। लकड़ी न होने पर तीन बाँसों को जोड़ कर हेंगा की तरह बना लेते हैं, श्रीर उसी से सरदर का काम लेते हैं। टेंकुर चलाने वाला सरदर पर खड़ा होकर टेंकुर चलाता है। कुएँ के मुँह की बारी को लिलारी भी कहते हैं। सरपत, पुत्ररा या ईख की पत्ती को चोटी की भाँति बनाकर लिलारी पर रखते हैं इसे चाटा कहते हैं। इसके रखने से कूँड़ में चोट नहीं लगती स्रीर लिलारी की रज्ञा होती है। इसके श्रुतिरक्त लिलारी ऊँची भी हो जाती है। बल्ला भुकाकर पानी गिराने को बल्ला तारब (तोरना) कहते हैं। कूँड़ से पानी गिरने को कुँड़ टूटब टूटना) कहते हैं। जिस स्थान पर पानी गिराते हैं उसे थोड़ा घेर लेते हैं ताकि पानी बाहर न जाय। इस स्थान को चौंड़ा कहते हैं। इसो में से नारी (नाली) द्वारा पानी खेत में जाता है।
- ३२. ढंकचा— ढेंकुर के छोटे रूर को ढेंकचा कहते हैं। इसका प्रयोग कुएँ पर साधारणतः नहीं होता। इसे नदी, नारा या ताल से सिंचाई करने में, जहाँ वेंडी चलाने का दाँव (स्रवसर) नहीं होता, प्रयोग में ले स्राते हैं। किसी नीचे कान से जब पानी कपर चढ़ाना होता है तब भी इसका प्रयोग होता है।

चरखी:

३३. चरली के लिए भी थान्द्र, कुँड़ तथा बरहा चाहिए। चरली का स्वरूप पतंग की डोरी लपेटने वाले परेते की भाँति होता है। इसे हम एक मोटा श्रीर पोला बेलन भी कह सकते हैं। चरली की धुरी जब लकड़ी की होती है तब इसे डंडा कहते हैं श्रीर जब यह लोहे की होती है तब इसे गुर्रा या घुर्रा कहते हैं। परेते की भाँति चरली के दोनों श्रोर चक्के होते हैं श्रीर इन चक्कों पर बाँस के फलटे जड़े रहते हैं। इसो पर से बरें। श्राता जाता है। चरली जितनी ही हलकी बनी रहेगी उतना ही चरली चलाने वाले को सुख मिलेगा, इसीलिए यह भरतून होकर पोली बनाई जाती है। जितनी ही तेजी से बरहा के साथ चरली चलेगी उतनी ही तेजी से कुँड श्रा जा सकेगी।

चरखी के दोनों स्रोर के चक्कों में सूराख रहते हैं। जिनसे डंडा बाहर निकलता है। सूराख गोल होने पर डंडा भी गोल होता है। जब डंडा गोल होता है तब वह स्थिर रहता है स्रोर केवल चरखी का चक्का घूमता है। सूराख चौकोर होने पर चरखी का डंडा चक्के में बिलकुल बेठा हुस्रा होता है स्रोर चरखी पूरे डंडे के साथ घूमती है। यहले ढंग की चरखी की साधारखतः डंडादार स्रथवा घुराँदार तथा दूसरे ढंग की चरखी को बेलनदार कहते हैं।

कूएँ के दोनों श्रोर हो दो थाम्ह गड़े रहते हैं जिनपर एक-एक बाँस रख दिए जाते हैं। एक बाँस चौंदा को श्रोर तथा दूसरा उसके विरुद्ध होता है इन्हीं बाँसों पर चरखी का डंडा रहता है। डंडा एक ही जगह धूमे श्रोर इधर-उधर न खसके इस उद्देश्य से डंडे के श्रगल-बगल बाँस में काँटो ठोंक दी जाती है। इस प्रकार चरखी का एक निश्चित स्थान बना रहता है।

चरली चलानेवाला सरदर पर लड़ा होकर चौंदा की स्रोर मुँह करके चरली के दोनों स्रोर लटकते हुए बरहे को, जिसमें कूँड़ें बँधी रहती हैं, दोनों हाथों से पकड़कर एक साथ एक कूँड़ को बारता स्रोर दूसरे से पानी गिराता है। जिस समय एक कूँड़ पानी में डूबता है ठोक उसी समय दूसरा कूँड़ चौंदा पर दूटता है। इस प्रकार चरली चलती रहती है। एक ही कुएँ पर स्थानानुसार कई चरलियाँ चल सकती हैं।

चरली चलाते समय यदि टूट जाय तो चरली चलाने वाले के सिर पर उसके गिरने का डर रहता है क्रोर गिरने पर बरहा गरदन पर क्रा जाता है। ऐसी दशा में कभी-कभी बरहा कमर तथा पैरों में लिपट जाता है क्रोर चरली चलाने वाला कुएँ में गिर सकता है।

पुरयापुर्वट:

३४. यहाँ पुर से सिंचाई की प्रथा कम है। पुर की सिंचाई बैलों द्वारा होती है। जिस कुएँ पर पुर चलता है उस पर बैलों के चलने के लिए जो रास्ता होता है

उसे पउदर कहते हैं। पउदर कुएँ के पास ऊँची श्रीर बाद में क्रमशः ढारू (ढालू) होती जाती है ताकि बैलों को पुर खींचने में श्रासानी हो। एक जुआर (जोड़ा) बैल साधारणतः एक पहर तक चलता है। इन बैलों को पुरविटहा बैल कहते हैं।

३५. शून्ड, बाँस या बल्ला—साधारणतः कुएँ के दोनों बगल स्नामने-सामने दो थून्हें गाइ दी जाती हैं स्नीर इन पर बाँस या बल्ला रखकर बाँध देते हैं। इसी बाँस पर धुरई खड़ी करते हैं। थून्ह के स्थान पर दोनो स्नोर इंट या मिट्टी की कुही या पाता भी बनाते हैं। श्रीर इन पर लकड़ी या बाँस रख देते हैं।

३६. धुरई—इसमें दो बाँस होते हैं। इन बाँसों का निचला भाग एक दूसरे से जुटा रहता है। पर इनके ऊपरी भाग में एक या डेद हाथ का अतर रहता है दोनों बाँसों के बीच में एक खूँटी डाल दी जाती है जिससे बाँसों में अंतर हो जाता है। बाँसों के ऊपरी भाग में गड़ारों का गुर्ग, घुरों या सर्ग रखने के लिए खूँटियाँ गड़ी रहती हैं। धुरई बल्ले पर ढालू रक्ली जाती है और इसका निचला भाग पउदर में कुएँ के पास गाड़ देते हैं। इस भाग को एड़ा कहते हैं। एड़ा जमीन में ठीक तरह से गड़ा रहे अतः उसके रोक के लिए उसके सामने एक खूँटा गाड़ देते हैं।

३७. गड़ारी--यह लकड़ी की होती है। इसके बीच में एक घर (गड्ढा) बना रहता है जिस पर से नार (मोटा रस्सा) आता जाता है।

३८. नार—कुएँ की गहराई के हिसाब से यह लम्बा होता है। इसका एक किनारा बैल के जुल्लाठ में ऋौर दूसरा मीट में बँघा रहता है।

मोट-यह चमड़े का होता है। इसके किनारे पर बराबर दूरी पर चमड़े की चक्रतियाँ लगाते हैं जिन्हें दीया कहते हैं। इससे किनारा मजबूत बना रहता है। दीया पर कई छेट बना दिए जाते हैं। मोट के मुँह पर एक गोली लकड़ी लगाई जाती है जिसे मेडरा कहते हैं। मोट श्रौर मेडरा की श्रापस में, दियों के छेदों में रस्ती डालकर, सि. उर (नाथ) देते हैं जिसे मोट सिउर्घ (सिउरना) कहते हैं। मोट को नार में लटकाने के लिए दो धनुषाकार लकड़ियाँ एक दूसरी को पार करती हुई मेड़रा में बरावर दूरी पर बाँध दी जाती हैं। इन लकड़ियों को घुरई कहते हैं। मेड़रा श्रीर घुरई के लिये सिंघोर की लकड़ी श्रव्छी है क्योंकि यह स्त्रोनान (भुकाने) पर टूटती नहीं। जहाँ एक घुरई दूसरे को पार करती है वहीं नार बाँघा जाता है। बड़ी मोट को चरसा कहते हैं। इसमें लगभग सोलह घड़ा पानी आता है। मोट से पानी गिराने को मोट तोरब (तौरना) कहते हैं। मोट तोड़ने वाले व्यक्ति को टेकवैया (टेकने वाला) कहते हैं। वह चौंदा में खड़ा रहता है और मोट के ऊपर आते ही उसे चौंदा में खींचकर तोड देता है। धरई से एक रखी चौंदा में लटकती रहती है, उसे टेकवैया बाएँ हाथ से पकड़े रहता है ताकि मोट तोड़ने के बाद जब मोट भटके से कुएँ में फेंकी जाती है वह स्वयं भी न भटक उटे।

घरा

२६. यह भी पुर की तरह खींचा जाता है लेकिन इसमें बैल नहीं लगते बल्कि इसे श्रादमी खींचते हैं। नार में तीन-चार स्थानों पर बराबर दूरी पर छोटे-छोटे छंडे बैंधे रहते हैं; इन डंडों के दायें-बायें श्रादमी खड़े होते हैं श्रीर बीच में नार रहता है। घरें में ग्यारह श्रादमी लगते हैं।

साठ मोट खींचने पर एक बार विश्राम का समय त्राता है। एक मोट खींचने पर एक गोंटी (कंकड़ का टुकड़ा) त्रालग निकाल कर रख देते हैं इसी संगिनती गिनते जाते हैं। जब साठ गोंटी हो जाती है तब तीन ख्रादमी छूट जाते हैं और उनकी जगह पर सुस्ताये हुए ब्रादमी ह्या जाते हैं। गिनने के इस ढंग को भी गोंटी कहते हैं।

गड़ारी चलते चलते गरम होकर आवाज करने लगती है जिसे टिहुकब (टिहुकना) कहते हैं इसे शान्त करने के लिए गड़ारी के छेद में रेंड़ी का तेल देते हैं।

रहँट:

४०. यह सिंचाई का सबसे अञ्च्छा साधन है किंतु इसके लिए बड़ा कुआँ होना चाहिए। एक बार यदि रहँट लगा दिया जाय तो बहुत दिन तक चलता है। सिंचाई के तरोकों में यह सबसे अश्विक मूल्यवान् है, इसलिये केवल बड़े किसान हो इसे लगा सकते हैं।

रहँट में तीन चाक स्रर्थात् चक्कर लगाने वाले पहिये होते हैं जिनमें दो कुएँ के बाहर होते हैं स्त्रीर एक कुएँ के भीतर । कुएँ के भीतर वाले चाक को चलाने के लिए ही ऊपर वाले चाकों की स्नावश्यकता होतो है। ऊपर के जिस चाक में बैल चलता है वह मभता चाक है। यह बाएँ से दाहिने को चलता है इसके चलने पर छोटा चाक पहिये की भाँति ऊपर से नीचे को चलता है। इसके चलने पर कुएँ के भीतर वाला चाक पहिये को भाँति चक्कर करता है। घड़ी के चाक की भाँति इन चाकों का किनारा कटा हुस्ना इनदानेदार होता है; इस कटे हुए स्रंश को छोमी कहते हैं। मभतो चाक की छोमी छोटे चाक की छोमी से फँसी होती है स्रोर फिर इस छोटे चाक से कुएँ वाले चाक का सस्वन्ध रहता है। इस तरह ये तीनों चाक एक साथ चलते रहते हैं।

कुएँ के स्रंदर वाले चाक में चारों स्रोर सीदी की तरह छड़ लगे रहते हैं जिन्हें पा कहते हैं। प्रत्येक पंत्री में एक बालटी होती है। इस प्रकार पूरे चाक में बालटियाँ लगी रहती हैं, इन्हों बालटियों में पानी भरता है। जब चाक घूमता है तब इन बालटियों में पानी भरता जाना है। कुएँ के मुँह के पास एक टिन का बड़ा डकड़ा लगा रहता है इसी में बालटी का पानी गिरता है। इस स्थान को चौंदा कहते हैं। दस-बारह हाथ लंबो, लगभग एक बीता चोड़ी तथा चार स्रंगुत मोटा

लकड़ी के बीच में एक सूराख़ करते हैं इस लकड़ी को मक्तले चाक के साम या मूसर में जड़ देते हैं। इसी लकड़ी के सहारे लकड़ी के दोनों ख्रोर एक-एक जोड़ी बैल लगे रहते हैं जो रहॅट खींचने का काम करते हैं। इनका चक्कर कोल्हू के बैलों की भाँति गोलाई में होता है। इस लकड़ी को हिएस कहते हैं। सिं चा ई संब न्धी विशेष बातें:

४१. ठेंकुल तथा चर्खी के चलाने में सहयोग का नियम है। सहयोग, की प्रथा में काम के बदले में काम किया जाता है, मजदूरी का प्रश्न नहीं उठता है। पानी चलाते समय बीच-बीच में श्रादमी बदलते रहते हैं: जितनी देर एक श्रादमी या एक गिरोह काम करता है उतनी देर को त्राहार कहते हैं। एक हाँडी में, जिसकी पेंदी में एक छेद होता है. पानी भर कर रख देते हैं। इसका पानी घोरे-घोरे चुश्रा करता है। पानी समाप्त होने पर हाँड़ी फिर भर दी जाती है। एक झोहार में जितनी बार हाँड़ी का पानी समाप्त होता है उतने समय को श्रोहार का माप समक्त लेते हैं। इसी माप से सभी काम से छूटते हैं श्रोर उनभी जगह पर दूसरे श्राते हैं। इस तरह सब लोग बराबर समय काम करते हैं। लेकिन श्रांतिम श्रोहार का बदला नहीं होता। इस श्रोहार का नाम मुर्ग है।

गर्मी में सिंचाई साधारणतः दोपहर तक ही होती है। क्योंकि एक तो दोपहर के बाद परिश्रम नहीं होता दूसरे मामूली कुएँ में पानी भी कम पड़ जाता है। दूसरे दिन जब पानी फिर श्रपनी जगह श्रा जाता है, तब पानी चलाने का कार्य श्रारंभ करते हैं। पानी के इस प्रकार पूर्ववत् हो जाने को बार पर श्राइव (श्राना) कहते हैं।

कुएँ का पानी कम हो जाने पर देंकुल का कढाव समाप्त हो जाता है श्रीर बरहा छोटा पड़ जाता है। श्रातः बरहा को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन बरहा बढ़ जाने पर लेदी जमीन छूने लगती है। ऐस दशा में जहाँ पर लेदी जमीन छूती है वहाँ गडढा बना दिया जाता है, ताकि लेदी उसी गड़हे (गड्ढे) के श्रंदर चली जाय। ऐसा करने से देंकुल का कढ़ाव बढ़ जाता है श्रीर देंकुल चलाने में सुविध्व हो जाती है।

देंकुल तथा चरखी चलानेवालों के हाथों में घट्ठे पड़ जाते हैं। बरहा की लगातार रगड़ से हाथ सुरक उठता है ऋर्थात् हथेली का चमड़ा उकिल (निकल) जाता है। इस प्रकार सुरका से हाथों से खून तक बहने लगता है।

दें कुल, चर्ली, पुर श्रादि श्रारंभ करने की पानी नाधव (नाधना) या पानी जोरव (जोरना) तथा इन्हें चलाने को पानी चलाइव (चलाना) कहते हैं। पानी बन्द करने के लिये खेत में काम करने वाला श्रादमी कुएँ पर वाले श्रादमी को गोहरा (पुकार) कर कहता है. 'राम कहि द' श्रर्थात् राम कह दो।

४२. पनिवट-कुएँ से खेत तक पानी जाने के लिये रास्ता निश्चित होता

है। जिस रास्ते से सिंचाई की जाती है उस रास्ते पर किसान का हक हो जाता है। उस सिंचाई के रास्ते को कोई बन्द नहीं कर सकता। इसे पनियट कहते हैं।

नारी—पनिवट से खेत तक जो रास्ता पानी जाने के लिये बनाया जाता हैं उसे नारी (नाली) कहते हैं। पतली नारी को धुलारा कहते हैं। नारी से खेत तक पानी ले जाने में यदि कहीं कुछ जमीन नीची पड़ जाय तो उसे पाटना पड़ता है। इस प्रकार मिट्टी पाटकर ऊँचा करने को बहर चढ़ाइब (चढ़ाना) कहते हैं श्रीर उसके ऊपर जो नारी बनती है उसे बहरी कहते हैं। नारी में जब पानी मुहेमुँह भरा रहता है तब ऐसी नारी को बुजकल या बुजे-बुज भरी नारी कहते हैं। यदि नारी कहीं कटी होती हैं तो उसे ठीक करने को नावन लगाइब (लगाना) श्रयवा नावन फेरब (फेरना) कहते हैं। एक नारी से दूसरी नारी में पानी फेरने के लिये पहली नारी का रास्ता मिट्टी रखकर बन्द किया जाता है। इस मिट्टी को गरवध तथा इस किया को गरवध वांचव (बाँधना) या गरवध फेरब (फेरना) कहते हैं।

मतवरहा तथा बरहा—खेत के माथ पर जिधर से सिंचनी (सिंचाई) की सुविधा होती है बड़ी नारी बना देते हैं। इस नारी को मतबरहा या मथबरहा कहते हैं श्रीर इससे निकलने वाली नारियों को बरहा कहते हैं। मतबरहा से जिस स्थान पर बरहा निकलता है उसे गलार कहते हैं। यदि खेत सम न होकर बीच में ऊँचा हुआ तो मतबरहा नहीं बनाते, उसकी जगह पर खेत में तिरछे-तिरछे एक कोन से दूसरे कोन तक बीचो-बीच नाली बना देते हैं जिसे बड़ेरा कहते हैं।

पनिहात — सिंचाई को ऋत्यंत ठेट बोली में पनिहात भी कहते हैं। ऐसी जमीन जहाँ पानी नहीं पहुँचता उद्धाध कहलाती है।

४३. फरुही—यह लकड़ी की होती है। इसी के द्वारा नारी बनाई जाती है फरुही ऋ देंचंद्राकार होती है। यही फरुही का मुख्य ऋग है। इसमें एक छेद होता है जिसमें डंडा डाला जाता है। डंडा लगभग चार हाथ लम्बा होता है। इसको पकड़कर फरुही से काम लिया जाता है। फरुही में डंडा रुका रहे इस हिन्द से फरुही के पिछले भाग में डंडे का जो भाग निकला रहता है उसमें एक गुल्ली (लकड़ी का काँटी) डाल देते हैं। कुछ लोग फरुही की स्राख में हो खीपा या पाचर (लकड़ी का दुकड़ा) ठोंककर डंडा बैठा (स्थिर कर) देते हैं। पर यह दीला पड़ जाता है।

४४. कियारी—सिंचाई के लिए ईल के खेत में छोटे-छोटे घेरे बनाये जाते हैं जिन्हें कियारी कहते हैं। कियारी बनाने को कियारा गढ़ब (गढ़ना) कहते हैं। कियारी की मेंड़ को डुड़ुहो कहते हैं। कियारी द्वारा सींचने को कियारी भरब (भरना) श्रयवा कियारी देव (देना) कहते हैं। सिंचाई जब हलकी की जाती है तब उसे हलुक कियारी कहते हैं, इससे कियारी में पानी फैल जाता है श्रीर भरपूर सिंचाई नहीं होती। इस सिंचाई को छलक उछा (छलकने वाली) कियारी भी कहते हैं। जब कियारी की डुड़ी बराबर पानी दिया जाता है तब उसे गँभीर कियारी कहते हैं। इस प्रकार कियारी देने को गाई के कियारी देव (देना) बहते हैं। इस प्रकार जब सिंचाई होती है तब खेत छाज्छी तरह पानी सोखता है। चूँकि खेत इस सिंचाई में छपनी इच्छा भर पानी सोखता है इसलिए इस प्रकार पानी रेंगने (चलने) को अपने सखे पानी रेंगव (रेंगना) कहते हैं। एक खेत से दूसरे खेत में या एक कियारी से दूसरी कियारी में छाथवा मतबरहा से बरहा में पानी ले जाने को पानी वराइच (बराना) कहते हैं। पानी बरावेबाले को उरवेया छौर कियारी बराने वाले को कियरिहा कहते हैं।

४५. पाहा—चना का खेत सींचने के लिए बड़ी-बड़ी कियारियाँ बनानी पड़ती हैं जिन्हें पाहा कहते हैं। पाहा में पानी भरपूर नहीं दिया जाता। पानी रेंगते ही बरहा कर मह बाँघ देते हैं ग्रातः इस प्रकार की सिंचाई को पाहा रेंगाइब (रेंगाना) कहते हैं।

४६. चढान और लौटान—बरहा के दोनों बगल के खेतों में एक श्रोर की सिंचाई पानी के चढ़ाव (जाते समय) पर होती श्रोर उस श्रोर की सिंचाई समाप्त होने पर दूसरे बगल की सिंचाई लौटान के समय होती है। इसीलिए इन सिंचाइयों को कमशः चढान श्रीर लौटान की सिंचाई कहते हैं।

वरही—दो बरहों के बीच जो खेत का भाग होता है उसे वरही कहते है।
एकवड्या—खेत के किनारे के भाग को जो मेंड और वरहा के बीच में
होता है एकवड्या या एकव्या कहते हैं।

४७. हाथा—यह चिलिबल, गूलर, कटहल, बदहल स्नादि हलकी लकड़ीका स्रच्छा होता है। इसकी लंबाई एक लाठी के बराबर होती है। इसके निचले भाग को, जिससे पानी उलीचा जाता है खोरिया कहते हैं। हाथा के ऊपरी भाग को, जिसे दोनों हाथों से पकड़ते हैं, डाँड़ी कहते हैं।

हाथा से सिंचाई के लिए बरहा में थोड़ी-थोड़ी दूर पर थाला बनाना पड़ता है। थालों में बरहे का पानी एकत्र होता है और वह हाथा द्वारा उली वा जाता है। हाथा चलाने वाले को हथवाहा या हथवेया कहते हैं। हाथा की सिंचाई जब बहुत मामूली होती है तब उसे पानी चुदकारब (बुदकारना) कहते हैं। इसे धूल बुताइब (बुताना भी कहते हैं। इस प्रकार की सिंचाई मिट्टी को नरम कर देती है। यहाँ रनी की सिंचाई साघाणतः हाथा द्वारा ही होती है क्योंकि यदि पानी खेत में रेंगा दिया जाय तो फसल चौपट (नष्ट) हो जाय। हाथा चलाने को हाथा मारब (मारना) कहते हैं श्रीर थाला या थालहा बनाने का थालहा बानह ब (बाँचना) या थलबंदी करव (करना) कहते हैं।

खेत रखाना

४८. खेत बोने के बाद उसकी रचा का प्रबन्ध आवश्यक है। खेती की रचा पशु, पची तथा आदमी तीनों से करनी पड़ती है। पश आं से रचा:

जंगली पशुत्रों में जीलगाय या नीलगाय या घँड़राज, हरिन, गीदह, तथा स्थर विशेष हानि पहुँचाती है। किसान इनसे बचने के लिए खेत के चारों श्रोर स्वायाँ मार देते या टट्टी खड़ी कर देते हैं। लेकिन यह प्रबन्ध बहुत श्रन्छे किसान ही कर पाते हैं।

साँड़ त्रीर भवनिहा भैंसा जो धार्मिक दृष्टि से छुट्टे छोड़ दिये जाते हैं, चारों तरफ स्वच्छंदता से घूमते हैं त्रीर खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं।

कुछ पालत् पशुत्रों का यह स्वभाव हो जाता है कि वे श्रवसर पाने पर खेत की श्रोर खाने के लिए भागा करते हैं। ऐसे जानवरों को हरहा कहते हैं। ये भी खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं। जानवरों को चराते समय भी बड़ी सावधानी चाहिए नहीं तो ये भी हानि पहुँचा देते हैं। जब चरवाहा खेत का डाँड़ सावधानी से नहीं देखता तब गोरू खेत में पड़कर खेती खा जाते हैं।

पशुस्रों से रचा के निमित्त साधारणतः निम्न उपाय किये जाते हैं । खेत में स्नादमी के स्वरूप का एक टाँचा खड़ा कर देते हैं। इस टाँचे को धोख कहते हैं। घोख बनाने के लिए एक लकड़ी गाड़कर उस पर पुराना कपड़ा स्रोर पत्तियाँ लपेटते हैं स्रोर उसके सिर पर काली हाँ हो रख देते हैं। जानवर इसे स्नादमी समस्क कर घोखा खा जाते हैं।

एक अन्य उपाय यह है कि खेत रखाते समय किसान जानवर के पीछे कुत्ते को दौड़ाता है। कुत्ते से जानवर कहुत घबड़ाते हैं। जब कुत्ते नहीं रहते तब भी रख़वार लुहा-लृहा या लिहा लिहा करके कुत्ते को ललकारने या तू-तू करके कुत्ते को बुलाने का संकेत करता है। जानवर यह सुनते ही भाग जाता है क्योंकि उसे यह भय हो जाता है कि कुत्ता आ रहा है।

एक तीसरा उपाय यह है कि खेत में कनस्टर टाँग देते हैं श्रीर इसे कभी-कभी जानवरों को भगाने के लिए पीट देते हैं। श्रवाज होने से जानवर डरकर भाग जाता है।

पिच यों से रचाः

४६. पित्तयाँ भी खेती की जैजात या जैदाद (जायदाद) को बहुत हानि पहुँचाती हैं। इनमें कौन्त्रा, गौरैया, सुग्गा, किलहटी तथा गोचरहिया चिरई विशेष हानिकारक हैं। ये बाल को तोड़ करके उसके दानों को छिटका देती हैं। इस प्रकार ये जितना खाती नहीं उससे श्रिषक बरबाद करती हैं। कौवे के दो भेद हैं—(१) डोमरा (२) कौन्त्रा। डोमरा बड़े श्रीर श्रिधिक काले कौवे को कहते हैं। कौवे को उड़ाने के लिए हड़ा-हड़ा सांकेतिक शब्द प्रयोग करते हैं।

छोटी-छोटी चिड़ियाँ खेत में सुबह-शाम श्रिधिक श्राती हैं। फुरगुही नाम की चिड़िया मुंड के मुंड श्राती है श्रीर खेतों को बहुत हानि पहुँचाती है। इनको उड़ाने के लिए भी कनस्टर पीटते हैं पर इससे काम नहीं चलता, श्रातः इन्हें मारने के लिए ढेलवाँस का भयोग करते हैं। ढेलवाँस रस्ती से बुना जाता है यह ढेला या चेका फैंकने के लिये होता है। इसके द्वारा ढेला बहुत दूर तक जाता है। इस हाथ में पकड़कर बहुत जोरों से घुमाते हैं श्रीर निशाना लगाकर फेंक देते हैं। ढेलवाँस को गोफना भी कहते हैं।

बच्चे पिचयों को उड़ाने के लिए इस प्रकार गाते हैं-

हा हो चहरी, हा हो चहरी, एक्के बिलया तोरिहा हो चहरी, मामा की मेंडिया बहिट कुटुराया, सुतुहिन सांड पसाया हो चहरी।

श्रर्थात्, हे चहरी, तुम एक ही बाल तोड़ना श्रीर उसे मामा के मेंडू पर बैठकर खाना न कि हभारी मेंडू पर श्रीर सुतुहियाँ भर-भर कर माँडू पासना। हे चहरी, श्रव उड़ जाश्री। बच्चे का भाव यह है कि चहरी ने जो कुछ तोड़ा है उसे लेकर वह उड़ जाय खेत को श्रव श्रीर न हानि पहुँचावे।

एक गीत इसी प्रकार ख्रीर है. यथा-

हा हो चहरी, हा।
म्हार जिन खाया,
रान परोसिन क लुटि पुटि खाया,
हा हो चहरी, हा।

श्चर्यात् हे चहरी, हा हो, हा हो, (उड़ो, उड़ो , मेरा खेत मत खाश्चो बल्कि श्चड़ोसी-पड़ोसी का खाश्चो श्चौर खूब खाश्चो ।

बच्चे यह गीत गाते हुए ढेलवाँस चलाते हैं। इसी प्रकार किलहटी उड़ाने के लिए भी एक गीत है—

> किला किलहरी ढकना दूर, श्रव जिन श्राया वापी पूत। श्रवनो किहा तो हमार जिन खाया, हमरे श्रद्धोसो-पद्धोसी का कूद-काद खाय।

श्रर्थात् किलहटी उड़ो, तुम्हारा डैना टूट गया। श्रत्र बाप बेटे कभी न श्रानाः यदि श्राना तो हमारा मत खाना—श्रड़ोसी-पड़ोसी का कृद-कृद कर खाना।

टीड़ी (टिड़ी) का भुंड ग्राने पर खेत की बहुत ग्रिधिक रखवाली करनी पड़ती है। टिड़ियाँ साधारणतः वर्षो के ग्रारम्भ में ग्राती हैं। जिस साल तड़का (स्खा। पड़ता है उस साल इनके ग्राने की ग्रीर भी ग्रिधिक संभावना होती है।

टिड्रियों के हमले पर किसान बाल बच्चों के सहित खेत पर पहुँच जाता है ग्रीर कनस्टर थिरिया (थाली) श्रादि को बजाता है ताकि टिड्डी उड़ जाय लेकिन इतने से सफलता नहीं मिलती। वह कूँचा श्रीर माड़ लेकर पौधों को माड़ता है ताकि उस पर से टीड़ी दल उड़ जाय। टीड़ी दल थोड़ी देर में ही पौषे को चट कर जाना (खा जाता) है श्रातः टीड़ी खेती के लिए श्रात्यन्त हानिकारक है।

कहा जाता है कि टीड़ियों से फितिंगों की उत्पत्ति होती है ग्रातः जिस वर्ष टीड़ी ग्राती है उसके दूसरे वर्ष फितेंगों का प्रकोप होता है। इस तरह टीड़ी बहुत ही हानि पहुँचाती है। फितेंगा ईंख की खेती में लगता है।

चृहे से र ज्ञाः

५०. चैती फसल की खेती में विशेषतः जी-गेहूँ के खेत में, मूम (चूहा) श्रिष-कता से लगते हैं। इनसे बचने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं—(१) चूहे की बिल पर धुश्राँ किया जाता है। ऐमा करने के लिये एक ऐसी हाँड़ी लेते हैं जिसकी पेंदी में सूराख रहता है। इस हाँड़ी में कंडी सुलगाते हैं श्रीर इसे उलट कर बिल पर रखते हैं इस प्रकार रखने से बिल में धुश्राँ जाता है। इस किया को धुँ कनी कहते हैं। (२) चूहे की बिल पर मिट्टी के पिहान (दक्कन) को एक धनुही के सहारे खड़ा करते हैं। धनुही की रस्सी में एक पतजी लकड़ी लगा कर उसमें रोटी का उकड़ा खोंस देते हैं। जब चूहा रोटी की लालच से रोटी को छूता है तब धनुही गिर जाती है श्रीर उसी के साथ पिहान भी गिर जाता है। पिहान के गिरने के साथ चूहा दब जाता है। इस प्रयोग को जाती कहते हैं। (१) बिल के पास छोटी-छोटी लकड़ियाँ गाड़ देते हैं. इन लकड़ियों पर रात में कुचकुचव (उल्लू) श्रा कर बैठते हैं। रात में जब मूस बाहर निकलते हैं तब उल्लू उन्हें एकड़ कर खा जाते हैं।

मूसों से खेती को जो हानि पहुँचती है उसे मूस की हई कहते हैं। जहाँ पशुश्रों से हानि होती है वहाँ पशुश्रों को हई कही जाती है। फसल कटने पर किसान चूहों को बिल को खनकर उसमें एकत्रित अपनाज को निकाल लेता है।

श्रादि भियों से र जाः

५१. चरवाहे गोरू चराते समय खेत से जायदाद की चीरी कर लेते हैं। इसके श्रातिरिक्त राह चलने बाले गरीब लोग भी पीधों से बाल तोड़ लेते हैं। बाल नोचने से बड़ा दूटा पड़ता है। किसान का जिससे मुद्देपन (बैर) रहता है वह भी

कभी-कभी रात में फसल काट लेता है. चोर तो जायदाद काटते ही हैं। जो लोग फसल को इस प्रकार हानि पहुँचाते हैं उन्हें हथार कहते हैं।

५२. खेत की रख़शारी (रख़वाली) की हिन्ट से यह सुविधाजनक है कि गाँव के एक टोक (किनारे) पर एक ही प्रकार की फसल हो। जिस टोक पर जो फसल होती है उसी के नाम से वह टोक कहा जाता है यथा, ईख का टोक। इससे खेत की रखा में सुविधा होती है। कई रख़वार होने पर मनसायन या चुहल अर्थात् सजीवता रहती है, किसी टुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती। वर्षा में मचान बनाकर खेत रखाते हैं। जाड़े में खेत में छोटा सी तड़ई या टाटो डाल लेते हैं। जिनके खेत गाँव से बहुत दूर होते हैं वे अपने रहने के लिए वहीं प्रबन्ध करते हैं ऐसे स्थान को पाटो कहते हैं और उस खेत को पाहा का खेत कहते हैं।

खाद डालना

४३. साधार एतः वर्षा का गोबर खाद के काम में लाते हैं और शेष महीनों में गोबर से उपने पाथते हैं। वर्षा का गोबर खेत के एक कीने पर या किसी और जगह एकत्र करते हैं। इस एकत्र गोबर को घूर कहते हैं। प्रायः जेठ सुदी दसहरा (ज्येष्ठ ग्रुक्ल दशमी) से कार्तिक स्त्रमावस्या तक यह घूर एकत्र किया जाता है। वर्षा में जहाँ पशु बाँघे जाते हैं वहाँ पती बिछा दी जाती है ऐसा करने से पशु स्त्रों को स्त्राराम मिलता है। पशु स्त्रों के मल-मूत्र से पत्तियाँ सड़ कर खाद का काम देती हैं, इस खाद को स्रोछरा या कचरा कहते हैं। एकत्र घूर को वर्षा के उपरांत खेत में डालकर जोताई करते हैं। पसल बाने के समय भी इसका उपयोग करते हैं। पुरानी कराइन (छान की पत्तियाँ) तथा स्त्राहन की पत्ती खेत में खाद के लिए डाली जाती है। नीम की खली भी बहत स्त्र खाद मानी जातो है।

५४. ईख कट जाने पर उसकी पत्तियों को जलाया जाता है। ये पत्तियाँ जलने पर खाद का काम देती हैं। इनके जलाने से ईख में फर्तिंगे नहीं लगते। ऐसा विश्वास है कि पत्तियों को जलाने से फर्तिंगों के ऋंडे नष्ट हो जाते हैं जिसके फरलवरूप वर्षा में फर्तिंगों की उत्पत्ति नहीं होती है।

५५. हरी खाः की दृष्टि से सनई उत्तम समभी जाती है। सनई के पौधे जब दृश्य-दो दृश्य लंबे हो जाते हैं तब खेत हेंगा दिया जाता है। ऐसा करने से सनई का सब ऋंग खेत में मिल जाता है श्रीर वह धीरे-धीरे खाद बन जाता है।

५६. भेड़ो-छेड़ी का मल-मूत्र बहुत ऋच्छी खाद है। इसके लिए खेत में भेड़-वकरो बैठाई जाती है। ऐसा करने के लिए गड़ेरिया को बुलाकर तै कर लिया जाता है। गड़ेरिया इसकी मजदूरी भेड़ों की गिनती पर लेता है। सी भेड़ों का एक लेहें ड़ा माना जाता है: की लेहें ड़ा चार पसेरी (११० तोला = एक सेर। ५ सेर = १ पसेरी) श्रन्न दिया जाता है। एक बीधा खेत में साधारणतः पाँच या छः लेहें डा भेड़ें बैठाई जाती हैं। इस प्रकार चार या पाँच दिन तक भेड़ें बैठाई जाती हैं। उखाब (ई ख के खेत) में विशेषरूप से भेड़ें बैठाई जाती हैं। ईख के जम श्राने पर भी भेड़ें बैठाई जाती हैं। चैती फसल के लिए भववारा (भादों) श्रीर कुवार में भेड़ें बैठाई जाती हैं। चैती फसल के लिए भववारा (भादों) श्रीर कुवार में भेड़ें बैठाई जाती हैं। चैती फसल के लिए भववारा (भादों) श्रीर कुवार में भेड़ें बैठाना ठीक होता है। भदवारा में भेड़ बैठाने से एक प्रकार का कीड़ा लेंड़ी को भुर भुरा चाल डालता है; श्रीर लेंड़ी खाद के रूप में हो जाती है। बियास (धान के खेत) में माध-फाल्गुन में भेड़ बैठाते हैं। भेड़ बैठाने के बाद खेत को एक या दो बाह जोतते हैं। श्रालू के खेत में भी भेड़ें बैठाई जाती हैं। भेड़ों के बदन से जो गित्र (गन्ध) निकलती है उससे भी खेत को लाभ पहुँचता है।

लेदुर (एक प्रकार को लता) को श्रमाढ़ में खेत में डालते हैं इसके डालने से दो-तीन साल तक खेत उपजाऊ बना रहता है।

बोना

५०. खनने , जोतने, खाद डालने तथा हैंगाने के बाद जब खेत भली भाँति तैयार हो जाता है तब बोने का कार्य होता है। बोत्राई को बानो या बोउनी भी कहते हैं। बोने की दो रीतियाँ हैं एक बेंगा (बोज) छीटकर दूसरा हर द्वारा।

पैरा की बोवाई—यह साधार खतः नम जमीन में की जाती है क्यों कि नम जमीन बीज को श्रासानों से पकड़ लेती है। मिटयरा में भी पैरा बोने की प्रथा है लेकिन बहुत कम। पैरा बोने का टंग इस प्रकार हैं—बोज को मुट्ठों में लेकर एक बार खेत में खड़े-खड़ बोते हैं श्रीर फिर बेंड़-बेंड़ बोते हैं श्रर्थात् श्राधा बीज लम्बाई की श्रोर से बोते हैं श्रोर श्राधा चौड़ाई की श्रोर से। बेंगा छींटने के बाद खेत जोत कर हेंगा देते हैं। ऐसा करने से बीज मिट्टा में भली भाँति मिल जाता है। इस किया को मेरइब (मिलाना) कहते हैं। पैरा बोने में शोष्रता होती है। कुवारी धान की बोश्राई पैरा के टंग से ही की जाती है। पैरा बोने से कुछ बीजों की हानि होती है क्योंकि जो बीज ऊपर रह जाते हैं उन्हें चिड़ियाँ खा जाती हैं।

खूँटहर की बोश्राई—इसमें आगे-आगे हल चलता है श्रीर उसके पीछे बोवैया (बोने वाला पुरुष) या बोउनहिर (बोनेवाली स्त्री) कूँड में बीज डालती जाती है। बोने के उपरांत खेत हेंगा दिया जाता है। बोश्राई की किया खुँटहर से की जाती है। इसीलिए इस बोश्राई को खुँटहर की बोश्राई कहते हैं। ५८. श्ररहर, सनई तथा मेडुवा को श्रफार (विना जोता खेत में छीट देते हैं श्रीर छीटने के बाद खेत जोतकर हेंगा देते हैं।

बोने की किया जब बराबर से नहीं होती है तो ऐसी बोन्नाई को लुतराह या लुदकाह कहते हैं। इस बोन्नाई में फसल बराबर से नहीं जमती।

४६. रोपना—इस किया में बीज को पहले वो देते हैं श्रीर जब पौद तैयार हो जाता है तब उखाइकर दूसरी जगह लगाते हैं। इस प्रकार की बोश्राई धान में होती है। रोपने के लिए की गई बोश्राई को बेहन डालब (डालना) कहते हैं श्रीर बीज द्वारा उगे पौधे को बेहन कहते हैं। इस बेहन को दूसरी जगह उखाड़कर लगाने को रोपब (रोपना) या बेहन रोपब (रोपना) कहते हैं। जिस खेत में बेहन डालते हैं उसे बेहनीर कहते हैं। बेहन रोपने को बेहन बैठाइब बैठाना) भी कहते हैं।

ईख की बोग्राई भिन्न प्रकार से होती हैं इसके लिये गहरी कूँड बनाई जाती हैं जिसे मूर्हि कहते हैं। ईख के छोटे-छोटे गाँठ युक्त टुकड़ों को काटकर मूर्हि में बड़े-बेंड डालते हैं। इन टुकड़ों को पताँड़ कहते हैं।

गोड़ना

६०. फसल बोने के बाद सिंचाई तथा गोड़ाई की किया बराबर होती रहती है। िसंचाई के उपरान्त यदि गोड़नी (गोड़ाई) न हो तो खेत की मिट्टी बठ जाय श्रीर फसल खराब हो जाय। खेत की नमी कायम रखने के लिए गोड़ाई श्रत्यन्त श्रावश्यक है। ईख के सम्बन्ध में एक कहावत है जान कियारी तेरह गोड़ तब लाका हौदा की छार इससे गोड़ाई का महत्त्व स्पष्ट है। ज्वार की गोड़ाई भी बहुत श्रावश्यक समभी जाती है। तरकारियों में श्रालू, गंजी, श्रर्ह तथा गोभी की गोड़ाई भी श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

गोड़ाई का चौजारः

- ६१. कुट्रार—इसके विभिन्न ऋंग इस प्रकार 🕏:—
- (क) र्वेट-कृदार में लकड़ी का जो डंडा होता है उसे कहते हैं। बेंट पकड़कर कुदार चलाई जाती है।
 - (ख) पासा-यह कुदार का पिछला गोला भाग है जिसमें बैंट डालाजाता है।
 - (ग) धार-यह कुदार का नुकीला भाग है।
 - (घ) पवाँरी—यह पासा ऋौर घार के बीच का भाग है। कुदार की घार घोंठिल या गोंठिल (कुंद) हो कर जब मोटी हो जाती है तब

कहते हैं कि धार में ठेहरी पड़ गई है। ऐसी दशा में लोहार से उसे पिटवाना पड़ता है। लोहार जब धार पीट कर देता है तब उसे पत्थर पर पानी डाल कर तेज करना पड़ता है जिसे पहँटब (पहँटना) कहते हैं। कुदार धिस कर जब छोटी हो जाती है तब उस पर नया लोहा जोड़ा जाता है। इस प्रकार नया लोहा जोड़ने को श्रद्धार्व (श्रद्धारना) कहते हैं।

६२. कुदार के गोड़ने से एक बार में जो नाली बनती है उसे मां इ कहते हैं। खेत में कोन्छी तथा कोन बोने के लिए सोक बनाना पड़ता है। गोड़ाई के समय कुदार से गहरी चोट नहीं मारी जाती। गोड़ाई के फल-स्वरूप मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़े निकलते हैं उन्हें चिप्पा-चिप्पी कहते हैं।

कुदार से खनने का भी काम लेते हैं। कड़ी जमीन में फरसा नहीं काम देता है कुदार से ही खनाई करनी पड़ती है। नुकीली होने से कुदार कड़ी से कड़ी मिट्टी में घँस जाती है।

कुदार जब घिस कर छोटी हो जाती है तब उससे ईख काटने का काम लेते हैं। कुछ लोग ईख काटने के लिए छोटी सी कुदार बनवा लेते हैं। ऐसी कुदार को उखकटिया (ऊख काटने वाली) कुदार कहते हैं।

निराना

- ६३. निराई की किया धान में बहुत आवश्यक है। इसे सोहनी वा निर्वाही भी कहते हैं। यह कार्य स्त्रियाँ करती हैं। निरवाही के समय स्त्रियाँ गीत गाती हैं। इन गीतों को निर्वाही के गात कहते हैं। धान की निरवाही में छोरा, सेंबई मोथा, मुटमुर, दूव आदि घासें निकलती हैं। ये घासे पशुआों के खाने के काम में आती हैं। निराई करने से धान में विवास आने में सुविधा होती है। निराई का खाँ जा रः
 - ६४. खुरपा तथा खुरपा-इसके निम्न श्रंग है:
 - (क) धार-खुरपे के किनारे वाले भाग को कहते हैं।
- (ख) गूँज—खुरपे के दूसरे किनारे पर के उस नोंक को कहते हैं जो पकड़ने वाली जकड़ी के भीतर डाज़ा जाता है।
- (ग) वेंट—खुरपे को पकड़ने के लिए जो लकड़ी लगती है उसको कहते हैं। इसका विद्युला भागनीचे को भुका रहता है इससे खुरपा चलाने में आसानी पड़ती है। गूँज को बेंट में डालने के बाद उस जगह मजबूती के लिए लोहे की मुनरी पहना दी जाती है।

खुरपे की धार जब गोंठिल हो जाती है तब कहा जाता है कि खुरपे में ठेहरी पड़ गई है। लोहार इसे पीटकर ठोक करता है। तेज करने के लिए कुदार की भाँति इसे भी पत्थर पर पानी डालकर पहँटते हैं। पहँटने को पथरना भी कहते हैं। पथरते-पथरते जब धार खुल जाती है तब धार पर से एक लोहे का बार छूट जाता है।

खेत निराने में खुरपी का प्रयोग होता है क्यों कि इसमें पौषे घने होते हैं। निराई बड़ी सावधानी से करनी चाहिए अन्यया पौधों के कट जाने का भय रहता है।

खुरपे का प्रयोग घां न्यारे घास छीलने में करते हैं। घास छीलने वाली स्त्री को घसनहिर कहते हैं। बाजड़ा तथा ईख आदि बड़े पौधों के काटने में भी खुरपे का प्रयोग होता है।

काटना

६५. फसल की कटाई के लिए कटिया शब्द अधिक प्रयुक्त होता है। चैती फसल ही मुख्य फसल है और इसी समय कटिया आरम्भ होती है। कटिया का अभी जार:

हँ सुत्रा या हँ निया-यह दो प्रकार का होता है :

- (क) सादा हुँसुच्चा—इसे धमउतदा हँसुच्चा भी कहते हैं। इसकी धार सादी होती है।
- (ख) दँतारा हँ मुद्र्या इसको धार में दाँत बने होते हैं । दाँतों के कारण हरी फसल काटने में सुविधा होती है। यह धान तथा सनई के काटने में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। सरपन भी इसी से काटते हैं।

हँ सुत्रा-इसके विभिन्न ग्रंग इस प्रकार हैं:-

- (क) बेंट हँ सुम्रा पकड़ने के लिए जो लकड़ी लगी रहती है उसे बेंट कहते हैं।
- (ख) गूँज—बेंट के ऋन्दर डालने के लिए हँसुस्रा में जो नोकीला भाग होता है उसे गूँज कहते हैं।
- (ग) धार—हँसुए की शकल टेढ़े चाँद ऐसी होती है। हँसुए के जिस भाग से कटाई का काम लिया जाता है उसे धार कहते हैं।
- (घ) डाँड़ी—हॅसुन्ना की धार श्रीर बेंट के बीच में जो लोहे का मोटा भाग होता है उसे डाँड़ी कहते हैं। यही लोहा किनारे की स्रोर पीटकर घार के रूप में पतला कर दिया जाता है।

क टिया का ढङ्गः

६६. कटिया के दो दंग हैं—(१) लेहना (२) लवनी।

लेहना—पसल काटते समय कटवेंचा बाएँ हाथ की मूठी द्वारा पौघों को पकद ता है श्रीर दाहिने हाथ में हॅमुश्रा लेकर उन्हें काटता है। एक बार में जितना वह काटता है उसे मूठा कहते हैं। कटवेंचा, कुछ मूठों को काट कर एक जगह एकत्र कर देता है श्रीर किर श्रागे बद्दता है। इस प्रकार वह काट-काट कर छोटा-छोटा ढेर लगाता चला जाता है। इस ढेर को लेहना श्रीर इस प्रकार ढेर लगाने को लेहनियाइब (लेहनियाना) कहते हैं। यह बोभ इतना होता है जितना कि श्राकवार में श्रा सकता है। खेत कट जाने पर कटवेंचा लेहना को एकत्र करता है। मजदूरी के रूप में कटवेंचा प्रति बीस, पचीस श्रायवा तीस लेहनों के पीछे एक लेहना पाता है जिसे कमशः बीसा, पचीसा श्रीर तीसा कहते हैं।

६७. लवनी—इस प्रथा के अनुसार कटवैया को कटे हुए बोभों में से नहीं बाँटा जाता बल्क वह स्वयं अपने लिए एक बोभ विशेष ढंग से बनाता है। यह बोम अन्य बोभों से अधिक बड़ा होता है और इसके बाँधने का ढंग भी भिन्न होता है। साधारण बोभों में बाल की जड़ एक ओर रहती है और बाल दूसरी ओर पर लवनी (कटवैया का बोभ) में बाल अन्दर होती है और जड़ें दोनों ओर निकली रहती हैं। थोड़ी-थोड़ी बालों को लेकर उनको इस प्रकार बैठाते हैं कि बालें अधिक आती हैं। इस किया को लवनी बैठाइब (बैठाना) या लवनियाइब (लवनियाना) कहते हैं। किसान लवनी का कुछ भाग निकाल कर बाकी कटवैया को दे देता है।

दाँना

६८. कटिया होने के बाद सारा अनाज एक स्थान पर रक्खा जाता है। इस स्थान को खिरहान या खिलहान कहते हैं। इसे किसान ऐसे स्थान पर बनाता है जहाँ उसे अनाज की दॅवाई में सुविधा होती है। वर्षा से बचत के लिए वह बाग में खिरहान बनाता है। गाँज रखने में इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें पानी न समस (समा) सके। गाँज में बाल अन्दर की आरेर रहती है और जड़ बाहर की आरेर। गाँज गोलाई में बनाया जाता है।

किसान जब चैती फसल काट चुकता है श्रीर ईख की सिंचाई श्रादि से खाली पा जाता है तब वह दँवाई की श्रोर ध्यान देता है। यह कार्य बैसाख श्रीर जेठ में होता है। पछुवाँ हवा इस कार्य के लिए श्रानुकूल होती है क्योंकि इसमें खाँठ (डंडल) खार हो जाता है श्रीर उसके टूटने में श्रासानी पड़ती है। वाई का कार्य दो, चार या छ बैलों द्वारा होता है। बैलों द्वारा डंडल को कु वलवा कर दाना श्रलग करने को दाँउव (दाँना) कहते हैं।

48. दँवाई के समय जो बैज नाथे जाते हैं उन सब के गेराव (गले में पड़ी रस्सी) को एक रस्सी द्वारा संबंधित कर देते हैं इस रस्सी को दँगरा कहते हैं। दँवाई के कार्य को भी दँगरो कहते हैं। दँवरी में जा बैज बाहर की ख्रोर रहता है वह दाहिने पड़ता है इसलिए उसे उहिना कहते हैं। बाई ख्रोर का बैज दँवरी चलते समय मध्य में पड़ता है ख्रतः उसे मेजिया या हिगगा अथवा ने ियावा कहते हैं।

देवरी के लिए गाँज से अप्रनाज फैलाने को गाँज फोरब (फोरना) कहते हैं; फैलाने के लिए ओहब (स्रोहना) किया भी प्रयुक्त होती हैं इसीलिए इसे गाँज ओहब (स्रोहना) भी कहते हैं। दॅवरी के लिए जितना डाँठ एक बार में फैलाया जाता है उसे पहिर कहते हैं। इसी पहिर पर बैज चलते हैं। बैलों को पहिर पर चलाने को दॅवरी नाधब (नाधना) या दॅवरी हाँकब (हाँकना) कहते हैं। जब पहिर के डाँठ दुकड़े-दुकड़े हो जाते हैं तब उन दुकड़ों को पँड़ उस या खँड़ हुला कहते हैं।

दँवाई सबन्धे श्रीजारः

७०. अखर्ना—यह एक डंडा होता है जिनके किनारे का भाग लग्गी की भाँति टेट्रा होता है। इस लग्गी के सहारे ही पश्रे को उलटते-पलटते रहते हैं। ऐसा करने से डाँट आसानी से टूटता है।

पाँचा — जिस प्रकार कंकड़ एकत्र करने के लिए दँ नारातार लम्बा फरसा होता है उसी प्रकार खिटके हुए पँड़ उस को एकत्र करने के लिए पाँचा होता है। इसका नाम पाँचा इसलिए है कि इसके एक ख्रोर डाँठ खींचने के लिये ख्रॅगुलियों की भाँति पाँच लकड़ियाँ बनी रहती हैं।

कुँच'—यह रहठे का होता है। इसे पहिर को कुच हर ते (बेटोरने) के लिए प्रयोग में लाते हैं। कुँचे के द्वारा पहिर के बड़े बड़े पँड़ उत ऊर आ जाते हैं। ऐसा होने से पहिर बराबर टूटती है। पँड़ उत टूट कर जब बाराक टुकड़ों में हो जाता है तब उसे भूसा कहते हैं। भूसा तैयार हो जाने पर पहिर सोम्हा (तैयार) समम्ही जाती है। पहिर तैयार होने पर उसकी ठेर लगाते हैं जिसे उहाव कहते हैं।

श्रोमाना

७१. दॅवाई के फलस्तरूप जब उकाव तैयार हो जाता है तब स्रोसाई का कार्य होता है। इस किया को स्रोसाइब (स्रोसाना कहते हैं। स्रोसाने के कार्य को स्रोसडनी स्रथवा स्रोसवाई भी कहते हैं। स्रोसाने वाले पुरुष को स्रोसवेया तया श्रोसाने वाली स्त्री को श्रांसनहरि कहते हैं। श्रोसाने के फलस्वरूप भूसा श्रोर अनाज श्रलग-श्रलग हो जाते हैं।

- ७२. श्रोसाने के लिए यह श्रावश्यक है कि हवा बहती हो। हवा न रहने पर किसी मोटे कपड़े यथा, खोल श्रथवा कम्बल से इवा करते हैं। इस प्रकार हवा करने को बौरा मारव (मारना) कहते हैं। हवा के द्वारा भूसा श्रालग गिरता है। श्रोसाने के लिए एक दौरा में श्रानाज रक्खा बाता है। श्रोसानेवाला इस प्रकार खड़ा होता है कि स्रोसाते समय हवा ठीक से लगे। स्रोसाने के लिए चिस दौरी में श्रानाज रक्ला जाता है उसे डाली कहते हैं। हवा का रुख देख कर यह निश्चय किया जाता है कि किधर से डाली दी जाय । डाली के समय जो हवा बहती है उसी के नाम से डाली बोली जाती है यथा पूरव की हवा बहने पर पूरव की डाली तथा पश्चिम की हवा बहने पर पश्चिम की डाली। हवा जब तेज रहती है तब अप्रनाज खूब भारभाग कर तेजी से गिराया जाता है। किन्तु अधिक तेज इवा में भी स्रोस ई का कार्य ठीक नहीं होता है। स्रोताने के फलस्वरूप भूमा कुछ दूर पर जाकर गिरता है श्रीर श्रनाज भागी होने के कारण, वहीं नीचे गिरता जाता है। गाँठ भूषा से भारी होने के कारण अप्राज से कुछ दूर पर अर्थात् अपाज श्रीर भूसा के बीच में गिरती है। इस गाँठ के समृह को उसी स्थान पर मेंड़ के रूप में एकत्र कर देते हैं, इस में इ को गरी कहते हैं। गरी बनाने को गरी काटन (काटना) कहते हैं। भूसा बहुत दूर उड़कर न गिरे श्रतः उसे रोकने के लिए चारपाई खड़ी कर देते हैं। सारे भूसे को ब्रालग एकत्र कर देते हैं ब्रीर ब्रोसाएं हुए अनाज की राशि लगा देते हैं। इस किया को रिसयाइव (राशि लगाना) कहते हैं।
- ७३. ढिरियाना—श्रोसाई के पश्चात् राशि को दौरी से दिर्याते है समय जो गाँठ गिरती है उसे तिसकुट (तीसी की डाँठ) या रहठा की पलौंठी (पलई का भाग) से मारकर श्रक्षण करते जाते हैं। इस क्रिया को गाँठ मारक (मारना) कहते हैं। श्रोसाते तथा दियाते समय जो श्रानाज इघर-उघर ख्रिटिक (छिटक) कर गिर जाता है वह हरवाह का होता है। इस श्रानाज को जाँगकार कहते हैं।

श्रोधाने श्रीर दिरियाने के बाद जो गाँठ वा डंठल के टुकड़े निकलते हैं उन्हें इरखह किर से दाँता है श्रीर इनसे को कुछ दाना-भूखा निकलता है वह भी उसी का होता है, श्रीर इसे भी श्राँगवार कहते हैं।

विभिन्न वस्तुत्र्यों का उत्पादन

जौ

७४. जो के लिए मिटियरा की अरेबा दोमट अरुबा माना जाता है।
मिटियरा का पौधा अरोर उसको बालें मोटी होती हैं। दोमट की बालें और पेड़
लम्बे होते हैं। दोमट में भूसा अधिक निकलता है। जो के लिए केरीटा खुँटि हन
तथा पेड़ी का चौमासा सब से अरुबा हाता है; यदि खना हुआ खेत हो तो और
भी अञ्झा।

वर्षा आरम्भ होते ही खेत को जोताई होने लगती है। आर्दा से हस्त नच्चत्र तक जोताई होने के बाद चित्रा से बानी आरम्भ हो जाती है। किन्तु जो के लिए स्वाति नव्चत्र सव से उत्तम समभा जाता है; कहावत है चित्रा गेहूँ, सवाती जवा, गेरुई ढाहा क हो दवा अर्थात् चित्रा में गेहूँ और स्वाति में जो बोने से गेरुई और ढाहा रोगों का भय नहीं रहता है। चित्रा की वर्षा तथा आस जो के लिए हानिकर है, ऐसा लोगों का विश्वास है। स्वाति की वर्षा से नष्ट हो जाता है इसिलए स्वाति जो के लिए आरम्भ पर बताई जातो है। चित्रा की वर्षा का दोष स्वाति की वर्षा से नष्ट हो जाता है इसिलए स्वाति जो के लिए अस्यन्त उपयुक्त माना जाता है। एक उक्ति और भी है सवाती जवा, विशाखा भूसा, लगत अनुराधा नाधा खूटा आर्थात् स्वाति में जो बोने से दाना अधिक पड़ता है और विशाखा में बोने से भूसा अधिक पड़ता है; अनुराधा नच्चत्र लगते ही बोर्आई बन्द कर देनी चाहिए। महीने के हिसाब से कार्तिक के बाद की बोर्आई अच्छी नहीं होती है; उक्ति है, 'सावन सावाँ अगहन जवा, जितन इ बोवा उतनइ भवां अर्थात् यदि सावन में सावाँ तथा अगहन में जो बोया जाय तो कठिनाई से बीज के बराबर उपज होती है।

जी की बोद्याई पैरा श्रीर खुँटहर दोनों ढंग पर होती है। जहाँ नम जमीन होती है वहाँ पैरा श्रन्यथा सब जगह खुँटहर की बोद्याई होती है। जिस दिन बोद्याई करते हैं उस दिन हेंगाते नहीं, खेत को रात भर खोस खाने के लिए छोड़ देते हैं स्वीर श्रगले दिन हेंगाते हैं। ७५. बोउनी के तीसरे-चौथे दिन ऋँखुआ (श्रंकुर) निकल आता है। ऋँखुआ निकलने को ऋँखुआइब (ऋँखुआना) कहते हैं। ऋँखुआ सूई सहशा पतला एवं नोकदार निकलता है इसलिए इस अवस्था की सुइआब (सुइआना) भी कहते हैं। ऋँखुआ जब पत्ती का रूप प्रहणा करता है तब उसे डोभी कहते हैं। डोभी निकलने को डिभियाब (डिभियाना) कहते हैं। डोभी बद जाने पर उसे पोटी कहते हैं और इस अवस्था को पोटियाब (पोटियाना) कहते हैं।

जब जी का पौधा कुछ बढ़ जाता है तब सिंचाई की स्त्रावश्यकता पड़ती है; उक्ति है, 'गेड़ें बारे जो पोटियारे' श्रयीत् गेहूँ की सिंचाई छोटे रहने पर तथा जो की सिंचाई पोटियाने पर करनी चाहिए। यह सिंचाई हाथा द्वारा की जाती है।

श्रगहन की वर्षा फपल के लिए श्रज्झी नहीं मानी जाती है; कहावत है, 'श्रगहन वरमें बूड़ जियाय नउन देम निराकुल जाय' श्रयीत् श्रगहन में वर्षा श्रीर वृद्धा को बच्चा उत्पन्न होने से देश उनड़ जाता है। पूस की वर्षा लाभपद होती है; यथा 'जो बरमें पूम श्राया दाना श्राधा भूम' श्रयीत् पूस की वर्षा से दाना श्रीर भूमा बराबर पैदा होते हैं। पूस में वर्षा न होने पर खेत सोंच दिया जाता है। पहली सिंचाई को एकरौनी श्रीर दूसरी बार की सिंचाई को दोह रीनी कहते हैं।

- ७६. सिंचाई के अनंतर पौषे में नियास आने लगता है अर्थात् एक पौषे में कई पौषे निकल आते हैं। पौषों के इस समूह को प्जा कहते हैं। पौषे की बाद को हयमब (हबसना) कहते हैं। इसी मान से हरे-भरे खेत को हबसल खेत कहते हैं। पौषा जब बदना नहीं और केवल इतना बड़ा होता है कि उसमें कौ आ छित सके तब उसकी बड़ाई का बोब कराने के लिए को बा दुकान विशेषण का प्रयोग होता है। यह प्रयोग अच्छी कसल के लिए नहीं किया जाता है।
- ७७. पूस मास तक पौधा ऋगनी युवाबस्या को प्राप्त हो जाता है श्लीर गर्भधारण के योग्य हो जाता है। इस समय पौधे का रंग कुछ पीला पड़ जाता है। इस समय पौधे का रंग कुछ पीला पड़ जाता है। इस समय पौधे का रंग कुछ पीला पड़ जाता है। इस समय को पुनीटल शब्द का प्रयोग होता है। बाल के निर्माण की ऋास्या को रंड़ ख (रंड़ना) कहते हैं; इस समय पौधे का वह भाग जहाँ बाल छियो रहतो है मोटी पड़ जाती है। बाल बाहर निकलने को जो फूटब (फूटना) कहते हैं। बाल के सिरे पर पतले पतले नोकोले टूँड़ रहते हैं। जिस डंडल में बाल लगी रहती है उसे सींका कहते हैं।

७८. बाल के दाने जब कुछ पोड़ (पुष्ट) हो जाते हैं तब उन्हें उम्मी कहते हैं छौर इस दशा की उम्तियाब (उम्मियाना) कहते हैं। उम्मी को ईल की पत्ती से भूज (भून) कर लाते हैं। भूनी हुई उम्मी को कबी मटर के साथ खून

कर भी खाते हैं। इस खाद्य पदार्थ को भी उम्मी कहते हैं। जब दाना श्रीर पुष्ट हो जाता है तब उसे गदराब (गदराना) कहते हैं। बालों को गँइसा से बाल कर दाना श्रलग करते हैं श्रीर इस दाने को भड़भूँजे के यहाँ भुनाकर खाते हैं। इस भूँजे हुए दाने को चिउरी श्रथवा चूरी कहते हैं। गदरा दाने का सतुवा भी बनता है जिसे गादा को सतुवा कहते हैं। श्रच्छे मोटे दाने को रातुल कहते हैं। प्राय: श्रच्छे दाने के टूँड की जइ कुछ लान दिखाई पड़ती है। जब बाल बुछ श्रीर सुख जाती है तब उसके दाने को ददरी कहते हैं। ददरी या जी के भूने हुए रूप को बहुरी कहते हैं। ददरी का श्राटा पीस कर रोटी बनाते हैं जो बहुत मीटी होती है।

७६. बाल जब बिल्कुल सूख जाती है तब उसका टूँड सफेद पड़ जाता है श्रीर भुक जाता है। इस श्रवस्था को टूँड मरकच (मरकना) कहते हैं। ज्यों-ज्यों बाल सूखने लगती है उसके दाने छितराने लगते हैं जिसे विथरव (बिथरना) कहते हैं। बाल बिलकुल सूख जाने पर लरक (भुक) जाती है। मेंड्र पर चलने वाले गरीब लोग बहुधा खेत की बाल तोड़ लेते हैं, इस कार्य को टोटा होड़व (तोड़ना) या टोटा नोचव (नोचना) श्रयवा टोटा मारब एमारना) कहते हैं। बाल टूट जाने के बाद सींक को नर्ड कहते हैं। पौधे के बिलकुल सूख जाने को तड़कब (तड़कना) कहते हैं व्योंकि सूखे हुए पौधों को काटने पर तड़-तड़ की ध्वनि निकलती है। बहुत श्रधिक सूखे हुए पौधों को चवायल (चवाया हुश्रा) कहते हैं। सूखने को रवाब (रवाना) भी कहते हैं।

जी के पौधे में साधारणतः निम्न रोग लगते हैं—

(क) ढाहा— इस बीमारी में पौधा पीला पड़ जाता है श्रीर पत्तियाँ सुख कर गिर जाती हैं; धीरे-धीरे पेड़ मर जाता है।

(स्व) गेरुई—इस बीमारी में पौषे का रंग गेरू सहश हो जाता है इसीलिए इसे गेरुई कहते हैं।

जो की कोई कोई बाल काली रहती है, ऐसी बाल को लेढ़ा कहते हैं। कमजोर श्रीर पतले जा की समता लीकी से देते हैं। श्रिपटन (उपटन) छुड़ाने पर जो के श्राकार की जो मैल में छूटती है उसे लीकी कहते हैं। किया के रूप में िक क्याबार (हि कियाना) प्रयुक्त होता है।] पौधा जब विकसित न हो कर छोटा ही रह जाता है तब उस दशा को टिसुरियाब (टिसुरियाना) कहते हैं।

द १ जो की किटिया भी गेहूं के बाद होती है। गेहूं का पौधा कुछ नरम काटा जाता है। जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं होती श्रीर पौधे छोटे-छोटे रह जाते हैं उसी जगह जो नरम काटा जाता है क्यों कि ऐसे पौधों को मूठी द्वारा पकड़ने में किटिनाई होती है। यदि ऐसे पौधे श्रिधक सूख जाने पर काटे जाय तो दानों के गिरने का भय रहता है।

प्र. गेहूँ की श्रिपेद्धा जो की दँवाई श्रासान होती है क्योंकि जो के डंठल गेहूँ की श्रिपेद्धा कहीं श्रिधिक नरम होते हैं। जो का भूसा भी गेहूँ के भूसे से नरम होता है इसलिए पशु इसे बहुत चाव से खाते हैं।

गेहूँ

- ८२. गेहूँ के दो मुख्य मेद प्रचलित हैं—एक देसी जिसका बीज स्थानीय होता है दूसरा दसावरी जिसका बीज बाहर से आया है। देसी दो प्रकार का पाया जाता है—
- (क) मुड़िया—यह सफेद श्रीर गोलछहूँ श्रर्थात् कुछ गोला होता है। इसकी बाल में टूँड नहीं होता है। मुंडा होने के कारण ही इसे मुझ्या कहते हैं। इसे दाखदी भी कहते हैं।
- (ख) लितिया—यह लाल रंग का ऋौर लमछर ऋर्यात् कुछ लम्बा होता है। मुह्या से यह पतला होता है। इसकी बाल में टूँड होता है।
- पर. गेहूँ की खेती कम होती है क्योंकि गेहूँ संयार नहीं धरता अर्थात् अधिक नहीं पैदा होता । अधिक होने के भाव के प्रदर्शन के लिए सयराब (सयराना) प्रयोग में आता है। गेहूँ के लिए खेत अच्छा होना चाहिए। मटियरा जमीन इसके लिए अच्छी होती है। बहुधा लोग जौ-गेहूँ मिला कर बोते हैं जिसे गोर्जई कहते हैं।

गेहूँ के बोने का टंग जी सहश है। यह जी से पहले बोया जाता है। गेहूँ की बोम्राई चित्रा में की जाती है जब कि जौ स्वाति में बोया जाता है। गेहूँ की सिंचाई भी जी से पहले होती है। गेहूँ की सिंचाई जब पौधा छोटा ही रहे करनी चाहिए। जी की श्रपेचा यह सुकुवार (सुकुमार) होता है।

५५. जौ की अपेद्धा गेहूँ हिरार या सिमसिम अर्थात् अपेद काटा जाता है क्योंकि गेहूँ सूखने पर काटने से बाल के दानों के भरने का डर रहता है। गेहूँ की बाल पक जाने पर पके बेल के सदृश हो जाती है जिसे बेलीन्ह ब बेलीन्हना) कहते हैं।

गेहूँ की डाँठ जो की ऋषेचा कड़ी होती है। इसकी पड़िर देर में सीमती है। देवाई करने के बाद जिस बाल में दाना लगा रह जाता है उसे बलुरी कहते हैं।

५६. जी की भाँति इसमें भी गेरुड श्रीर ढाहा लगते हैं। लगातार बदली होने से ये रोग होते हैं। इन रोगों में पित्तयाँ गिर जाती हैं श्रीर पैदावार मारी जाती है।

मटर

- मटर को केरात्र भी कहते हैं। इसके निम्न भेद पाए जाते हैं—
- (क) उजरको—इसे बड़की मटर भी कहते हैं। सब मटरों से यह उजनर (उज्वल) होती है इसीलिए इसे उज्जर या उजरकी मटर कहते हैं।
- (ख) ललकी—लाल होने के कारण ऐसा नाम है। इसके फूल भी लाल होते हैं। इसके दानों का छिज़का सिकुड़ा हुआ होता है इसीलिए इसे बुढ़िया मटर भी कहते हैं। इसकी पैदावार सब से अब्छी होती है।
- (ग) छोटको छोटी होने के कारण यह नाम है। इसका रंग कुछ हरा होता है। इसकी दाल अञ्छी नहीं मानी जाती है।
- (घ) ऋँकरिया—ऋँकरी एक लता है जिसके दाने बहुत छोटे होते हैं इस मटर के दाने भी लगभग उसी प्रकार होते हैं इसीलि र यह नाम पड़ गया है। इस मटर का रंग करछहूँ (कुछ काला) होता है इसलिए इसे करियई मटर भी कहते हैं।
- प्यः मटर बोने के लिए खेत को बहुत ग्रधिक कनाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती किन्तु खने हुए खेत में मटर बोने से उत्पत्ति श्रव्यक्तों है। खने हुए खेत का श्ररइठ यदि दहारी (श्रिधिक वर्षा) के कारण मिट गया हो तब मटर की उत्पत्ति बहुत श्रव्छी होतों है। सुखनट (सूता) होने पर मटर की उपज खराब हो जाती है। मटर पैरा तथा खँटहर दोनों ढंग से बोई जाती है। चित्रा नखत्त्र में इसकी बोश्राई श्रव्छी होती है।
- प्रश्. मटर के पौषे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तब लोग उन्हें खोट कर उसका साग खाते हैं। खोटने से मटर में वियास स्राता है। जब मटर के फूज़ने का समय स्राता है तब उसे सींच देते हैं। फूज़ के साथ छोमो का जो स्रारम्भिक स्राकार होता है उसे किचोबा या किबोई कहते हैं। जब किचोबा बढ़कर पुष्ट हो जाता है स्रोर उसमें दाना पड़ने लगता है तब उसे पट्टा या पोपटा कहते हैं। स्राध्यके दाने को गदरा कहते हैं। छोमी निकोल (छोल) कर स्रलग किए हुए दाने को गुदुरी कहते हैं। दाने के ऊपर एक छिज़का रहता है जिसे खोलरा कहते हैं। गुदुरी पीसने पर खोलरा स्रलग हो जाता है।
- ६० छीमी पक जाने पर पेड़ की पतियाँ पीलो पड़ जाती हैं। छीमी पकने को पकठव (पकठना) भी कहते हैं। मटर की डाँठ को नरी या नरचा कहते हैं। डाँठ स्वने को चवाव (चवाना) भी कहते हैं। मटर का पौधा जब श्राधिक बढ़ता है पर फलता नहीं तब ऐसी श्रावस्था को नरीब (नरीना), गताव (गजाना), गाउँजव (गउँजना), गगलाब (गगलाना) अथवा घवाब (घवाना) कहते हैं। मटर का पौधा लता का भाँति फैलता है श्रीर एक ही में श्राहमा रहता है इसीलिए इसके उलके हुये रूप की मकटा या मगड़ा कहते हैं।

६१. मटर का पौषा उलाइ। जाता है। मटर दाएँ जाने पर जो भूषा निकलता है उसे पतेला कहते हैं। टूटे हुए डंठल को कूटा कहते हैं। जिस छीमी का दाना नहीं निकला रहता उसे छिम उट कहते हैं। इसे पीटकर दाना निकाल लेते हैं। दँवाई के बाद श्रोसाई करके दाना श्रज्ञग कर लिया जाता है। खिरहान में पानी पाकर जब मटर फूल श्राती है तब उसे डभका कहते हैं।

चना

६२. चना दो प्रकार का होता है एक लाज दूसरा सफेद। लाल चने की उपज श्रिधिक होती है। सफेद चना बहुत कम बोया जाता है। इसकी पैदावार बहुत कम होती है। चने का छिज़का पतला श्रीर मुलायम होता है।

चने के लिए साधारण खेत चाहिए। ढेलगर खेत में भी चना होता है अतः हसके लिए खेत की बहुत तैयारी नहीं करनो पड़ती है। दोमट जमीन इसके लिए अच्छी होती है। रबी की कपल में यह सर्वप्रयम बोया जाने वाला अनाज है। हिया नज्ज में ही यह बो दिया जाता है। रबी की बोनी (बोआई) की माइत चने से करते हैं। बोने को किया मूठो द्वारा होतो है इसीलिए संभवतः प्रथम बोआई को मठ की साइत कहते हैं। तोसा की बोआई भी पहले होती है। अतः तीसी से भी मठ लेने की प्रथा है। चना और तीसी दोनों मिलाकर भी मूठ ली जाती है। चना और तीसी साथ मिलाकर भी बोते हैं। तीसी को मेंड़ के अगल-बगल भी बोते हैं। चना की बोआई पैरा और खंटहर दोनों प्रकार से होती है।

- ६१ विकास—चना के पौधे का साग खोंट-खोंट कर खाया जाता है क्यों कि चना खोंटने से छतनार (विस्तृत) होता है। खोंटने के बाद इसमें नए-नए कल्ले निकलते हैं। जिस प्रकार मटर में दाने के जिए किचा आ लगता है और उसके अंदर दाने पड़ते हैं उसी प्रकार चना के दाने के लिए जो कोष होता है उसे ढोंढ़ी कहते हैं। ढोंढ़ी में ययोचित दाना न पड़ने को घोथिया च (घोधियाना) या घोधिला च (घोधिलाना) कहते हैं। न फज़ने वाले पेड़ को बंमा तथा जो पेड़ स्ख जाते हैं उन्हें उकठा कहते हैं। पेड़ के सम्यक् फज़ने को ल रि जाब (जाना) कहते हैं। चने का पेड़ उखाड़ कर उसको आग में अनुत पते हैं हमे होरहा कहते हैं। होरहा चनाने में सोंघ होता है।
 - ६४. चने में निम्न रोग लगते हैं:-
 - (क) गदहिला-इसके लगने पर पत्तियाँ माइ जाती हैं।
- (स) दहिया—कटिया हो जाने के बाद जब पीघों में धूर नहीं लगती तब उनके ऊपर एक प्रकार की दही की भाँति भुकुड़ो लग जाता है इसे दहियाब (दहियाना) श्रथवा भुकुड़ियाब (सुकुड़ियाना) कहते हैं।

- ६५. कटिया—जो की भाँति लवनी प्रथानुसार इसकी भी कटिया होती है। चना की पत्ती में एक प्रकार का खारापन होता है जिसके कारण काटते समय हथेली का चमड़ा फटने लगता है। काटने के बाद इसका गाँज नहीं बनाया जाता है।
- ६६. द्वाई—इसकी द्वाई का ढंग भी वही है परन्तु इसकी द्वाई कष्टकर होती है क्योंकि द्वाई के समय चने की पत्ती का चार उड़कर नाक में पड़ता है। दाँने पर जो भूसा तैयार होता है उसे कूटा कहते हैं।

श्र रहर

अरहर या रहर के दो भेद होते हैं:

- (क) माघी, मघऊ या मघउत्रा—यह त्रसाढ़ में बोई जाती श्रीर माघ में काटी जाती है। इसका रंग गहरा लाल होता है। खाने में इसकी दाल स्वादिष्ट नहीं होती है।
- (ख) चैती या चैत उन्ना—यह श्रमाढ़ में बोई जाती श्रीर चैत में कटती है। यह लाल, पीली तथा काली तीन रंग की होती है। इसका एक भेद रमरहरा या रमरहरवा है। इस का दाना बड़ा होता है श्रीर पेड़ भी बड़ा होता है।
- ६७ श्ररहर साधारणतः श्रफार (बिना जोता हुश्रा खेत) में छीट कर बोई जाती है। इस बोश्राई को पेरा कहते हैं। जब पीधा कुछ बड़ा होता है तब खेत को बिटह देते हैं। श्ररहर का पेड़ बड़ा हो श्रीर उसमें शाखाएँ निकलें इस उद्देश्य से पूर्वा नचत्र में श्ररहर की फु नगां। सिरे का भाग) कुपुट (नोच) देते हैं। ऐसा करने से पेड़ में बहुत सी शाखाएँ निकलती हैं जिन्हें कंश्रा कहते हैं। सुख जाने पर पतले कंश्रों को कड़न कहते हैं।
- ६८. श्ररहर कटने पर जो बोक बनाया जाता है उसे भीरी कहते हैं। भीरी को सुखाने के लिए उसे गोलाई में एक दूबरे के सहारे खड़ा करते हैं। सुख जाने पर श्ररहर पीट कर कारी जाती है। जिस छीमी से दाना श्रालग नहीं होता श्रर्थ त् पीटने पर जो छीमी ज्यों की त्यों रह जाती है उसे छिम उट कहते हैं। श्ररहर कारने से जो पत्ती गिरती है उसे पत्ता कहते हैं। श्ररहर के तन को रहठा श्रीर ऊपरी भाग को पत्तों ठी कहते हैं। श्ररहर कट जाने पर उस खेत की खूँटिहन कहते हैं। खेत में जो खूँटी रह जाती है उसे खुत्थी कहते हैं।
- EE. जिन पेड़ों में फल नहीं श्राते उन्हें बंग्ना कहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश सारा पेड़ सूख जाता है इसे उकठव (उकठना) कहते

है। पुरबहिया (पूर्वी) हवा बहने पर कभी-कभी छीमी में किनही रोग लग जाता है जिसके कारण दाना नष्ट हो जाता है।

श्चरहर के पेड़ को मुरेर (ऐंट) कर जी गेहूँ का लेहना श्रीर लवनी बाँधते हैं, इस बंधन को मुर्रा कहते हैं।

सरशं

१००. सरसों के निम्न भेद पाए जाते हैं:--

- (क) राई-यह बहुत छोटे दाने की काले रंग की होती है।
- (ख) तोरवा, तोरा या तोरी-यह बड़े दाने की होती है।
- (ग) पियरकी-यह बड़ी श्रीर पीले रंग की सरसों है।
- (घ) लाहीं यह राई के सहश छोटे दाने की होती है।

राई, तोरा तथा पियरकी सरसों जौ-गेहूँ-मटर के खेत में छीटकर बोई जाती है। इसकी खेती श्रलग से नहीं होती परन्तु लाही श्रलग से बेडनौर (घान के बेहन वाले खेत) में बोई जाती है। इस को फसल सब से पहले तैयार होती है।

१०१. सरसों जी नेहूँ से पहले तैयार हो जाता है ऋतः इसके पेड़ों को खेत से उखाड़ कर ऋलग कर लेते हैं। इस किया को सरनों निकार्य (निकालना) या सरसों कादब (कादना) कहते हैं। ऋौर पेड़ों को ऋँटिया बाँध कर खरिहान में खड़ी करते हैं।

श्रॅंटया सूख जाने पर सरसों की जड़ को काटकर श्रलग कर देते हैं श्रौर रोष भाग को जी की तरह दाँय लेते हैं। दँवाई हो जाने पर श्रोसाई करके सरसों श्रलग कर लेते हैं। छिमउट (जो छीमी टूटी नहीं रहती) को मुँगरी से पीटकर उसका दाना श्रलग करते हैं। सरसों की डाँठ को सरसँवटा कहते हैं।

सरसों में पुरवा हवा चलने पर माहो रोग लगता है। इसके लगने पर दाना बहुत कमजोर पड़ जाता है।

तीसी

१०२. यह जो गेहूँ तथा मटर के खेत में किनारे-किनारे मूर्हि बनाकर बोई जाती है। चना के साथ भी इसे बोते हैं। इसकी फली को ढेंढ़ी कहते हैं। इसके डाँठ को तिसकुट कहते हैं।

तीसी तैयार होने पर उसे काट कर खरिहान में से स्राते हैं। यदि तीसी स्रिधिक हुई तो दाँय कर नहीं तो पीट कर दाना निकाल सेते हैं। इसमें फूल आर्नि के समय माङ्ग रोग लगता है और इसके लगने पर पौधा सूख जाता है और दाना बहुत कमजोर हो जाता है।

धान

१०३. धान की दो फसलें होती हैं (१) भदई अथवा कुवारी (२) आपहनी अथवा जड़हन।

भद्दै श्रयवा कुवारी धान:

भदई धान के निम्न भेद पाये जाते हैं :--

- (क) साठी-यह साठ दिन ऋर्यात् दो मास में तैयार होता है।
- (ख) सेल्हा—यह मटमैं ते रंग का होता है। इतकी बाल लंबी होती है। माला के फूत की भाँति इसके दाने एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं।
 - (ग) निन्ह्या-यह सफेद रंग का नन्हा नन्हा (छोटा) धान होता है।
 - (घ) रानी काजर-इसका रंग कजरा होता है।
 - (ङ) चगरी-यह मटमैले रंग का होता है।
 - (च) बाँस फूल-यह बाँस के फून को भाँति छोटा होता है।
- (छ) सरया—यह निहया से कुछ बड़ा होता है। इसका रंग लल छहूँ (कुछ लाल) होता है।
- १०४. जो खेत भदह घान बोने के लिये छोड़ा रहता है उसे वियास कहते हैं। इसे साधारणतः माघ में खन देते हैं जिससे खेत का घास-पात नष्ट हो जाता है श्रीर खेत उपजाऊ हो जाता है। वियास के ख्रातिरिक्त द्यन्य खेतों में भी घान बोते हैं। वर्षा ख्रारंभ होते हो खेत की घास फहहा (फावड़ा) या कुदार से छाँट-खोद कर निकाल देते हैं जिसे छँडना मार्व (मारना) कहते हैं। घान के लिये खेत में पानी होना ख्रावश्यक है ख्रतः इसके लिये मिटियरा जमीन सबसे ख्रच्छी होती है। वर्षा का पानी खेत में रके इस उद्देख से खेत की मेंड़ बाँच देते हैं जिसे डाँड-मेंड़ करव (करना) कहते हैं।

भदई धान बोने के दो ढंग है :---

१०४. (१) रसवत की वाद्राई—वर्ष हो जाने पर खेत जोत कर तैयार करते हैं श्रीर जब मिट्टी बोने योग्य कर हर हो जाती है तब बेंगा (बिया) छीट कर हेंगा देते हैं, बेंगा मिट्टी घर (पहड़ा ले इन उद्देश्य की विद्धि के लिये खेत को किर से जोतकर हेंगाते हैं जिसे मेरइब (मिज्ञाना) कहते हैं:। रसवत की बोश्राई से खेत में घास कम जमती है।

१०६. (२) लेव की बोद्याई—खेत में पानी लगने (एकत्र होने) को लेउ या लेव कहते हैं। इस ^पर्समय खेत को जोत-हेंगा कर तब बेंगा छीटते हैं ताकि बेंगा श्रिधिक नीचे न दब जाय। यह बोद्राई एसवत से श्रव्छी मानी जाती है।

कभी-कभी बैंगा जम श्राने पर भी खेत को जोतते श्रीर हेंगाने हैं किन्तुः इस समय सेव जोताई की जाती है, ऐसा करने से खेत का खर-पात नष्ट हो जाता है श्रीर उपज में वृद्धि होती है; इस किया को बिदहवा (बिदहना) कहते हैं। धान की बिदहनी पानी बरस जाने पर विशेषतः उन खेतों की होती है जो रसवत बोए गये रहते हैं। इस बिदहनी को लेव बिदहना (बिदहना) या लेव मारव (मारना) श्रथवा लेव हेंगाइब (हेंगाना) कहते हैं। लेव मारने से पानी खेत में भली माँति प्रवेश कर जाता है तथा पौधे में बियास श्राता है।

१०७. फसल के लिये खेत में उगने वाले घास-पात बहुत हानिकर होते हैं इसलिए इन्हें जहाँ तक होता है जमने नहीं दिया जाता ह्योर यदि ये जम श्रावें तो इन्हें निकाल दिया जाता है। घास-पात निकालने के कार्य को निराई, निरवही-निरवाही या सोहनी कहते हैं। सोहनी शब्द का प्रयोग कम प्रचलित है। घान की निराई दो बार की जाती है। एक बार तो तब जब पौधा लगभग एक बीता लम्बा हो जाता है श्रोर दोबारा उस समय जब घान रें इने लगता है। दूसरी निरवाही पौधों के बड़े होने के कारण बहुत सँभाल कर करनी पड़ती है। पौधों को हानि न पहुँचे इसके लिये श्रावश्यक है कि एक सीध में खेत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक निराई हो। इस प्रकार निराई होने पर पौधों की एक श्रेगी दूसरी से श्रलग हो जाती है श्रीर बीच में एक मार्ग बन जाता है जैसा कि बालों में माँग काढ़ने से होता है; इस प्रकार निराने को माँगियाइव (माँगियाना) कहते हैं।

१०८. पीधे के कुछ बड़े होने पर उसमें से नए-नए पीधे निकलने लगते हैं जिसे बियास आइब (श्राना) कहते हैं। एक पीधे में निकले हुए पीधे के समूह को पूँजा कहते हैं। बाल के निकलने के पूर्व डंठल का ऊपरी भाग बाल के कारण मोटा हो जाता है। विकास की इस अवस्था को रेंड़ ब (रेंड़ना) कहते हैं। बाल बाहर आने को धान फूटब (फूटना) कहते हैं। सेल्हा और साठी धान फूटता नहीं तभी पक जाता है। जो धान फूटता है उसे बलिहन कहते हैं।

कोष में गर्भाधान संस्कार के निमित्त फूल के प्रवेश करने को फूल घोंटब (षोंटब = निगलना या पी जाना) कहते हैं। यह किया साधारणतः दुपहरिया (दोपहर) में होती है जब कि तेज हवा के बहने से फूल फड़ते हैं। कोष में दाने की पूर्वावस्था दूध के रूप में होती है। ख्रतः फूल घोंटने को दुद्धा लेब (सेना) या दुद्धा घोंटब (घोंटना) भी कहते हैं। १८६. कभी-कभी धान में एक प्रकार की माञ्जो (मक्खी) लगती है जो दाने को खा जाती है। यह दाने के रस को चून लेती है। इसे गन ़ौरा (गंबीरी) कहते हैं इसे स्वर्श करने पर हाथ बदबू करने लगता है। इससे बचने के लिए, जिस दिन मधा नज्ञत्र लगता है उस दिन, खेत के चारों कोनों पर गोवर रख देते हैं। नीम की खली खेत में छिड़कते हैं। कमजार धान को, जिसमें दाना नाम मात्र रहता है. पश्या या पश्याफाँफर कहते हैं।

११०. धान की किटिया जी-गेहूँ की भाँति लवनी प्रणाली पर होती है। धान कट जाने पर उस खेत की च खर या धनहां कहते हैं। यदि खेतों में पानी लगा रहता है तो डाँठ को काट कर चारपाई पर रखते हैं ताकि पानी भर जाय। डाँठ सुखाकर बोभ बनाते हैं।

धान कट जाने पर खरिहान में गाँज के रूप में रक्खा जाता है किन्तु इसका गाँज जो गेहूँ की भाँति नहीं बनाया जाता है। इसमें बाल जो-गेहूँ की भाँति बैठा- वैठा कर नहीं रक्खी जाती बिलक स्रोड़ कर (स्रास्त-व्यस्त करके) रक्खी जाती है। धान कुछ हिरार (हरा) काटा जाता है: यदि यह स्रिधक स्वने पर काटा जाय तो दानों के भर जाने का भय रहता है। स्रोह कर रखने से गाँज में हवा स्रोर धूप का प्रवेश होता रहता है स्रोर डाँठ (डंडल) के लगने (शीत के कारण दागी होना) का भय नहीं रहता।

दैंबाई के फल स्वरूप डंठल से धान ऋलग हो जाता है। धान ऋलग होने पर डंठल को पुत्ररा (पयाल) कहते हैं। यह मवेशियों के चारे का काम देता है। पुत्ररा का बोक्त उठाने के लिये उसी की रस्ती बनाते हैं जिसे गोइँठ या गुइँठ कहते हैं।

दॅवाई के बाद राशि को त्रोसाते हैं। त्रोसाने से धान में जो पइया (खोखला धान) खर-पात त्रौर गरदः (गरद) होता है निकल जाता है। पुत्राल के छोटे-छोटे टुकड़े को पुरेसा, या पुरेसी था पोरमी कहते हैं दीवार पर लगाने के लिए जो मिट्टी बनाई जाती है उसमें पुरेसी डालते हैं इससे मिट्टी फटती नहीं। श्रा मा ह नी श्रा था वा ज ड ह न धान:

- १११. जड़हन धान के निम्न भेद पाये जाते हैं-
- (क) सइदेइया—यह अञ्छे धानों में है यह सहद (शहद) के रंग का ललछहूँ होता है।
- (ख) सेल्डी—यह लम्बाव पतला धान है। यह सफेद श्रीर लाल दो रंगों का पाया जाता है।
 - (ग) सुगापंखी—(सुगा पंखी) यह सुगो के पंखे की तरह हरे रंग का होता है।
- (घ) सिंघावर—यह सबसे पहले तैयार होता है इसका टूँड अपेचाकृत बड़ा होता है।

- (रू) बोग---यह एक प्रकार का मोटा धान है। यह काला और उज्जर (उजला दो रंग का होता है।
 - (च) बोरो-यह नदी में बीया जाने वाला धान है।
- ११२. जड़हन घान के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है आतः खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊँची मेंड्रें बनी हों और पानी रुकता हो।

जड़ हन की बोश्राई के दो श्रंग हैं—(१) बेहन डालना (२) रोपना।

श्रमाद में घान की बेहन, किसी श्रब्छे खेत में जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है, डालते हैं। इस खेत को बेहन उर कहते हैं। बेहन लेव की श्रवस्था में श्रब्छी होती है। रसवत के ढंग पर बेहन डालने के किए धान को दो-तीन दिन पानी में भिगो कर रखते हैं। बेहन के लिए पानी श्रिविक न चाहिए क्योंकि खेत में पानी लगने से बेहन पीली श्रीर कमजोर हो जाती है जिसे लह श्राव (लस्श्राना) कहते हैं। श्रब्छे खेत में तीन माह में बेहन तैयार हो जाती है।

बेहन से तैयार पौचे को जरई कहते हैं। यही जरई फिर खेत में बैठाई जाती है जिसे जरई रोपच (रोपना) या जरई बैठाइब (बैठाना) कहते हैं। इसे बीया रोपच (रोपना) या बेहन रोपच (रोपना) भी कहते हैं। कियारी में बैठाये जाने के कारण इस किया को कियारी बैठाइच (बैठाना) भी कहते हैं। रोपे हुये धान को रोपहंड़ कहते हैं। एक गिलिया (श्रॅगूठे श्रीर तर्जनी के बीच) में जितनी बेहन एक बार में श्राती है उतनी एक बार में उत्वाइते हैं। जब दो गिलिया बेहन उखाइ लेते हैं तब उसकी एक ग्रॅडिंग बध देते हैं। धान के प्रत्येक पौचे को ताग कहते हैं। रोपाई के समय चार छः ताग मिलाकर एक स्थान पर गाड़ते या रोपते हैं। जितने ताग एक जगह रोपे जाते हैं उनके समूह को चुटकी, बान्द या पूँता कहते हैं। श्रात रोपने को इस किया को पूँता गाड़व (गाइना) भी कहते हैं। रोपाई की किया ठीक हो इसके लिए खेत को खूब जीतते हैं। छोटे खेत में कुदार से गोंड़ कर रोपते हैं। जब खूब गिलाई (गीलापन) हो जाती है तब रोपाई की जाती है। रोपाई के उपरांत बेहन पीली पड़ जाती है श्रीर जमीन पकड़ लेने पर हरियराती (हरी होती) है जिसे करपब (करपना) कहते हैं। जहाँ बेहन गल या सह जाती है वहाँ नई बेहन खिरप (बैठा) देते हैं।.

जितनी श्राच्छी जोताई होगी उतनी ही जल्दी बेहन जड़ पकड़ेगी। रोपाई का कार्य बहुधा खियाँ करती हैं। रोपाई के लिए ऐसा समय श्राच्छा होता है जब बदली हो लेकिन वर्षा श्रीर तेज हवा न हो। तेज धूप से बेहन के गल जाने का भय रहता है। तेज हवा रहने पर बेहन के गाड़ने में भी कठिनाई होती है। जिधर की हवा होती है उसी श्रीर से रोपने का कार्य श्रारंभ करते हैं। तीन दिन में बेहन जड़ पकड़ लेती है।

खेती को हानि पहुँचाने के लिए दुश्मन खेत में भाँखर डालकर पौधों को खींचते हैं जिससे जहें उखड़ जाती हैं। जब वर्षा समुचित नहीं होती तब झान में दाने नहीं पड़ते। ऐसे कमज़ोर पौधों को मुँगारा कहते हैं। यह पशुस्रों के चारे के काम में स्नाता है।

जहहन में खुरपी से निराई नहीं होती जमी हुई घास को हाथ से उखाड़ कर केंक देते हैं।

११३. जड़हन में चरका रोग लगता है। इसमें पत्तियाँ सफेद पड़कर गिर जाती हैं। एक अन्य रोग बँकवा है जिसमें एक प्रकार का कीड़ा पत्तियों को काटकर गिरा देता है। खेरा रोग में पत्तियों पर हलके खैरा रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। कुछ लोग इसके इलाज के लिए सुम्रगें को खेत में दौड़ाते हैं।

भदर् धान की भाँति जड़हन की भी कटाई होती है।

११४. जड़ हन धान के गाँज को पही कहते हैं। इसमें बालें बाहर निकली रहती हैं। जड़ हन धान पीट या पटक कर निकाला जाता है। पटकने के बाद धान श्रक्तग हो जाने परपीरा या पुश्ररा (पुत्राल) का शाँटा बाँघ देते हैं। लंबे पुत्ररा को नर्रा कहते हैं। पीटे हुए धान के पुत्ररा का श्राँटा बाँघ देते हैं जिसे श्रॅटऊ पुत्ररा कहते हैं। बिखरे हुए पुत्ररा को छिटऊ पुत्ररा कहते हैं।

सनई

११५. सनई को खेती से खेत खदीला हो जाता है क्योंकि सनई बहुत अञ्चली खाद मानी जाती है। सनई को केवल खाद की हिन्द से भी बोते हैं, ऐसी दशा में सनई का पौधा जब कुछ बड़ा हो जाता है तब उसे हेंगा से हेंगा देते हैं।

श्ररहर की भाँति यह भी श्रकार खेत में बोया जाता है। वर्षा श्रारम्भ होते ही पैरा छोटकर बो देते हैं। तोन-चार दिन में सनई जम श्राती है। भादों के श्रन्त तक यह काट ली जाती है। इसके काटने के लिए द्तारा हँ सुवे का प्रयोग किया जाता है।

ऐसा अनुभव है कि श्रसरेखा (श्रश्लेषा) नक्षत्र की वर्षा सनई की पलई या माथ को मार देता है। पलई मारी जान पर पेड़ छोटे होते हैं और पेड़ छोटे होने पर रेशे भी छोटे होते हैं। श्ररहर की भाँति सनई के पेड़ भी कभी-कभी उकठ जाते हैं।

११६. सनई की खेती श्रधिकतर सन की दृष्टि से की जाती है। सन को सुतर्जा भी कहते हैं। पोषे से सुतर्जी को श्रालग करने के लिए निम्न पद्धित है। जब पीधा श्रपनी युवावस्था को प्राप्त होता है उस समय पौधों को काटकर आँटा

नाँघ देते हैं। प्रत्येक आँटे की जड़ की ओर से खड़ा करके दोनों हाथों से उठा-उठा कर ठोकते हैं। इस किया को आपव(छारना) कहते हैं। इतना करने के बाद पौषे के पलई वाले भाग को गँड़ास से बाल कर अलग कर देते हैं। यह पशुस्रों के लिए श्रव्छा चारा है। इसे गूजर कहते हैं। चारे की हिष्ट से यह गरम माना जाता है।

फिर तने के भाग को बोभा के रूप में बाँचते हैं जिसे पूरी कहते हैं। पाँच . या सात पूरी को एक में बाँधकर वेरा या वेड़ा बनाकर पानी में डाल देते हैं। वैरा के दानों किनारों पर मिट्टी छोप देते हैं। मिट्टी छोपने से वेरा पानो में डूव जाता है। यह पानी में पड़े-पड़े पचइयाँ या छठइयाँ (पाँचवें या छठें दिन) सह जाता है। इसमें से बदबू श्राने लगती है। फिर बेड़ा पर की मिट्टी गिराकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। तदनन्तर सनई के ऊपर जो सड़ा हम्रा भाग होता है उसे हाथ से काँछकर अलग कर देते हैं। इस सड़े हए भाग को गूरी कहते हैं। इतना करने के बाद पौषे को पानी में पीट-पीट कर घोते हैं। घोने से उसके रेशे सफेद हो जाते 🖁 । इसके बाद इस साफ की हुई सनई की पूरी को पानी में खड़ी करके पाँच-छः बार उठा उठा कर हलकोरते हैं। इस किया को खोंचब (खोंचना) कहते हैं। ऐसा करने से सन के रेशे संठे (सनई का डंठल) के ऊपरी भाग में चढ जाते हैं। इस घोए हुए रेशे को घोत्रा कहते हैं; अब पूरी को घुप में इस प्रकार खड़ी करते हैं कि सन वाला भाग ऊपर रहता है। जब सन सुख जाता है तब संठे को खींचकर श्रालग कर लेते हैं। रेशे को सुतली कहते हैं। योड़ी-थोड़ी सुतली सेकर एक लंडी या त्राँटी बना लेते हैं। सुतली ढेरे पर काती जाती है। कातने के बाद उसे बाध कहते हैं। लपेटे हए बाध को लूँड़ी कहते हैं। बिना लेपेटे हए बाध को चहुँखा कहते हैं।

ईख

११७. ईख को यहाँ ऊख, ऊखि, ऊँख, ऊँखि, उक्खुड़ अयना उखुड़ बोलते हैं। ईख दो प्रकार की पाई जातो है। एक देसी, छोटको (छोटी) या पुरानी; दूसरी परदेसी, बड़की (बड़ी), नउकी या नइकी (नई) बोली जाती है। नई ईख को विलायती या सरकारी भी कहते हैं। पुरानी ईख अन बहुत कम बोई जाती है। नई ईख का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नई ईख पुरानी ईख को अपेदा मजगर (मोटी) लमझर (लंबी) और रसगर (रसवाली) होती है। इसमें गुड़ अधिक पड़ता (तैयार होता) है।

११८. पुरानी ईख के निम्न मेद पाये जाते हैं:

- (१) सरौतिया—यह सरकंडा की भाँति पतली होती है श्रौर संभवतः इसी श्राधार पर इसका यह नाम है।
- (२) हड्वा या हड्हिया—यह हड्डी सहश सफेद ख्रीर कड़ी होती है ख्रीर इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है।
- (३) रेवरा या रेवरवा—यह रेवरा मिठाई की भाँति सफेद, मोटी तथा मीठी होती है।
- (४) बड़ौंखा -- यह पुरानी ईखों में सब से बड़ी ख्रौर मोटी होती है इसके पार भी बड़े-बड़े होते हैं।
- (४) मनगो—यह पुरानी ईखों में सब से ऋच्छी ईख मानी जाती है। यह चुहने (चूसने) श्रौर पेरने दोनों कामों के लिए उपयुक्त होती है। यह मोटी श्रौर सफेद रंग की होती है पर गाँठों के पास कजरी (कालापन) होती है।
- (६) बजड़िह्या— यह बाजड़ा (बाजरा) के पैथि सहश होती है। यह खरीफ फसल के साथ बोई श्रीर काटी जाती है। बाजड़े की भाँति इसमें भी बाल होती है। जिसके दाने बीज का काम देते हैं। यही ईख ऐसी है जो श्रन्न की भाँति बीज से पैदा होती है।
 - (७) कतारा या केतारा-यह लाल रंग की एक मोटी ईख है।
 - (५) पौंदा-यह सब से मोटी सफेद रंग की ईंग्व है।

इन पुरानी ईखों में श्रांतिम दो ईखें ऐसी हैं जो श्रापनी मोटाई के कारण पेरी नहीं जातीं, केवल चूसने के योग्य होती हैं।

- ११६ नई ईख का प्रचार सरकारी कृषि विभाग द्वारा होता है। स्रातः प्रति वर्ष एक-दो नई ईखों का प्रचार देहात में होता रहता है। नीचे इस समय प्रचिलती नई ईखों का नाम दिया जा रहा है। जिन ईखों का भचार कृषि-विभाग द्वारा होता है उनका उनके यहाँ नम्बर होता है किन्तु किसान इन नंबरों से न तो परिचित होता है स्रोर न उसे इनके जानने की स्रावश्यकता पड़ती है। किसान रूप-गुर्ग के स्राधार पर ईख का नाम रख लेता है जो धीरे-धीरे गाँव में प्रचलित हो जाता है। नीचे कुछ नई ईखों के नाम उनके सरकारी नम्बरों के साथ दिए जा रहे हैं जो रोचक होंगे—
- (१) नरमा (नं० २६०)—यह नरम होती है। चूसने ऋौर पेरने दोनों काम के लिए यह बहुत श्रव्छी ईख है।
 - (२) भुवहिया (नं० ३१२) इस ईख में सरपत की भाँति भु आ फूटता है।
 - (३) ललकी (नं० ३३१)—इसका खिलका कुछ लाल होता है।
 - (४) पियरकी (नं ३७०) यह कुछ पीले रंग की ईल है।
 - (४) लकड़िह्या (नं० ३१३)--यह लकड़ी की भाँति कड़ी होती है।
 - (६) कइनिह्या (नं ॰ १०६)-यह बाँस की कइन सदृश पतली होती है।

- (७) बाँसगञ्जा या बाँस फ़ारम (नं० ४२१)—इसका छिलका बाँस की तरह कड़ा होता है।
- (५) क्लेक्टरहिया या कलेटरिया (नं०२१२) कलक्टर द्वारा प्रचार किए जाने के कारण यह नाम पड़ गया है।
- (६) सुसइटिया या सुरसतिया —कोन्नापरेटिव सोसाइटी (सहयोग समिति) द्वारा प्रचार किए जाने के कारण यह नाम पड़ा है।
- (१०) दुलहिनिया—इसका गेंड़ा (माथ पर की पत्तियाँ अपन्य ईखों के गेंड़े से हरा-भरा होता है श्रीर नीचे की श्रीर भुका रहता है। इसकी यह अवस्था घुँघट युक्त स्त्री की समता करता है श्रीर इसी श्राधार पर इसका यह नाम पड़ गया है। इसे कहीं कहीं दुलारमती भी कहते हैं।
- (११) दलबादर इसकी पत्ती श्रान्य ईखों से चौड़ी होती है तथा गाँठों के पास इसमें फालापन होता है जो काले बादल के समूह की समता करता है।
 - (१२) वाबुमिश्री-यह मिश्री की भाँति मीठी होती है।
- ?२०. ईख के लिये दोमट जमीन श्रव्छी होती है। मटियरा की ईख का रस गादा श्रीर मीठा होता है। इसमें गुड़ श्रिथिक पड़ता है। श्रीर इस गुड़ में दाना भी श्रव्छा पड़ता है। इस गुड़ का रंग श्रिपेत्वाकृत काला होता है।

ईख के खेत की कमाई बहुत श्रिष्ठिक करनी पड़ती है। श्रुच्छे किसान खेत को खक्ष कर तथा उसमें खाद-पाँस डाल कर तैयार करते हैं। ईख के लिए मेंड-बकरी की खाद बहुत श्रुच्छी होतो है। खाद के लिए खेत' में ईख की पुरानी एवं सड़ी हुई पत्ती, जिसे कराइन कहते हैं. डाली जाती है। ईख के निम्न प्रकार के खेत होते हैं —

- (क) पेड़ी ईल कट जाने पर जड़ का जो भाग जमीन में शेष रहता है उसे पेड़ी कहते हैं। इसी आधार पर इस खेत को भी पेड़ी कहते हैं। दुवारा ईख काटने के लिए पेड़ी छोड़ने को पेड़ी या पेड़ा राखब (रखना) कहते हैं।
- (ल) श्राठवाँसा खेत—जो खेत श्राताद (श्राषाद) से माघ श्रर्थात् श्राठ मास तक बोने के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें श्राठवाँसा (श्राठ मास वाला) कहते हैं।
- (ग) उखाव जो खेत खरीफ कट जाने के बाद ईखं बोने के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें उखाव कहते हैं।

रबी कटने के बाद चैत में भी ईख बोई जाती है किन्तु इस प्रकार के खेतों का कोई विशेष नाम नहीं है। ऐसा वे ही लोग करते हैं जिनके पास खेत की कमी रहती है।

१२१. ऋौला—छोटकी ईख बीज के लिए नाप कर बिकर्ता है। असके नाप के पैमाने को श्रोला कहते हैं। एक श्रोला बराबर चार पाई होता है श्रोर एक पाई बराबर सौ हाथ। हाथ के माप के लिए एक सीधी पतली लकड़ी ले लेते हैं जो वस्तुत: एक हाथ श्रीर चार श्रंगुल होती है। एक पाई ईख नाप चुकने पर उसे गाही (गाही = पाँच) में गिन डालते हैं फिर एक पाई में जितनी गाही ईख होती है उतनी ईखों का श्रंलग-श्रलग ढेर लगाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ढेर एक पाई के बराबर समका जाता है।

१२२. बीज को बीया बोजते हैं ख्रतः बोने के लिए जो ईल होतो है उसे भी बीया कहते हैं। बोज को दृष्टि से ईल का जरखर (जड़ का भाग) तथा ख्रेंगोर (ख्रागे का भाग) ख्रज्छा होता है क्योंकि इसमें गाँठें नजदीक-नजदीक होती है ख्रीर इसमें ख्रंकुर जल्दी निकलता है। बिचखड़ (बीच का भाग) देर में जमता है।

बीया बोने के दो नियम हैं। कुछ लोग ईख भिगो कर बोते हैं और कुछ लोग यों ही बिना भिगोए बोते हैं। भिगो कर बोई जाने वाली ईख कुछ समय के लिए पानी में बोह (डुबो) देते हैं। इसे बोह वाली श्रीर जो यों ही बिना भिगोए बोई जाती है उसे अखरा कहते हैं; बोह वाली जल्दो जमती है।

बोने के लिए बीया को गँड़ास, गँड़सा, गेंड़सा या गेंड़ासा (एक श्रीजार)
से दुकड़ों में काट डालते हैं। एक दुकड़े में साधारएतः तीन चार गाँठें होती हैं।
इन दुकड़ों को पताँड़ या पैंड़ कहते हैं श्रीर इन्हें काटने की किया को पताँड़
सारव (मारना) कहते हैं। पताँड़ जब तुरन्त नहीं बोना होता तब उसे एक खाता
(गड्दा) में नीचे-ऊपर पतई (पत्ती) रख कर दक देते हैं श्रीर उस पर पानी
का खिड़काव किया करते हैं ताकि तरी बनी रहे। इस प्रकार पताँड़ रखने को
खाता मारव (मारना) कहते हैं।

र२३ हल द्वारा खेत में जो निशान बनता है उसे साधारणतः कूँड़ कहते हैं किन्तु ईख की बोग्राई में इसे मूहिं कहते हैं । मूहिं को चकली (चौड़ी) बनाने के लिए हल में बरही (हेंगा में प्रयोग ग्राने वाली लगभग पाँच हाथ लम्बी रस्ती) या ईख के गेंड़ा को चोटी की तरह गुहकर बाँधते हैं । इस बंधे हुए सामान को लेदी कहते हैं । लेदी बाँधे हुए हल को पिहया कहते हैं । जो साधारण किसान हैं वे इसी हल से अपना काम चला लेते हैं किन्तु अच्छी बोग्राई के लिए तीन हल होने चाहिए । इनमें से एक हल बोई हुई मूहिं को भाठने के लिए होता है जिसे भठुत्रा हल कहते हैं । एक दूसरा हल मिट्टी छीन (काट) कर नई मूहिं बनाता है जिसे छिनुत्रा हल कहते हैं । इसके पीछे उपर्युक्त पहिया हल चलता है जिसका कार्य छिनुत्रा द्वारा बनाई हुई मूहिं को भारकर (मिट्टी बाहर कर) चकली बनाना है । पहिया बूम जाने के बाद उसी मूहिं में पताँड़ बोया जाता है ।

१२४. ईल बोने का ढंग यह है कि एक आदमो मूहिं में योड़ी-थोड़ी दूर पर पताँड़ गिराता चला जाता है और दूसरा आदमी उसे समुचित ढंग से गाड़ता जात। है। एक पताँड़ से दूसरे पताँड़ में साधारणतः पाँच आँतर (एक पाँच का आंतर) होता है। जब बीया कमजोर होता है अयवा खेत में देंचका (दीमक) का भय रहता है तब एक पताँड़ के खोंप (किनारा) को दूसरे पताँड़ के खोंप से सटाकर बोते हैं; इस बोआई को खोंपा जोर बोआई कहते हैं। बो जाने के बाद खेत हेंगा दिया जाता है।
गो डाई:

१२५. पताँइ वो जाने के दो-तीन दिन बाद पहली गोड़ाई होती है। इस गोड़ाई का मुख्य ध्येय यह है कि जो पताँड़ बोते समय टेदे-मेट़े हो गए हों उन्हें उखाड़ कर फिर से बैठा दिया जाय। इस गोड़ाई को पताँड़ बेठाइब (बैठाना) कहते हैं। यह गोड़ाई बेड़े-बेड़े की जाती है। यदि खड़े-खड़े गोड़ाई की जाय, जिस प्रकार कि खेत बोया रहता है, तब कुदार की चोट से पताँड़ के चीर जाने का भय रहता है। बेड़े-बेड़े गोड़ने से यह भय नहीं रहता प्रत्युत लाभ यह होता है कि जो पताँड़ समुचित गहराई पर नहीं हैं या जो टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं वे कुदार में बमकर (फँसकर) ऊपर निकल स्त्राते हैं; फिर उन्हें कुदार से गड़दा करके यथा स्थान गाड़ दिया जाता है।

लगभग प्रति सप्ताह गोड़ाई को जाती है। इन गोड़ाइयों को धुरियाइब (धुरियाना कहते हैं क्यांकि इनसे खेत की मिट्टी धूल सदश हो जाती है जिससे ऋँखुवा निकलने में सुविधा होती है। लगभग दो सप्ताह में श्रुंखुवा बाहर निकल झाता है। जब तक यह भीतर रहता है तब तक इसे ऋंधा कहते हैं श्रीर बाहर निकल झाने पर इसे पीय कहते हैं। गोड़ाई बहुत साववानी से करनी पहती है अन्यथा श्रंधा के कट जाने का भय रहता है। गेथ निकता आने पर प्रत्येक मूर्डि अलग-श्रलग दिखाई पड़ने लगती है; इस श्रवस्था को सुहिंयाब (मुहिंयाना) कहते हैं। कभी-कभी कुछ पताँड़ नहीं जमते। जो पताँड़ मारे जाते हैं उनकी जगह दूसरा पताँड़ गाड़ देते हैं; नये पताँड़ों के गाड़ने को खिरपब (खिरपना) कहते हैं।

सिं चाई:

१२६. कभी-कभी खेत के लारु (भीतरी भाग) की स्त्रोदाई (नमी) की कमी के कारण पताँड़ बराबर से नहीं जमता। ऐसे समय हाथा से सिंचाई कर देते हैं। यदि पानी की अधिक आवश्कता होती है तब कियारी देते हैं। इस समय हलकी कियारी दी जाती है। जब पताँड़ बराबर जम आता है तब पूरी सिंचाई करते हैं। इस प्रकार की सिंचाई में पानी कियारी की मेड़ या खुड़ही के बराबर भरा जाता है। पानी अपने सुखे (स्वतन्त्रता पूर्वक) रेंगने से कियारी भली-भाँति पानी सोम्वती है। गर्मी में जब पखुवाँ (पश्चिमी) हवा चलने लगती है तब ऐसी सिंचाई की विशेष रूप से आवश्यकता पहती है। इस समय खेत की

श्चाँत में तरी चाहिए श्रन्यथा पौधों को धौंका (लू) मार देता है। मृगशिरा नचत्र की तपन (गमीं) पौषे को मुखा देती है, कहावत है "मृगखाह जब तपे श्रंगारा, सोइ किसान जो पोय सम्हारा।" श्रंथात् मृगशिरा की दाह से जिसने पोय की रचा कर ली वही किसान है। इसके उपरांत श्राद्रों में खेत की गोड़ाई खूब की जाती है। पुष्य की तपन ईख के लिए श्रब्छी मानी जाती है कहावत है, "जब तपे पुक्ख, तब होये उक्ख।" इस समय की सिंचाई बहुत लामप्रद होती है। ईख के लिए सिंचाई के सम्बन्ध में कहा गया है, "तीन कियारी तेरह गोड़, तब ताका हौदा की श्रोर" श्र्यात् तीन कियारी सींचने श्रीर तेरह बार गोड़ने पर ही रस से भरे होदे की श्रोर देखिए।

१२७. सिंचाई के बाद गोडाई स्त्रावश्यक है। किथारी देने के बाद जब पहली गोड़ाई की जाती है तब खेत में बनी कियारियाँ गिरा दी जाती हैं। इसीलिए इस गोडाई को कियारी गिराइब (गिराना) कहते हैं। इसके बाद होने वाली दुसरी गोड़ाई को एकरसा गोड़ाई कहते हैं। यह गोड़ाई खेत रसगर रहने पर की जाती है। सिंचाई के लगभग तीन दिन बाद यह गोड़ाई की जाती है। यह गोड़ाई उस समय होनी चाहिए जब खेत की मिट्टी लदफद (गीली) हो ताकि गोइते समय कुदार में मिट्टी न लगे। मिट्टी इतनी सूखी भी न हो कि ढेले करेर (कड़े) पड़ गये हां। इस समय के लिए बरकल (न सूखं। श्रीर न गीली) मिट्टी होनी चाहिए । ऐसी मिट्टी गोडते समय बराबर से टूटती है श्रीर भुरभूरी हो जाती है। स्रतः एकरसा गोड़ाई. बहुत ताव पर होनी चाहिए। यदि गोड़ाई में देरी हुई तो खेत की नमी भीं (नष्ट हो) जाती है श्रीर खेत बइठ (दब) जाता है; मिट्टी सुखने पर खेत ठनक जाता है। जब खेत की एकरसा गोड़ाई यथोचित समय पर नहीं होती तब कहते हैं कि खेत एकरसिगा श्रर्थात ताब श्राने पर एकरसा गोड़ाई न होने से खेत बिगड़ गया। ऐसे खेत को उपज श्रव्छी नहीं होती है। एकरसा गोड़ाई के अतिरिक्त अन्य गोड़ाइयों को धुरियाइब (धुरियाना) कहते हैं। इनका उद्देश्य खेत की मिट्टी को पोलो तथा नरम बनाए रखना है। जब खेत में पोय बड़ी-बड़ी हो जाती है स्त्रीर हेंगाने से उसके ट्रटने का भय रहता हैं तब गोड़ने के बाद खेत हैंगाते नहीं बल्कि पैर से मिट्टी को पैंतर (सम कर) देते हैं। इसे पैंतरव (पैंतराना) या लिति आइव (लितयाना) कहते हैं।

पौधे का विकास:

१२८. प्रथम पोय निकलने के बाद जड़ में से धीरे-धीरे कई नई-नई पोयें निकलती हैं। इस प्रकार पौधे का विस्तार होता है जिसे बियास आइब (आना) कहते हैं। पोय बदकर जब करेर मनान लगती (कड़ी हो जाती) है तब उसे ढेंड्वत कहते हैं। एक पताँड़ में से जितनी ईखें पैदा होती हैं उनके समूह को थान कहते हैं। ईख बद जाने पर उसके गिरने का भय रहता है इसिलए मूर्हिं पर श्रालग-बगल से मिट्टी चढ़ा देते हैं इसे मूर्हि चढ़ाइब (चढ़ाना) कहते हैं। ऐसा करने से जड़ मजबूत हो जाती है। लेकिन इतने पर भी जब ईखें श्रापने बोफ से गिर जाती हैं तब थोड़ी-थोड़ो ईखों के समूह को गेंड़ा को सहायता से बॉध देते हैं। गोंयड़ खेत की ईख श्राधिक लम्बी होती है क्यों कि इसमें खाद श्राधिक रहती है। गोंयड़ की ईख का रस पत्रला श्रोर फीका होता है। ऐसी ईख को लपचा या लपची कहते हैं। कुछ गोंयड़ खेतों की ईख का रस खारा भी हो जाता है।

जिस खेत में देंवका (दोमक) होते हैं उनमें खेती को बहुत हानि होती है। क्योंकि दोमक पताँड़ को ही खा डालते हैं। इससे बचने के लिए पताँड़ को हींग के घोल में डुबोकर बोते हैं। लेकिन इतने पर भी दीमक हानि पहुँचा देते हैं। नीम की खली डालने से भी दीमक नष्ट होते हैं। दीमक लगने पर ईख उकठ (सूख) जाती है।

कहा जाता है कि चित्रा नत्तत्र की वर्षा से ईख़ का गेंडा (सिरे की पत्तियाँ) मारा जाता है; कहावत है "चित्रा के बरसले तीन का नास; साली, सक्कर, मास।" त्रर्थात् चित्रा की वर्षा से साली (शालि सिक्कर (शक्कर) तथा मास (माष-उद्द) को हानि पहुँचती है। ई ख के रोग:

१२६. ईख में निम्न रोग लगते हैं -

- (१) कारो एक प्रकार का कीड़ा है जो ईल के गेंड़ा को हानि पहुँचाता है। इसके लगने पर गेंड़ा धीरे-धोरे सूख जाता है।
- (२) फनगी—(पितगा) इनका प्रकोप जिस वर्ष होता है उस वर्ष ईख की खेती को बहुत हानि होती है। कहते हैं जिस वर्ष टिड्डो का प्रकोग होता है उसी वर्ष वर्षा में फनगी को उत्पत्ति होनो है। वर्षा के अंत के साथ इनका भी आंत हो जाता है। ऐसा विश्वास है कि टिड्डो के बाट से इनकी उत्पत्ति होती है। इनके लगने से ईख का गेंड़ा नष्ट हो जाता है श्रीर ईख सूख जाती है।
- (३) पिहिका—इस रोग में गेंड़े के बीच का नरम भाग सूख जाता है। इस नरम भाग को सींका कहते हैं। ऐसी अप्रनुभव है कि फागुन की बोई हुई ईख में यह अधिक लगता है।
- (४) कानी—इस रोग से ईख का भीवरी भाग कहीं-कहीं लाल पड़ जाता है श्रीर ईख का रस दूषित हो जाता है। ऐसी ईखों में रस भी कम हो जाता है। इनको कानी, कनहीं श्रयंवा किनहीं कहते हैं।
- (४) लवाही—इस रोग के लगने पर ईस लाल पड़ जाती है स्रोर स्तकर चिचुक (तिकुड़) जाती है। यह ईस के लिए एक प्रकार का स्ता रोग

है। ऐसी ईसों में रस नाममात्र रह जाता है ऋौर किसान को बहुत हानि होती है। कहा जाता है कि जब सियार ईस्त काट देता है तब लवाही रोग हो जाता है।

मकरा

१३०. मकरा को में जुआ कहते हैं। में जुआ के लिए किसी भी ढंग की जमीन हो काम चल जाता है यहाँ तक कि ऊसर में भी यह हो जाता है। एक-दो बाह जोतने के बाद बेंगा छीट कर हेंगा देते हैं। जब पौधा कुछ बड़ा हो जाता है तब खेत बिदह देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर निरवाही भी की जाती है।

में हुआ जब पक जाता है तब उसे हथेली से मीं जकर श्रीर उसके छिलके को फूँक कर दो-चार फाँक, स्वाद के लिए, खाते हैं इस प्रकार फाँक कर खाने को भाका कहते हैं।

१३१. फसल तैयार होने पर धान की तरह लवनी-प्रथानुसार कटिया होती है। साधारणतः श्चरहर के साथ इसे बोते हैं; धान के साथ भी कुछ लोग छिटका कर बो देते हैं किन्तु इसमें धान की फसल ही मुख्य होती है। मकरा तैयार होने पर इस की बाल को हँ सुन्ना से फाँक (काट) लेते हैं। शेष भाग धान के साथ कटता है। इसकी डाँट को मेडुरी कहते हैं।

कटिया होने पर जब मेडुश्रा घर पर श्राता है तब डाँठ से बाल को हुँ सुत्रा द्वारा काट कर श्रलग कर लेते हैं। किर बाल को एक-दो दिन पड़ा रहने देते हैं ताकि वह श्रीस जाय। श्रीसने से उसमें गरमी पैदा हो जाती है फिर उसे खटिया पर रख कर दोनों हाथों से दर्रते हैं जिन से दाना श्रलग हो जाता है। बाल से दाना श्रलग हो जाने पर शेष भाग को खूदा या खूही कहते हैं। यदि बाल भली-भाँति पकी न हो श्रीर काटकर कई दिन पड़ी रह जाय तो उसके ममस (गर्मी) से खराब होना) जाने का भय रहता है जिससे स्वाद में श्रन्तर पड़ जाता है।

ज्वार

- १३२. इसे जोन्हरी, मकई तथा मक्का बोलते हैं। इसके तीन भेद पाये जाते हैं:
- १) उजरकी (उज्ज्वल रंग की) (२) ललकी (३) पियरकी । इनमें उजरकी बड़े दाने की और श्रम्बी होती है। उजरकी का एक मेद गिरदा है जिसका प्रचार थोड़े दिनों से है। यह बड़े दाने की होती है। इसका पेड़ भी मोटा होता है।

वह भदहें फसल का एक मुख्य म्रानाज है। किसी भी खेत में दो-तीन बाहं की जोताई के बाद यह खुटहर से बिड्र-बिड्र (दूर-दूर) बोया जाता है।

१२३. जोन्हरी के पौधे में गाँठों पर बाल निकलती है। बाल में जो पके बार (बाल) की तरह रेशा निकला रहता है उसे पूई कहते हैं। बाल के टकने वाले छिलके को खूही या खूहा कहते हैं। बाल का दाना जब तक बहुत मुलायम रहता है तब तक उसे दुद्धा कहते हैं। बाल पक जाने पर उसे भुट्टा या होरहा कहते हैं। दाना छोड़ाने (श्रलग करने) पर जो भाग बचता है उसे खुखुड़ा या खुखुंडी कहते हैं। जिस बाल में कम दाना पड़ता है उसे गंडा या गंडहिया कहते हैं।

जोन्हरी के पौधे में पुनुई (सिरे) पर जीरा फूटता है जिसे जीरा निकरब (निकलना) या जीरा लेब (लेना) या जीरा फूटब फूटना) कहते हैं। इस समय पौधे को पानी की ऋत्यन्त ऋावश्यकता होती है। यदि इस समय पानी न मिले तो जीरा नष्ट हो जाता है जिसे जीरा मसकब (मसकना) कहते हैं। जीरा मसक जाने से पौधे को बड़ी चिति होती है और पैदावार नहीं के बराबर होती है। बाल टूट जाने पर तने को सेंठा, लकठा या लट्ठा कहते हैं। जोन्हरी की सोर (जड़) पद्मी के चंगुल की भाँति होती है इसिलए इसे चंगुल कहते हैं और सोर फैंकने को चंगुल फेंकब (फेंकना) कहते हैं।

जोन्हरी के लिए दो गं। ड़ाई श्रावश्यक है। श्रावश्यकताप ड़ने पर निराई-भी की जाती है।

जोन्हरी कट जाने पर उस खेत को जोन्हरौटा कहते हैं।

सावाँ

१३४. सावाँ के दो मेद पाये जाते हैं (१) छोटका (छोटा) साबाँ (२) बढ़का (बढ़ा) साबाँ। यह बहुत हलका दाना है। बोने के समय यदि तेज हवा हुई तो बेंगा (बीज) कहीं अधिक गिर जाता है और कहीं कम। फल-स्वरूप खेत में कोई पहुँटा (खेत का भाग) विशेष जम जाता है और कोई कम; ऐसे खेत को पहुँटाह कहते हैं। सावाँ में धूल मिलाकर छोटते हैं ताकि वह हवा से न उद्दे।

सावाँ का पौधा अब कुछ बड़ा हो जाता है तब खेत बिदह दिया जाता है। इससे वर्षा होने पर खेत में पानी भली प्रकार घँस जाता है श्रीर पौधे में वियास श्राता है। १३५. इसकी कटिया और दवाँई घान की भाँति होती है। जो थोड़ा-बहुत दाना निकालना चाहते हैं वे लितिया कर दाना श्रलग कर लेते हैं। इसकी डाँठ को सहें ड्री कहते हैं।

धान को ही भाँति यह स्त्रोसाया जाता है जिससे दाना स्रलग स्त्रीर श्रिलका तथा पत्तियाँ स्रलग हो जाती हैं। सावाँ के खोखले दाने को भाभा कहते हैं। सावाँ कटे खेत को सौंहट या सौंहटा कहते हैं।

पान

१३६ पान के निम्न भेद पाये जाते हैं --

- (१) साँची-साँची के आधार पर यह नाम है।
- (२) कपुरी-इसमें कपूर की भाँति सुगंध निकलती है।
- ३) बँगला बंगाल के आधार पर यह नाम पड़ा है।
- (४) महोबिया-महोबा के स्राधार पर यह नाम पड़ा है।
- (४) देसावरी स्थानीय किस्म के पानों के ऋलावा जितने भी पान पाये जाते हैं वे देसावरी कहलाते हैं।
- (६) देसी-स्थानीय पान के किस्म को कहते हैं।

१३७ पान के लिए मिटियरा मिटी चाहिए क्यों कि इस मिटी में नमी बनी रहती है। पान भीटा (ऊँचे स्थान) पर लगाया जाता है। पान की खेती के लिए पानी तो चाहिए पर पानी रुक्ता न चाहिए। वर्षा का पानी बह जाय ऐसी जगह पान के लिए उपयुक्त होती है। पान को धूप भी श्रिष्ठिक न लगनी चाहिए। पान लता की भाँति चढ़ने वाली वस्तु है। इन सभी दृष्टियों से पान के लिए छुप्पर बनाना पड़ता है। छुप्पर थूनों के सहारे रहता है। छुजन सरपत की होती है। इस छुप्पर को माड़ों कहते हैं। यह छुजन इतनी घनी नहीं होती कि सूर्य का प्रकाश रोक सके। पान बोने का कार्य बरई करते हैं इसीलिए पान के भीटे का नाम बरइठा भी है। टाटी द्वारा इसे चारों श्रोर से घेर देते हैं। पान की श्रेणियों को त्र्याँतर कहते हैं। यान की लिस चढ़ाने के लिए जो स्थान रहता है उसे पह या पाहा कहते हैं। पान की लिस चढ़ाने के लिए श्राँतर में सरकंडे गाड़े जाते हैं जो छालन के ऊपर तक निकले रहते हैं।

१३८. चैत-बैसाल में पान बोया जाता है। बोने के पूर्व आँतर को सीच कर गोड़ते हैं। खाद के लिए नीम की खली डालते हैं। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब उसमें नाली बनाई जाती है। नाली में पान की लतर (लता)

बैठाई जाती है। लता का दुकड़ा लगभग एक हाथ लंबा होता है। लता लगाने के समय पान का पता नहीं दबने पाता। यह पता बाद में नए पतों के निकल ख्राने पर तोड़ लिया जाता है। यह पुराना पान होने से महँगा विकता है। इस पुराने पान को पेड़ी का पान कहते हैं क्योंकि बोने के लिए जो पान की लता सुरित्तित रखी जाती है उसे पेड़ी कहते हैं। पान का पौधा लगाने के बाद उसे घास, सरपत या ईख की पत्ती से दक देते हैं। इससे धूप की बचत होती है। दकने के बाद उस पर दिन में दो बार पानी का ख़िड़काव करते हैं। इससे तरी बनी रहती है।

(३६. पान लगाने के लगभग चार दिन बाद उसकी गाँठों पर ऋँखुए निकल आते हैं। ऋँखुआ निकलने के बाद पोषे को ढाँकने वाली पत्तियाँ हटा ली जाती है। ऋँखुआ बढ़ते ही उसे सरहरी सरकंडा) पर चढ़ा देते हैं। इस किया को पान मोरब (मोरना) कहते हैं। पान की खेती में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। खाद डालना, गोड़ना, पानी देना तथा पान उतारना तोड़ना) सभी कियाओं में परिश्रम ऋोर सावधानी चाहिए। खाद के लिए सरसों की खली भी प्रयोग में आती है। नया पान गङ्गादसहरा (जेठ सुदी टसमी) को उतारा जाता है। एक साल पान लगाने पर तीन साल तक चलता है।

१४० पान में कभी-कभी एक प्रकार के लाल कीड़े लग जाते हैं जो ठेपी के पास काट देते हैं। पत्तों में काले धब्बे पड़ जाते हैं जिन्हें कारी कहते हैं। पाला तथा स्रोला पान के लिए बहुत हानिकर होते हैं।

पान तोड़ने के बाद उसके सड़े हुये भाग की ऋलग करते हैं। इसके लिए सरकंडे या बाँस की दो फलठी ले कर उसकी कतरनी बनाते हैं। पान गिन कर विकता है। पचास पान को एक कँवरी तथा चार कँवरी बराबर एक ढोली होती है। ढोली को मूँज या कास से बाँधते हैं।

त्रालू

- १४१. त्रालू के निम्न भेद पाये जाते हैं:-
- (१) कटुत्रा-यह काट-काट कर बोथा जाता है। काटते समय आँखा (श्रॅंखुग्रा) न कटना चाहिए। यह श्रालू बड़ा श्रीर लाल होता है।
- (२) फुलनहवाँ—इसके पौधे में फूल निकलता है। यह देसी आलू है। यह छोटा श्रीर सफेद रंग का होता है।
- (३) पटनहियाँ या ललकी—यह पटना की श्रोर से श्राता है। यह बड़ा श्रोर लाल होता है।

(४) मँदरिजया या मँदराजी या मनराजी—यह बड़ा और सफेंद होता है। मद्रास के आधार पर यह नाम है। तीन पाख (पद्ध) में तैयार होने के कारण इसे तिनपखिया भी कहते हैं।

१४२. श्राल् के लिए गोंचड़ खेत होना चाहिए क्योंकि इसकी मरम्मत भली-भाँति हो सकती है। पलई (दूर) का खेत श्रच्छा नहीं होता । इसे जो-गेहूँ की भाँति चौमासा में बोबे तो श्रच्छा होता है।

श्राल के लिए खेत की जोताई श्रन्छी होनी चाहिए। खेत घन श्रीर श्रवाह जोता जाना चाहिए। यदि खेत ढेलगर रहे तो पानी फुफकार (खिड़क) दे, पानी पाने से ढेला गल जायगा। दूसरे दिन माटी फरहर (सूखी) होने पर खड़े-खड़े श्रीर बेड़े-बेड़े दो हेंगा हेंगा दे। इसके बाद दो बाह जोन कर हेंगा दे। ददनन्तर सड़ी हुई खाद बिछा दे इतना करने पर खेत सज जाता है।

सिंचाई के लिए आरम्भ में ही खेत में बरहा बना दिया जाता है। बरहों के बीच वाली जर्मन को जिसमें बोछाई होती है पाही या परचा कहते हैं। कुदार से मूहिं बनाकर एक एक बीता पर आलू बीते हैं। मूहिं पर मिट्टी चढ़ा देने पर उसे खुबुहा या खुबुही कहते हैं। खुबुहों के बीच की गहरी जगह को नारी कहते हैं।

खेत वो जाने पर हर तीसरे-चौथे मूहिं गोइते रहना चाहिए। गोड़ाई न होने पर खेत एकरस जाता है श्रौर श्रालू देर में तथा कम जमता है।

१४३. श्रालू जम श्राने पर नारी में पानी दोंड़ाते (सिंचाई करते) हैं।
श्रीर गोड़ाई के थोग्थ हो जाने पर कुदार से सेव गोड़ कर मिट्टी लितिया देते हैं।
इस समय मूर्हि पर कुछ श्रीर मिट्टी चढ़ा कर उसे ऊँची कर देते हैं। मिट्टी चढ़ाने
पर उसे हाथ या पैर से थपथपा देते हैं ताकि मिट्टी कक जाय। किर कई दिन
बाद जब मिट्टी कुछ महुला (सूख) जाती है तब माम्ली सिंचाई कर देते हैं।
इसे पानी कटाइब कटाना) या पानी रेगाइब (रंगाना) कहते हैं। पौधा
बड़ा हो जाने पर भरपूर सिंचाई की जाती है। इस प्रकार तरे तापर (श्रंतर
देनेकर) कम से कम तीन पानी दिया जाता है। श्रालू में पानी देने को श्रालू
भरव (भरना) भी कहते हैं। बरहा से श्रालू की नारी में पानी काटने को
पानी कटाइब (कटाना) या पानी बराइब (बराना) कहते हैं।

१४४. आलू के डंठल श्रीर पित्रयों के समूह को गावा कहते हैं। गावा के स्वकर पीला पड़ने को पकठब (पकठना) कहते हैं। गावा पकठ जाने पर पेड़ महुला (कुम्हला; जाता है। इस समय समक्षना चाहिए कि श्रालू खनने के योग्य हो गई है।

त्राल् में गदहिला रोग लगने पर सुराख हो जाता है और आल्. खराब हो। जाता है।

प्याज

१४५. पियाज (प्याज) के लिए गोंयइ का खेत चाहिए क्यों कि इसे बहुत खाद तथा पानी चाहिए। इसके लिए चैती फसल की भाँति चौमासा खेत ही श्रम्छा होता है। यह कार में बोया जाता है।

घान की भाँति इसकी भी बेहन डाली जाती है। फिर रोपाई की जाती है। बेहन डालने के पहले इसके बीज को एक दिन पानी में भिगोकर फिर गोबर में एक सप्ताह तक भाठ (दक) देते हैं। बेहन छोड़ कर ईख की पत्ती से खेत को दक देते हैं। चार दिन बाद डाभी निकलती है। इस्कीस दिन में बेहन तैयार होती है। बेहन बैठाने के लिए कुदार डारा जो पतलो पत ती नालो बनाई जाती है उसे घरी कहते हैं। बेहन बैठाने के उपरांत तुरंत पानो रंगाते (सींचते) हैं।

१४६ प्याज में सिंचाई प्रति सप्ताह होनी चाहिए। प्रत्येक बार सिंचाई के पश्चात् गोड़नी की जाती है। प्याज के लिए बाइस बार सिंचाई करनी चाहिए; कहावत है, "बाइस पानी पियाज नाहीं तो भइल छियाज।"

प्याज के फूल को तुक्का कहते हैं। प्याज बैसाख में खना जाता है। प्याज में निम्न रोग लगते हैं—
ढाहा—हस रोग के लगने पर पौधा गल जाता है।
गँड़पतिया—इस रोग में पत्तियाँ मर जाती हैं।

मिरचा

१४७. मरचा (मिरचा) के लिए भी गोंयड़ का खेत होना चाहिए। यह श्रसाद में बोया जाता है श्रीर कातिक से लेकर चैत तक फतता है। मघऊ (माघ का) मरचा अञ्झा श्रीर तीत (तोता) होता है। चैत का मिरचा छोटा श्रीर कम तीत होता है।

मिरचा का बीज बहुत छोटा श्रीर हलका होता है। इसकी बेहन डालो जाती है। बेहन डालने में पहले कियारी को पानो से भर देते हैं। पानी रहने पर ही बीज छीट देते हैं श्रीर फिर ऊपर से हलकी खाद डाल देते हैं। तत्पश्चात् टाटी से कियारियों को दक देते हैं। लगभग एक सप्ताह में बीज उग श्राते हैं फिर टाटी हटा लेते हैं। बीज जम श्राने पर खेत में राखी छीटते हैं। बेहन तैयार होने पर क्वार में इसकी रोपाई होती है।

१४८. रोपने के बाद पौधों में किसी टोंटीदार वर्तन से पानी डालते हैं जिसे टोंटियाइब (टोंटियाना) कहते हैं। तीन-चार दिन लगातार इसी प्रकार पानी दिया जाता है फिर पूरी खिचाई की जाती है। प्रत्येक सिंचाई के बाद गोड़ाई की जाती है। फल श्राने पर गोड़ाई बन्द हो जाती है। श्रावश्यकता-नुसार समय पर निराई भी की जाती है।

मिरचा में निम्न शेग लगते हैं-

ललमुँहवा कीड़ा—यह कीड़ा बेहन में लगता है श्रीर उसे नष्ट कर देता है। इससे बचने के लिए राखी छीटते हैं।

मड़वा—यह पत्तियों का रोग है। पत्तियाँ सिकुड़ कर छोटी रह जाती हैं, बढ़ती नहीं। पत्तियों की इस दशा को कुञ्जब (कुँजना) कहते हैं। इस रोग के लगने पर पौधा सूख सकता है।

मूली

१४६. मूली के दो भेद प्रचलित हैं:--

- (१) मोईवा—यह भादों के ब्रांत में बोई जाती श्रीर कुब्रार के ब्रांत तक तैयार हो जाती है। यह पतली होती है।
- (२) नेवार या नेवरवा—यह मोटी श्रौर श्रव्छी मूली है। यह कुश्रार के श्रंत में बोई जाती है श्रीर एक मास में खाने के योग्य हो जाती है। यह लगभग माघ तक खाने योग्य रहती हैं। इसके बीज को साधारणतः श्राल्य की डुडुही पर गाड़ देते हैं।

मूली फलने के लिए उसे एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर गाड़ते हैं। बीज के लिए ऐसा करना पड़ता है। मूली में जो कंछा निकलता है उसे कड़री कहते हैं।

माहो — जाड़े में पुरवा बहने पर या बदरी होने पर मूली में यह रोग हो। जाता है। जिससे पौषे को हानि पहुँचती है।

जिस मूली के रेशे कड़े हो जाते हैं श्रीर बीच में जो रूई की भाँति सफेद हो। जाती है उसे रूर कहते हैं।

पास्त

१५०. पोस्त को पोहता बोलते हैं। इसके लिए बहुत अञ्झी जमीन चाहिए। चैती फसल के साथ कातिक में इसकी बोग्राई होती है। यह चौमासा खेत में बोया जाता है। जिस खेत में पोस्त बोना होता है उसे खाद-पाँस से अञ्झी तरह सजाया जाता (तैयार किया जाता) है बोने से पहले बीज को रात भर पानी में भिगोते हैं। सबेरे उसे पानी से निकाल कर राखी में मिलाते हैं। फिर पैरा की रीति से बोते हैं। तीन-चार दिन पर फिर खेत जोत कर हेंगाते हैं। खेत कोई बार हेंगाते हैं तिक खेत की नमी बनी रहे। अठइयाँ (आठवें दिन) अंकुर निकलता है। अंकुर को छोरई कहते हैं। अंकुर निकल आने पर सिंचाई के लिए कियारियाँ बनाते हैं। पौधों के कुछ बड़े होने पर जहाँ पर पौधे घने जमे रहते हैं वहाँ के कुछ पौधों को चुटकी से उखाड़ देते हैं। इस किया को चुटकियाइब (चुटकियाना) कहते हैं।

१५. पौधों के कुछ बढ़ जाने पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई के पूर्व बरहों में पानी पहुँचा कर उसकी गीली मिटटी निकाल कर नाली के किनारे छोप देते हैं इससे नाली गहरी होने के साथ-साथ दृढ़ हो जाती है और पानी के कटने का भय नहीं रहता। इस किया को मुरियाइब (मुरियाना) कहते हैं। मुरियाने का काम शाम को करते हैं और सुबह खोत भरते (सींचते) हैं। बरहा में पानी पहुँचाने को बरहा पनियाइब (पनियाना) कहते हैं। सिंचाई के बाद यथा समय खुरपी से गोड़ाई की जाती है। कागुन में ढेका (कली। लगता है। इस समय सिंचाई करने पर फूल खिल जाता है श्रीर फल आ जाता है। इस समय सिंचाई करने पर फूल खिल जाता है श्रीर फल आ जाता है।

१५२. फल जब इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें अप्राम (एक प्रकार का गोंद) बैठ जाती है तब शाम को नहनी या नहन्नी से उस पर निशान बनाते हैं। नहनी से चीरने में सावधानी चाहिए, न इतना कम चीरा जाय कि अप्रीम न बह सके श्रीर न इतना श्रिषक चीरा जाय कि फल खराब हो जाय। अप्राले दिन प्रातः सितुहा (सुतुई के श्राकार का लोहे का श्रीजार) में श्रफीम के छ ली जाती है। अप्रीम को एक परई में रखते हैं। सितुहा श्रीर हाथ में जो अप्रीम लगी रहती है उसे किसान एक हाँड़ी में घो डालता है। जब अप्रीम पानी में नीचे बैठ जाती है, तब उसे निकाल कर अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार पुनः दूसरी जून (समय) कुछ फलों को चीरा जाता है श्रीर उन्हें सुबह काँ आ जाता है। चीरने श्रीर काँ छने की सुविधा के लिए किसान खेत को तीन-चार भाग में बाँट लेता है।

१५३ जब माल (ग्राफीम) ग्राना बन्द हो जाता है तब पौधों को काट कर उन्हें श्राँटा के रूप में बाँघते हैं, श्रौर सूखने के लिए उनको जमीन पर खड़ा करके रखते हैं। सूखने पर फलों को डंडे से पीट कर बीज श्रलग करते हैं। बड़े फल को ढेढ़ा श्रौर छोटे को ढेढ़ी कहते हैं। फल के छिलके के टुकड़ों को पोस्तैरी कहते हैं। फल के श्रुंदर पोस्त होता है।

पशु-पालन

गाय

१५४ स्नेह वश या सुविधा के लिए मनुष्य पालतू पशुक्रों का भी नाम रख लेता है। गाय के नामों का निम्न ढंग से वर्गी करणा किया जा सकता है:— जाति के आधार पर:

यहाँ की नस्ल वाली गायों को देसी (देशी) कहते हैं। बाहर से आने वाली गायों में चम्बली या चम्बलपारी तथा सरजूपारी हैं जो कमशः चम्बल औरों सरजू नदी के आस-पास के प्रदेश से आती हैं।

रङ्गके आधार परः

१५५. जो गाय जिस रङ्ग की होती है उसी के आधार पर उसे पुकारते हैं। उज्जर (सफेद) गाय को साधारणतः उजरको या धोरी कहते हैं। अधिक श्वेत गाय को धवरचाँदी तथा बगुलो कहते हैं क्योंकि चाँदी श्रीर बकुल-पंख अपनी श्वेतता के लिये प्रसिद्ध हैं। काली गाय को काली, कल्दी, कृष्णा, श्यामा, करिश्चई तथा करौंछी कहते हैं। भूरे रंग की गाय को भूरी, लाल रंग की गाय को ललकी या लोहिया कहते हैं। जिस गाय का रोवाँ या रोश्चाँ वाल) काला और उज्जर मिला हो उसे सोकनी कहते हैं। जो गाय कहीं काली और कहीं सफेद या किसी दो रंग वाली होती है उसे कवरी या चितकबरी कहते हैं। कई रंग की गाय को छिबरी कहते हैं। कुछ गायों के नाम उपमान के श्राधार पर रक्खे हुए मिलते हैं यथा महुश्चा के रंग वाली गाय को महुवर, महोल पद्धी सहश रंग वाली गाय को महोखिया तथा सियार के रोश्चाँ से मिलने वाली गाय को सियार रोडवाँ कहते हैं।

रूप के आधार परः

१४६ जिस गाय की चाँदी (मस्तक) पर कोई चिह्न पाया जाता है उसे चेनुली कहते हैं। मस्तक पर टीका ऐसा चिह्न होने पर टिकुई कहते हैं। आँख के चारों श्रोर कालापन होने पर कजरी कहते हैं। जिसके कान श्रोर सीगें एक दूसरी से सटी हुई हों उसे कनचिपटी कहते हैं। छोटी-छोटी सींग वाली को गुंडी या मुंडी, आगे की आर मुकी हुई सींगों वाली को घोंची, फैली हुई सींगों वाली को मैंनी तथा ऐसी गाय को जिसकी एक सींग सरग (आकाश) की ओर और बूसरी पाताल की ओर हो उसे सरग-पताली कहते हैं। जिसकी सींगें हिलती रहती हैं उसे डुगडुगइ्या कहते हैं जिस गाय की सींगें सामने की ओर मुकी हों और गाय उन्हें देख सकती हो उसे भगमानी (भगयवती) कहते हैं। चवँर सहश घनी पूँछ वाला के। चवँदरी तथा कटी पूँछ वाली के। बाँड़ी या डूँड़ी कहते हैं। स्व भाव के आ धार पर:

१५७ गाय के किसी विशेष स्वभाव के ऋाधार पर भी नाम पड जाता है, यथा. लात चलाने वाली गाय केा लतही या लतहिया, मारने वाली को मरकहिया तथा हौंकारने वाली को हौंकरहिया कहते हैं। जो किसी को देखकर चौंकती या भड़कती है उसे भड़कनहिया, जो दूध लगाते समय कूदती-फाँदती या छटकती है उसे छटकानिहया तथा भाग-भाग कर खेत खाने वालो को हरही या हरहिया कहते हैं। कुछ, गायें ऐसी होती हैं जो भोजन रुचिपूर्वक नहीं करतीं, जो कुछ, भी खाती हैं उसका कुछ स्रंश छोड़ देतीया खराव कर देती हैं ऐसी गाय को छीबुनि, छिबुनही, छिबुनहिया, श्रथवा नीपुनि, निपुनही या निपुनहिया कहते हैं। जो गाय खूब खाती है श्रीर किसी प्रकार के भोजन को छोड़ती नहीं उसे खबोर कहते हैं। स्रनायास भागने को पदरौंकब (पदगैंकना कहते हैं, श्रतः ऐसी गाय को जो अनायास भागा करती है पदरौँकनही कहते हैं। ऐसी गाय को बगहर भी कहते हैं। साँप की तरह लपर-लपर जीभ निकालने वाली को सँपही कहते हैं। हरही गाय भाग न सके इस उद्देश्य से उसके गले में लकड़ी का एक दकड़ा पहना दिया जाता है जिसे ठीकुर कहते हैं। ठीकुर पड़ी गाय को ठिकुरही या ठिकुरहिया कहते हैं। श्रत्यन्त सीघी गाय को कपिला तथा ऐसी गाय को जिसे जब चाहे दुह ले कामधेन कहते हैं। एकाध (कोई-कोई) कामधेनु ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा दूध बराबर दिया करती हैं; पर ऐसी गाय का दूध व्यवहार में नहीं स्नाता केवल भगवान को चढ़ाने के लिए प्रयोग में स्नाता है। गर्भधारण से बियाने तक का विवरणः

१५८ बिख्या के युवा होने पर उसे कलोर कहते हैं। बरदाने का समय आदे पर गाय चोकरती (चिल्लाती) है। उस समय उसकी योनि से एक प्रकार का तरल ण्दार्थ निकलता है जिसे भरहरी मरब (भरना) कहते हैं। ऐसे समय योनि कुछ चौड़ी हो जाती है जिसे जोड़नाव (जोड़नाना) कहते हैं। इन लच्चणों के होने पर गृहस्थ यह समक्ष लेता है कि गाय के गर्भ-धारण का समय आ गया है और वह बरदाने के लिए इच्छुक है। गाय की इस दशा को आहाब

(क्रोहाना) या त्रोहाइन पर उठव श्रयवा उठान पर उठव (उठना) कहते हैं श्रोर ऐसी गाय को ोहाइल (श्रोहाई हुई) कहते हैं। गाय के बरदाने की किया को पाल खाब (खाना) कहते हैं। साँइ के गाय पर चढ़ने की किया को पार बहुब (बहना) कहते हैं। कुछ गायें एक पार बहुने पर बरदा जानी हैं श्रीर कुछ कई पार बहुने पर। गर्भ रह जाने को ठहर व (ठहरना) कहते हैं। ठहरी हुई गाय को गामिन कहते हैं। गर्भ के कुछ मास बीतने पर गाय का पेट बाहर निकलने लगता है जिसे पेट उभरब (उभरना) कहते हैं। गामिन गाय को कोरावत गाय भी कहते हैं। यदि किसा कारण गाम (गर्भ) गिर जाव तो उसे उलट जाब जाना) या लड़ाय जाब (जाना) कहते हैं।

जब गाय बियाने के समीप होती है तब वह यन करने लगती है जिसे थन छोड़ बं (छोड़ना) कहते हैं। यन की भरी हुई श्रवस्था को थलकल थन कहते हैं। इस श्रवस्था को श्रोयर छोड़ ब (छोड़ना) भी कहते हैं। बियाने के दिन निकट श्राने पर गर्भ नीचे की श्रोर खिसकता है। इस प्रकार जब गर्भ नाभी से नीचे सा जाता है तब उसे ढोंदा छोड़ ब या बाँसा छोड़ ब (छोड़ना) कहते हैं। बच्चे के पैदा होने के पूर्व एक प्रकार का जल गिरता है जिसे मुतउड़ श्राइबृ (श्राना) या मुतउड़ फूटब (फूटना) कहते हैं।

१५६. बच्चा पैर की ख्रोर से पैदा होता है इसलिए पहले उसका खुर दिखाई देता है; बच्चे की इस दशा को खुरिख्याब (खुरिख्राना) कहते हैं बच्चे के बाहर निकलने के साथ कभी कभी गर्भाशय भी निकन द्याता है जिसे फूल या पुरइन ख्राइब (ख्राना) कहते हैं। यह खतरनाक ख्रवस्था है। ऐसे समय कोई चतुर व्यक्ति हाथ से पुरइन को भीतर दकेल देता है। पुरइन बेठ जाने पर गाय को कुछ समय तक बैठने नहीं देते, उसे खड़ी रखते हैं क्योंकि बैठने पर दबाब पड़ता है ख्रोर पुरइन के फिर निकल ख्राने का डर रहता है। बच्चा पैदा होने के कुछ देर बाद खेड़ी या खेड़ी गिरती है। कभी-कभी गाय इसे खा जाती है। ऐसी दशा में गाय को सरया धान उबालकर खिजाते हैं ताकि खेड़ी मल के साथ निकल जाय। बाँस की पत्ती या कच्चो तीसो भी इसी उद्देश्य से खिलाते हैं। गाय को प्रसव के दिन पीने के जिए पाना नहीं देते, ख्ररहर का जूस देते हैं। इससे दुध बद्दता है।

१६०. पेदा होने पर बच्चे के मुँह में गेजार रहता है इसे श्रुंगुली डाल कर साफ कर दिया जाता है। नवजात बच्चे को पोत्रा या त्रालहर कहते हैं। इसके पूर्व कि बच्चे को यन में लगावें यन में बी चुपर कर उनका पेउस निकालते हैं। यन का मुँह पहले-पहल बन्द रहता है उस पर एक प्रकार की खोज होती है जिसके निकलने के बाद ही दूध निकलता है। खील निकालने को खीका फोरच (फोइना) कहते हैं। बच्चे के लिए स्तन में दूध उतरने को

पेन्हाब (पेन्हाना) कहते हैं। दुइने के पूर्व स्तन में दूध उतरने को श्रोगरब (श्रोगरना) कहते हैं। श्रारंभ के चार-पाँच दिन के दूध को पेउस या फेउस कहते हैं, इसे श्रशुद्ध मानते हैं। इसमें सोंठ श्रोर गुड़ डाल कर पकाते हैं। पकने पर इसे इश्रर कहते हैं। श्राग पर रखने पर पेउम कट जाता है, इससे इसे फटउद भी कहते हैं। दूध शुद्ध होने को फरिचाब (करिचाना) कहते हैं। लगभग ग्यारह दिन में दूध पीने के योग्य हो जाता है किन्तु सयाने (बड़े-बूढ़ें) लोग: बरही (बारह दिन) समाप्त होने पर दूध पीते हैं।

ं १६१. गाय की चारों चूँचियों में बराबर दूध नहीं होता है। यदि किसी चूँची में दूध नहीं होता है तो उसे कानी चूँची कहते हैं। यह चूँची श्रीरों से साधारणतः छोटां होती है। चूँची को छीमी भा कहते हैं बहुत सी गायें दूध देने में कंजूसी करती हैं यानी दूध चुरा लेती हैं ऐसी गायें को चारकिट या चुट्टी कहते हैं। जो गाय दूध देते समय लात चलाती है उसके पिछले पैरों को एक रस्सी से छान (बाँध) देते हैं जिसे छानब (छानना) कहते हैं। जिस रस्सी से पैर छाना जाता है उसे छाना कहते हैं। श्रीधिक खड़मान (बदमाश) गाय की सींग भी बाँधनी पड़ती है, इस कार्य क सिंघोटा लगाइब (लगाना) कहते हैं। बच्चा दूध न पी सके इसलिए चूँची में गोबर लगा देते हैं जिसे चूँची गोबराइब (गोबराना) कहते हैं। छीमो में कभी-कभी खर्रा या खरवा कट जाता है जो बी लगाने से श्रव्छा होता है। कभी-कभी गाय का थन सूज श्राता है नहसे थली कहते हैं। इसके लिये थन को गगम पानी से धोते हैं श्रीर टोटका के रूप में लकड़ी की कंघी छुत्राते (स्पर्श कराते) हैं।

१६२. पहला बियाना पहिलों ठी कहलाता है। यदि पहली बार देर से गर्भ रहता है तो इसे चिढ़ के जियाब न्वंट कर बियाना) कहते हैं। पहले वियान से दूसरे बियान में अधिक अन्तर पड़ जाने को भाँज मार (मारना) कहते हैं। इर साल बियाने वाली गाय को कुरे धिया कहते हैं। जब गाय का बच्चा मर जाता है तब गाय को पेन्हाने के लिए उसके सामने कुछ खाने का सामान रखना पड़ता है जिसे भारा कहते हैं। भारा पर दूध देने वाली गाय को भरही कहते हैं। गाय के धीरे धीरे दूध कम कर देने को दूध तोर (विरा) कहते हैं। जब गाय दूध देना बिलकुल बन्द कर देती है तब उसे बिचुक व (बिचुकना) या बिसुक व (बिचुकना) कहते हैं। गाय के दूध देने को लगन (लगना) कहते हैं। लगती हुई गाय को लगेन या लगहर कहते हैं। बियाने के पाँच-छः मास तक गाय केन कहते हैं। ऐसी गाय को जिसके बच्चे मर जाया करें या जी बच्चे के मर जाने पर दूध देना बन्द कर दे ठाँठ कहते हैं। जो गाय कभी गर्भ न धारण करे उसे बाँम या बहिला कहते हैं।

गाय नहाँ बाँघी जाती है उसे सारि या गउसारि कहते हैं।

बैल

१६३. बैल की ऊँचाई नापने के लिए उसके पिछले पैर के खुर से कूल्ह के नीचे तक एक लकड़ी से नापते हैं। फिर इस लकड़ी को मूठी (मुट्टी) से नाप लेते हैं। जितनी मूठी लकड़ी होती हैं बैल को उतनी मूठी का कहा जाता है। गाय की भाँति बैलों के भी नाम सुविधा के लिए एल लिए जाते हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:—

जाति के ऋषाारपरः

देवहिट्या—ये बारह से चौदह मूठी तक होते हैं। ये देवहा (सरजू) नदी के ब्रास-पास पाए जाने वाले बैल हैं। इन बैलों का हिक्का (पीठ से लेकर कंधे तक का भाग) चौड़ा तथा कमर पतली होती हैं। मुतान, छुच्छी या नाभी एक दम पेट से सटी रहती है। पूँछ लंबी होती है। मजबूती के कारण इन्हें 'लोहे की गाँठ' कहकर इनकी बड़ाई करते हैं।

चम्मली—चंबल नदी के किनारे पाये जाने वाले बैल चम्मली कहलाते हैं। ये सोलह से श्रठारह मूठी ऊँचे होते हैं। इनकी सींगें छोटी श्रीर ेंठी हुई होती हैं। ऊँचाई के कारण ये गाड़ी के योग्य होते हैं।

दृद्दिहा—ददरी (बिलिया) के मेले से स्त्राने के कारण इन्हें ददिरहा कहते हैं। इनकी मृतान बड़ी होती है। ये भी सोलह मूठी तक ऊँचे होते हैं किन्तु शिक्त में कम होते हैं, ये जल्दी बुड्ढे हो जाते हैं।

गोमितिहा—गोमती नदी के स्रास-पास पाये जाने वाले बैल गोमितिहा कहें जाते हैं। इनका हिक्का स्रागे को भुका रहता है। ये चौदह से सोलह मूठी ऊँचे होते हैं। ये भी बड़े मज़बूत होते हैं।

लहिड़िहा—बहराइच श्रीर पीलीभीत की श्रीर से कुछ लोग बैल बेचने श्राते हैं। इनके साथ बैल के भुंड रहते हैं जिसे लेंहुड़ या लेंहुड़ी कहते हैं। इन बैलों को लेंहड़ी, डेहरी या श्रहरी बैल कहते हैं। डेहरी के मालिक को नायक कहते हैं। इन बैलों की सीगें लंबी श्रीर ऊपर को उठी होती हैं। लेंहड़ी से बैल छाँटने को लेंहड़ी बेराइब (बेराना) कहते हैं। पूरव से श्राने वाले बैलों को पुरुषिहा तथा पश्चिम के बैलों का पछुमहा कहते हैं।

रंग के आधार परः

१६४. गाय की भाँति बैलों का भी, उनके रंग के आधार पर, नाम रक्खा जाता है। जिस प्रकार सफेद गाय को धँवरी कहते हैं उसी प्रकार सफेद बैल को धँवरा यह भँबरचाँदी कहते हैं। पक्की बहर (बैर) की भाँति लाल रंगवाले बैल की बह-रिया लाल कहते हैं। गेहूँ से मिलते-जुलते रंग वाले बैल को गोहुँश्रन कहते हैं। हलके काले रंग वाले बैल को काँसड़ कहते हैं। ऐसे बैलों को जिनका कान्ह्र (कंधा) काला होता है करकन्हा कहते हैं। ऐसे बैल श्रञ्छे माने जाते हैं।

रूप के आधार परः

१६५. गाय की भाँति बैल के भी मैना; सरगपताली, डुगडुगहा या डुग्गुर, मुंडी ब्रादि नाम होते हैं। जिस बैल के ललाट पर दोनों भी के बोच भँवर होती है उसे भँवरिहा, सँवखिहा ब्रथना सौंफिहा कहते हैं। यह बैल पहलगहा (पै वाला) श्रर्थात् दोखी (दोषी) ममभा जाता है। जिस बैल की जिहना पर सफेद घन्ना होता है उसे समुन्नर सोख (समुद्र सोख के तथा जिस बैल की पीठ पर मांप के चिह्न हों उसे साँपिन कहते हैं। ये बैल दोखी माने जाते हैं। जिस बैल की ब्राँख कंजा के रंग की होती है उसे कंजहा या बिलर अक्खा कहते हैं क्योंकि बिलार की श्राँख भी कंजे के रंग-सहश होती है।

यदि किसी बैल की पीठ या शरीर के किसी श्रम्य भाग पर मांस लटक रहा हो तो उसे श्रमहा कहते हैं। ऐसा बैल धार्मिक हिंद से नंदी का स्वरूप समभा जाता है। यदि बैल के शरीर के किशी भाग पर जटा की भाँति बाल निकते हों तो उसे जटहा बैल कहते हैं। यह बैल भी नंदी का स्वरूप समभा जाता है, इससे खेती का काम नहीं लेते हैं।

जो बैल वंश बृद्धि के लिए दाग कर छोड़ दिए जाते हैं उन्हें साँड़ कहते हैं। स्वभाव के आधार पर:

१६६. चंचल बैलों को फैंकट कहते हैं। ऐसा बैल चलने में तेज होता है जो बैल चलने में ख़ब्छे होते हैं उन्हें खर था तीखड़ कहते हैं। श्रीर जो बैल चलने में ख़ब्त होते हैं उन्हें गरियार कहते हैं। जो बैल चलते-चलते बैठ जाते हैं श्रीर किठनाई से उठते हैं उन्हें परुष्या कहते हैं। ऐसे बैल जो परिश्रम करने से धबड़ाते नहां उन्हें गरा (गम खाने वाला) कहते हैं। जो बैल किंचिन्मात्र छू देने पर छट्यटा उठते हैं उन्हें छपकन कहते हैं। श्रव्छे मजबूत बैल की पनिगत (पानीदार) कहते हैं गाय की भाँति बैल भी लत्हा, मरकहा तथा होंकरहा होते हैं।

श्चवस्था के श्राधार पर:

१६७. बाछा या बछवा के दूध के दाँत गिरकर जब तक नए दाँत नहीं निकलते तब तक उसे उदंत कहते हैं। प्रायः तीन वर्ध के बाद नए दाँत निकलते हैं। दो-दो दाँत एक साथ निकलते हैं। जब श्राठ दाँत हो जाते हैं तब बैल पूरी श्रवस्था को पहुँच जाता है। दाँत दिलाई पढ़ने को खूँटी श्राइष (श्राना) कहते हैं। हां दाँत वाले बैल को छहरि कहते हैं। सात दाँतवाले को सतद्रि

कहते हैं। जब हुः दाँत पूरे हों श्रीर बाकी दाँतों की खूँटी दिखाई पड़ती हो तो उसे श्रोछाक्राना कहते हैं। जिस बाछा को केवल सात दाँत होते हैं श्रीर श्राठवाँ नहीं निकलता उसे श्रशुभ मानते हैं कहावत है 'सतद्रि कहें मैं श्राबो जाँक कुटुँब परिवार उपरेहितिहें खाँव। ' इसी प्रकार नौद्रि (नौ दाँत वाले) भी श्रशुभ माने जाते हैं यथा 'नौद्रि कहें नवोद्शि खाँव, ले बढ़नी उपरेहितिहें खाँव'। बैल के श्राठ दाँत पूरे हो जाने को सोम होब (होना) कहते हैं। ऐसे बैल को मिलहर (मिला हुआ) श्रथवा तउला (तौला हुआ) कहते हैं।

साधारणतः प्रति वर्ष दो-दो दाँत निकलते हैं। इस प्रकार दाँत निकलने को विरसायन दाँतव (दाँतना) कहते हैं। ऐसे बैल जिन्हें छः महीने पर ही दाँत निकल श्राते हैं उन्हें भरदंता, भड़दंता या भड़कदंता कहते हैं। इन बैलों को श्रशुभ मानते हैं। स्वस्थ बछवा को लाढ़ा कहते हैं। बैल को वरद, वरदा, वरधा तथा वरधा कहते हैं।

वधिया करनाः

१६ द. बैल के दो मेद हो सकते हैं। एक ऋंडू दूसरा बद्धी या बिध्या। ऋंडू बैल बहुत जोशील और बदमाश होते हैं। इन्हें ऋधिकार में करना कठिन होता है इसीलिए इन्हें बद्धी कर दिया जाता है। ऋंडू बैल गाय को देखकर चिल्लाते हैं और उनका वीर्यपात हो जाता है जिसे निरयाब (निरयाना) कहते हैं। निरियाने से उनकी शक्ति का हास होता है। इसिलिए जब बैल चार या छः दाँत का हो तभी उसे बिध्या कर देना चाहिए। ऋधिक ऋवस्था हो जाने पर बैल की डील गिर जाती है। ऐसे बैल जब बद्धी होते हैं तो उन्हें छत्तरभंग कहते हैं और ये ऋग्रुभ माने जाते हैं।

बिध्या करने का कार्य चमार जाति के लोग करते हैं। जब पछुत्रा बयार (हवा) चलती हो तब बिध्या करना चाहिए क्योंकि घाव के लिए पछुत्रा हवा अनुकूल होती है। बिध्या करते समय बाख्या को पछाड़ (लेटा) दिया जाता है। पाँच-छ: आदमी उसे कसकर पकड़ते हैं इसके बाद चमार बैल के अंड-कोषों को एक लकड़ी से बगल करके उस स्थान की नसों को मूसर पर रखकर लोड़े से कुथल देता है। इस प्रकार बैल की बद्धी हो जाती है। बद्धी सफल होने की पहचान यह है कि उस समय बैल के दाँत और मूँछ के बाल हिल जाते हैं। जिन बैलों की यह अवस्था नहीं होती है जनकी बद्धी सफल नहीं समसी जाती है। कुचली हुई जगह पर हलदी लगाई जाती है।

१६९. बद्धी करने के चार-पाँच दिन बाद तक बैल के श्रंडकोष फूने रहते हैं। घीरे-घीरे ये स्ख जाते हैं। बद्धी सफल होने की बद्धी मानब (मानना) कहते हैं। जब बद्धी नहीं मानता तब कोई श्रंड कोष छोटा और कोई बड़ा है। जाता है। ऐसी दशा में बैल को नसहर कहते हैं। नसहर बैलों को पुनः विधया करना पड़ता है। ऐसे बैलों का स्वभाव कोधी ऋौर चिड़चिड़ा हो जाता है।

बैल निकालनाः

१७०. बाझा या बखुवा को हल में चलने की शिद्धा देने के लिए उसे एक अधेड़ बैल के साथ, हल के बजाय एक लकड़ी रखकर. जीतते हैं। युवा बैल सहन-शील नहीं होता इसीलिए अधेड़ के साथ अभ्यास कराते हैं। जब उसे लकड़ी के साथ दौड़ने का अभ्यास हो जाता है तब उसे छोटे हल में नॉघते हैं। इस समय उसे बाएँ-दाँए मुझने के इशारों का भी शान हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को बैल निकार ब (निकालना) कहते हैं।

बैलनाथनाः

१७१. साधारणतः बैलों के बाँधने के लिए उनके गले में एक रस्सी पहना दी जात है जिसे गराँच था गेराँच कहते हैं श्रीर उसी में एक दूसरी रस्सी लगाकर जानवर को एक खूँटे में बाँधते हैं। इस रस्सी को पगहा कहते हैं। लेकिन चचल या शरारती बैल इतने से काबू में नहीं श्राते हैं। इसलिए उनके नथने में एक रस्सी डालकर उन्हें काबू में किया जाता है। इस रस्सी को नाथी कहते हैं। यह रस्सी पतली, चिकनी श्रीर दो-ढाई हाथ लंबी होती है। रस्सी पहनाने के लिए उसे एक सूजा में पिरोकर नथने में से निकालते हैं। किर इस रस्सी के दोनों किनारों को सींग के पीछे ले जाकर बाँध देते हैं। इस किया को बैला नाथव (नाथना) कहते हैं।

१७२ अधिक शरारती बैल के लिए दोगाही लगानी पड़ती है। दोगाही लगाने का यह ढंग है कि बैल के गर्दन में एक रस्सा पहना दी जाती है। इस रस्सी को कंठा कहते हैं। नाथी की ,रस्सी और कंठे की रस्सी दोनों को लोहें के एक जुल्ले या छल्ले में से निकालते हैं। फिर इस जुल्ले में रस्सी डालकर उसे खूँटे में बाँधते हैं। इसा रस्सी को दोगाही कहते हैं। यदि अधिक उस्तमजी (ऊधमी) बैल हुआ तो उसके दोनों और दोगाही लगानी पड़ती है दोनों और दोगाही लगाने को छिरकी या सिरकी कहते हैं। ऐसा करने से बैल अइती (अधिकार) में आ जाता है।

भैंस

१७२. भैंस की दो जातियाँ मिलती हैं एक देसी ख्रीर दूसरी मुर्रा। देसी, मुर्रा की अपेखा, हर हिन्द से घटिया होती है। सेकिन देहात में मुर्रा भैंस केवल बढ़े आदिमियों के यहाँ ही देखने को मिल सकती है। मुर्रा का श्रीर सुंदर, सुडील, भारी तथा भरा हुन्ना होता है। इसकी सोगं ऊपर को मुड़ी होती हैं संभवतः इसीलिए इसे मुर्रा कहते हैं। मुर्रा ऋधिक दूघ देने वाली होतो है।

१७४. मैंस साधारणतः दो ही रंग की पाई जाती है। एक खैरा (लैर के रंग-सहश) दूसरी करिया (काली)। लेरा को भूरी भी कहते है। लैरा भैंस दुधार मानी जाती है। जिस भैंस के रोर्थे पतले हो वह भी श्रच्छी मानी जाती है।

१७५. जिस भैंस की चाँदी (मस्तक) पर बाल न हो उसे चन्नुल कहते हैं। जिस भैंस के थन फटे हों उसे चरकही कहते हैं। ऐसी भैंस अब्ब्री नहीं मानी जाती है।

१७६. गाय की भाँति भैंस भी लतही, मरकही, हौंकरही तथा छटकनही होती है ख्रतः गाय के स्वभाव के ख्राधार पर रक्खे हुए नाम साधारणतः भैंस के भी हैं।

गर्भधार ग्रुसे वियाने तक काविवर्णः —

१७७. पॉड़ी या पॅड़िया जब गर्भ घारण के योग्य होती हैं तब उसे ऋोसर कहते हैं। पॉड़ा या पड़वाँ सयाना होने पर भैंसा कहलाता है। जिस समय भैंस भैंसाने के लिए इच्छुक होती है उस समय वह चिल्लाती है जिसे ऋड़ाहर देव (देना) कहते हैं। भैंस की इस दशा को थिराव (थिराना) ऋौर ऐसी भैंस का थिरायल (थिराई हुई) कहते हैं। ऐसे समय यह ऋावश्यक है कि भैंस को भैंसाने का ऋवसर दिया जाय ऋन्यथा ऋाठ-दस घंटे बाद उसकी यह ऋवस्था शांत हो जाती है जिसे ऋथिर जाव (जाना) कहते हैं।

भेंस के बियाने की दशा गाय की तरह समझनी चाहिए। बिया जाने पर, इसे भी खेनु कहते हैं श्रीर जब दूध देते हुए तीन चार मास हो जाते हैं तब बकेन कहते हैं। भेंसा जाने के बाद भी भैंस तीन-चार मास तक दूध देती रहती है। लेकिन दूध का स्वाद भेंसाने के बाद धीरे-धीरे खारा होता जाता है। साधारणतः भैंस सात श्राठ बियाना बियाती है। बियाने वाले पशुश्रों का वयस् उनके बियाने से समझा जाता है।

पश्च में के रोग

१७८. पशुत्रों को साधारणतः निम्न बीमारियाँ होती हैं:—
जानवरों को दवा पिलाने के लिए बाँस का ढरका बनाते हैं। इसका एक
स्त्रोर का मुँह नोकदार और पतला रहता है श्रीर दूसरी और गाँठ रहती है।
टाँसा—यह साधारणतः पिछले पैरों में होता है। पैर में कभी-कभी द दैं

होने लगता है ख्रौर ऐसी दशा में पैर की नस तन जाती है। कभी-कभी पैर में म्हनक भी चढ़ जाती है। यह एक प्रकार का बतास श्रर्थात् वायु का रोग है।

खाँगा — इस बीमारी में खुर में कोड़े-पड़ जाते हैं। बैल को पानी में खड़ा करने से यह बीमारी दर हो जाती है क्योंकि पानी से कीड़े मर जाते हैं।

गंडा--पूँछ में जब गुठली ऐसी मांस-वृद्धि हो जाती है तब उसको गंडा कहते हैं।

चाभा — बैलों की जीभ पर बड़े-बड़े दाने पड़ जाते हैं जिनके कारण उन्हें भोजन करने में कष्ट होता है। इसे किसी चाकू अथवा नमक और भावाँ से रगड़ कर साफ करते हैं।

घुरका या घुड़का — यह श्वास-कष्ट की बीमारी है। गते में घरघराहट होती है। इसमें पशु का प्राया तक चला जाता है।

ढाँसा—यह भी फेफड़े की बीमारी है। इसमें पशु ढाँसता ऋयीत् खाँसता है।

हलफा-यह श्वास कष्ट का रोग है। इसे हाँफा भी कहते हैं।

नकड़ा—इस बीमारी में नाक से साँस ब्राने-जाने में कठिनाई होती है। अप्रोपध के रूप में मदार की पतली डाली नाक में डालते हैं।

सुकडाभा—इसे सुकडैना भी कहते हैं। बैल की तारू (तालु) में एक छेद हो जाता है। इसे बन्द करने के लिए नरई के दुकहे को छेद में डाल देते हैं।

बाघी -वह बहुत कठिन बीमारी है। पेट के श्रंदर फीड़ा हो जाता है। यदि यह फूटकर बह जाय श्रोर इसका रक्त पाखाने के साथ निकल जाय तब तो बैल बच जाता है श्रन्थथा मरने की संभावना रहती है।

मेघी — तालू के पास दो अगुल लंबी और कुछ चौड़ी फिल्ली बन जाती है जिससे खाने-पीने में बड़ा कष्ट होता है। खरपी गरम करके इसे दागते हैं।

पाठा—इस बी⊲ारी में शरीर के किसी स्थान से खून बहकर निकलने सनगता है। यदि यह बंद न हो जाय तो पशु पर सकता है।

पेटज्ख — इसमें पतले दस्त आते हैं। श्रीर पशु का भोजन कम हो जाता है। पतले दस्त आने को प्रोंकब (पोकना) भी कहते हैं।

घेंचा-घेंचे में सूजन हो जाती है श्रीर खाने-पीन में कब्ट होता है। इस पर चिउँटा के बिल की मिट्टी पानी में सानकर लगाते हैं।

फूली—यह ऋगँख का रोग है। इसमें पुतलीपर कुछ, उभरा हुऋग सफेद दागपड़ जाताहै।

माँड़ा-माँख की पुतली पर पर्दा पड़ जाता है।

मिरगी—कभी-कभी मुँह श्रीर नाक से गाज श्राने लगता है श्रीर जानवर मुँह को जमीन में दर्रता (रगइता) है। पेटफुल्ली—इसमें पेट फूल आता है और पेशान बन्द हो जाती है। घुमरी—इसमें चक्कर आता है।

कभी-कभी चेचक आदि फसली बीमारी का प्रकोप होता है। इसके लिए देवी-भवानी की पूजा की जाती है और उनके नाम पर बीमारी का निकार किया जाता है। निकार करने से, ऐसा विश्वास है कि, बोमारी भाग जाती है। यह एक प्रकार का टोटका है।

जब गोरू (पशु) बीमार होने लगते हैं तब कहा जाता है कि गोरुश्रों पर त्याभा श्राई हुई है। जब गोरू बहुत श्रिधिक संख्या में मरने लगते हैं तक कहते हैं कि महामाया, जगदंबा या भगौती की बीमारी है।

पशुद्रों का भोजन

र १६. पशुश्रों का मुख्य भोजन सानी है। नाद में पानी डालकर भू ा के साथ कुछ श्रनाज चोकर श्रीर खली डालकर खिलाने को सानी कहते हैं। सानी तैयार करने को सानी चलाइब कहते हैं। सानी के श्रांतिरिक्त उन्हें घास या खेत की हरियरी भी दी जाती है। श्रॅंकरी नामक घास जौ-गेहूं के खेत में होती है, इसे गाय-बैज बड़े चाव से खाते हैं। सूर्खा चीओं में पुश्ररा श्रीर सेंठा (जोन्हरी का डंठल) दिया जाता है; सानी के साथ इन्हें बाल कर मिला दिया जाता है। समय-समय पर उन्हें सौंहटा (सावाँ का पुश्ररा). गेंड़ा (ईल के खिरे पर की पत्तियाँ) तथा मुँगारा (बिना फूटा हुश्रा धान का पीधा) भी दिया जाता है। इन सब को पश्रश्रों का चारा या कोयर श्रयवा लेहना भी कहते हैं। सावाँ के बालन को सौंड़री कहते हैं। जब सूखा कोयर दिया जाता है तब उसे कोरी कहते हैं। गाड़ी वाले बैलों को सानी खिलाने का श्रवसर नहीं मिलता है श्रतः उन्हें कोयर, थोड़ा पानी खिड़ककर, खिलाते हैं जिसे मकोला कहते हैं। बेल जहां बाँचे जाते हैं उस स्थान को बरदीर कहते हैं। चारे के लिए शाधाद में बजरा-उर्द-मोथी एक में बो देते हैं जिसे चरी कहते हैं। चरी को गँड़ास से बजरा-उर्द-मोथी एक में बो देते हैं जिसे चरी कहते हैं। चरी को गँड़ास से बालते हैं। चरी वालने के लिए एक लकड़ी गाड़ते हैं जिसे नेसुहा कहते हैं।

पशु चराना

१८०. गोरू शब्द मवेशी के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है जिसमें गाय-भैंस-नकरी

सभी समितित हैं। चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। श्रीर गोरू चराने के कार्थ को चरवाही कहते हैं। मवेशियों को चरवाहिया कहते हैं। जो लोग स्वयं श्रपने गोरू को नहीं चराते वे चरवाही का कार्य किसी को सौंप देते हैं श्रीर उसके बदले में उसे मजदूरी देते हैं।

जिस जगह गोरू चरने जाते हैं उस स्थान को चरात, चारागाह अथवा खरका कहते हैं। गोरुओं के चरने के लिए जो विशेष स्थान है उसे रखौना कहते हैं।

गोरू चरने के लिए प्रातः छोड़े जाते हैं। वर्षा के समय चरवाही का का कार्य बंद हो जाता है। गमों में दिन निकलते-निकलते गोरू अवश्य छोड़ दिए जाते हैं श्रीर दुपहर (दोपहर) को उन्हें वापस लाकर बाँध दिया जाता है किर तीसरे पहर उन्हें चरने के लिए छोड़ा जाता है। जाड़े में दिन चढ़े (दिन चढ़ श्राने पर) गोरू छूटते हैं श्रीर शाम को वापस आते हैं। रात में गोरू एक साथ किसी घेरे में रखे जाते हैं जिसे अड़ार कहते हैं।

गोक्क्रों में जो बहुत बदमाश, मारनेवाले या भागनेवाले होते हैं उन्हें सरहंग कहते हैं। पैंचल भा इस ऋथं में प्रयोग होता है। ऐसे जानवरों के गले में एक लकड़ी जो लगभग डेद हाथ लंबी ऋौर ऋादमी की बाँह इतनी मोटी होती है एक रस्ती लगाकर लटका देते हैं। इसे ठेकुर कहते हैं। यह जमीन पर घिसनती (रगड़ती) चलती है। इससे गोरू दौड़ नहीं सकता क्योंकि एक तो यह गले का बोक हो जाता दूसरे चलते समय यह पैरों में लगती है। हरहा (भागने वाले) गोरुक्रों के लिए भी यह उपाय किया जाता है। चरवाहा सरहँग गोरुक्रों को ऋगो रखता है। इससे दो लाभ होते हैं एक तो ये कमजोर जानवरों का तंग नहीं कर पाते दूसरे इनके ऋगो रहने से कमजोर जानवरों का रचा होती है। दुब्बर (दुबंल) गोरू भी सरहँग गोरुक्रों के पाछे चलने की कोशिश करते हैं।

१८१. वर्षा में जब बदली होती है तब पशु आत्यंत प्रसन्न देखे जाते हैं विशेषतः भैं से प्रसन्नता के कारण उछलती कूदता चलती हैं। कभी कभी थे एक ही दिशा में भागने लगती हैं। इस किया को माँ ध्व (माँकना) कहते हैं; इसे पद्रौंकव (पद्रौंकना) भी कहते हैं। जब कभी पशु माँकृने लगते हैं तब यह आनुमान किया जाता है कि बद्री (बदली) होने वाली है।

१८२. गाँव से गोक्कों के नाहर जाने का जो रास्ता होता है उसे खेर बा खोरी कहते हैं। चरने के लिए गोरू जिस बगह एकत्र होते हैं उस स्थान को घुट कहते हैं। बीच-बीच में जिस स्थान पर गोरू विभाम करके आगे बढ़ते हैं उस स्थान को खड़ान कहते हैं। चलते हुए गोक्कों को रोकने की दोवब (दोबना) कहते हैं इसका भाव गोरू खुँकने अथवा रोकने से है। चरते हुए गोरू खेत में न पढ़ जॉब इस हण्टिकोण से खेत की मेंद्र पर चरवाहा खड़ा रहता है और गोक्कों को खेत में जाने से रोकता है। इस किया को डाँड़ देख (देना) कहते हैं।

खेत की मेंडू पर रहने को खेत के डाँड़े रहब (रहना) भी कहते हैं। डाँड़-मेंड़
दोनों शब्दों का साथ-साथ मेंडू के अर्थ में भी प्रयोग होता है। जब कोई गोरू
भाग जाता है तब उसे लोटाने को बहोर ग (बहोरना) कहते हैं।

१=३. पशुस्रों की ऋषिक भीड़ को हूर कहते हैं। भीड़ की घक्का-धुक्की के ऋर्य में हुरसुर शब्द का प्रयोग होता है जैसे, मेला में 'बड़ी हुरसुर वाय' ऋर्ययत् मेना में भीड़ के कारण बड़ी घक्का-धुक्की है। जब कोई जबर या पे वल गोरू किसी दुब्बर गोरू को दकेलता ऋथवा खदेड़ता है तो उसे हुरपेठब (हुरपेठना कहते हैं।

१८४. चरवाहा प्राुश्चों के संकेत के लिए कुछ बोली बोलता है यथा, बछड़ों को बुलाने के लिए वह 'इयाँ हे ', 'इयाँ हे ' श्रथवा 'पृहा ' का प्रयोग करता है। पहिंद्या को 'इयाँ पाँड़ी', 'इयाँ पाँड़ी' कह कर बुलाते हैं। भैंस के लिए 'ही' 'ही' सबोधन प्रयोग मं श्राता है। इन संबोधनों के प्रयोग प पशु कक जाते हैं।

१८५. पशुश्रों के चरने की सामग्री को कदाउर कहते हैं। जौ-गेहूँ कट जाने पर खेत में जो पत्तियाँ या डंठल ब्रादि गिरे रहते हैं उन्हें भी कदाउर कहते हैं। जेठ के महीने में पशुश्रों को चारे का कहर होता है फलस्बरूप गोरू उसरउड़ी (ऊसर की घास) पर ही मुँह रगड़ कर संतोष करते हैं।

१८६. चरने के बाद पशुश्रों को एक जगह एकत्र करते हैं हसे हिराइब (हिराना) कहते हैं श्रीर इस जगह को हिरौनी, हिरवनी अथवा वैठानी कहते हैं। हिरंनी ऐनी जगह बनाई जाती है जहाँ छाया हो श्रीर पास में पानो हो। गड़िवे का पानी पशुश्रों के पीने के काम में तो श्राता ही है उसमें भैंसें बड़े श्रानन्द से हिरती अर्थात् लोटती-पोटती हैं।

१८७. गोरुश्रां क बैठ जाने पर चरवाहे विशेषतः बच्चे भोजन करने चले जाते हैं श्रोर फिर भोजन करके लीटते हैं। इस प्रकार बारी-बारी से सब बच्चे खा श्राते हैं। बच्चों के इस प्रकार घर मेजने को पठौनी कहते हैं। जब सब हिरोनी पर श्रा जाते हैं तब गोरू फिर से चरने के लिए उसारे जाते हैं। जो गोरू श्रासानी से नहीं उठता उसे लोढ़ियायल (लेटा हुश्रा) कहते हैं।

चरवाहों में श्रापस में भगड़ा हो जाने पर गोलें बन जाती हैं श्रीर सब श्रपने-श्रपने गोरू श्रलग कर लेते हैं। इस प्रकार समूद से गोरू श्रलग करने को -गोरू हिगराइब (हिगराना) कहते हैं यह हिगरीबल तब तक बनी रहती है जब तक श्रापस में वे सब फिर नहीं मिल जाते हैं।

द्ध-दही-घी का काम

१८८. दूध-दही-घी को उद्योग विशेषतः श्राहीर — एक जाति विशेष — ही करते हैं। दूघ दुहने के लिए मेंटी (मिट्टी का एक बरतन) प्रयोग करते हैं। जो मेंटी दूघ के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आती है उसे दुधहुँड़ी (दूघ की हाँड़ी) कहते हैं। दूध पकाने का कार्य गोइँठी अथवा उपला पर होता है। गोइँठी पशुआ़ों के गोबर से तैयार करते हैं। लकड़ी की आँच से दूध गरम करने की प्रथा नहीं है। गोइँठी घीरे-घीरे सुलगती है। जिस स्थान पर गड्डा करके गोइँठी जलाई जाती है उसे आँगीठी कहते हैं। मिट्टी की बोरसी या आँगीठी अलग से भी बनती है। बिल्ली आदि से रह्मा के निमित्त दूध को एक होंदे से टॅक देते हैं। इस होदे में धुआ़ँ के निकलने के लिए छेद होते हैं। दूध इस प्रकार पक जाने पर उसके उपर जो मलाई पड़ती है उसे साढ़ी कहते हैं। कंडा की आग पर दूध पकाने को दूध बैठाइब (बैठाना) कहते हैं।

१८६. साधारणतः दूध से दही जमाने की प्रथा है। दही वाली मेंटी को दिधिवँड़ या दिधिहँड़ कहते हैं। दूध जमाने के लिए दही का जावन अथवा जोरन डालते हैं। इसके अभाव में आम, इमली, आँवला आदि खट्टी चीजों का प्रयोग करते हैं। दूध वाली मेंटी में जो दूध का जला हुआ भाग होता है उसे जरेठी कहते हैं, इसे सुतुई या सुतुही से खुरच लेते हैं। इस खुरचे या करोए हुए पदार्थ को 'खुरचनी अथवा करोनी कहते हैं। दही में जब तक साढ़ी रहती है तब तक उसे साढ़ीदार या सजाव कहते हैं। साढ़ी के हटा लेने पर उस दही को करुई दही कहते हैं। साढ़ी वाले भाग को मथकर घी निकालते हैं और दही को बेचते हैं।

१६०. दही मथने के लिए उसे मिट्टी के एक बड़े बरतन में डालते हैं। इस बरतन की कमीरी कहते हैं। यह घड़े के बराबर या उससे भी कुछ बड़ा होता है। जिस लकड़ी से दही महते (मथते) हैं उसे खहलर श्रथवा मथानी कहते हैं। दहीं में कुछ पानी डालकर मथते हैं। मथने पर जो घी का श्रंश जपर तैरने लगता है उसे मसका श्रथवा नेनूँ कहते हैं। इसे काँछ कर श्रलग कर लेते हैं। शेष पेय-पदार्थ माठा या मट्ठा कहलाता है।

१६१. मसका से वी बनाने के लिए उसे एक कराही (कड़ाही) में रखकर आगा पर चढ़ाते हैं। जब तक उसका पानी जल नहीं जाता तब तक इसमें चिट-चिट या पड़-पड़ की आवाज होती है, आवाज बन्द होने पर वी पका हुआ समका जाता है। मट्ठा भिले वी को मठार वी कहते हैं। वी पकाने पर मट्ठा नीचे बैठ जाता है। मट्ठे के जले हुए भाग को करोनी या बंभा कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि इसके खाने से की बंध्या हो जाती है। खाने में यह कुछ खटलुस (खट्टी) होती है। रविवार और मंगलवार को खर वारमानते हैं और इन दिनों वी खर करना दीष मानते हैं।

अन्य ग्रामोद्योग

कुश्राँ बनाना

कच्चाकुश्राः

१६२. कुन्ना कच्चा श्रीर पक्का दो प्रकार का होता है। कच्चा कुन्ना साधा-रणतः सिंचाई के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर पानी श्राठ-दस या बारह हाथ पर मिल जाता है इसलिए किसान निंचाई के लिये त्रावश्यकतानुमार छोटी सो कुट्याँ बना केते हैं, वर्षा त्राने पर यह नष्ट हो जाती है। जहाँ बहुत बलुही माटी मिलती है वहाँ खोदते समय उसके गिरने का भय रहता है श्रीर वहाँ कुन्ना बनाने में भी कठिनाई पड़ती है। कुएँ की दोवार न गिरे इसके लिए कुएँ की गोलाई के नाप की बीड़ या कोठी बनाकर कुएँ के श्रान्दर बैठा देते हैं। बींड़ श्रीर कोठी का रूप एक ऐसे गोले पेटारे की भाँति होता है जिसका दोनों श्रीर का मुँह खुला हो। बांड़ मेउड़ी (एक वृद्ध) की पतली डालियों से श्रीर कोठी बांस के फलठों से बनती है। कोठी बनाने के लिए बिनावट में खड़े-खड़ लगने वाले बांसों को जमीन में वृत्ताकार गाड़ देते हैं किर उन्हीं में फलठों की बिनावट कर देते हैं। कुएँ का जितना वृत्त होता है उसे कुएँ का गरभ कहते हैं। कुएँ के गड़ दे को खाँखर या खाँखरा कहते हैं। इसी खाँखरा में कोठी या बोंड़ बैठाते हैं पर इससे यह हानि होती है कि कुएँ का पानी बदहू करने लगता है। प क्का कर श्राँ:

१६३. पक्के कुएँ को इनारा कहते हैं। इनारा बनवाने को इनारा बँधवाइव (बँधवाना) कहते हैं। गाँव में एकाध ही पक्के कुएँ बन पाते हैं इसिलिए इनका बहुत महत्व होता है। कुन्नाँ खोदाने का कार्य साहत पूँछकर होता है। किसी-किसी गाँव में कोई जानकार होता है। ऐमा विश्वास है कि जानकार को किसी देवी-देवता का हव्ट होता है न्नीर वह अप्रत्यन्त बातों को भी देख लेता है। जानकार से यह प्रश्न किया जाता है कि किस स्थान पर कुन्नाँ खोदने से पानी मिलेगा। इस पूँछने की किया को पानी पूँछव (पूँछना) कहते हैं। जानकार से पूँछकर ही लोग कुन्नाँ खोदवाते हैं।

१६४. कुन्नाँ सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है इस लिए इस कार्य में गाँव वाले सह-योग देते हैं। चाहे पूँजी एक ही व्यक्ति की हो न्नीर उसी के नाम से कुन्नाँ बोला जाय लेकिन कुन्नाँ खोदने न्नीर कुन्नाँ वाँधने के न्नातिरक्त, जिन्हें मजदूर करते हैं, कुएँ से मिटी निकालना, पानो निकालना न्नादि कार्य गाँव वाले मिलकर करते हैं। इस न्नावस पर गाँव के जितने लोग काम करते हैं उन्हें कुएँ का मालिक जलपान के लिए दाना-रस न्नीर भोजन के लिये सेतुन्ना-गुड़ देता है। कुएँ की खो दाई:

१६५ कुन्नाँ की थोड़ी गइराई तक को मिट्टी फब्हे द्वारा बाहर फेंकी जाती है। इस अकार के फेंकने को उलामा फेंकन (फेंकना) कहते हैं। कुएँ की गहराई में उतरने के लिए कुन्नाँ खोदते समय उसकी दोवार में एक चक्करदार रास्ता बनाना पड़ता है इस रास्ते को सीढ़ी या गोल कहते हैं। गोल बनाने को गोल निकारब (निकालना) या गोल काढ़ब (काढ़ना) कहते हैं। मटियरा जमीन में जो कुन्नाँ बनता है उसकी खोदाई में विशेष परिश्रम पड़ता है न्रीर दोमट में कम। कुन्नाँ खोदने में बहुधा पीली मिट्टी मिलती है जिसे पियरवा माटी कहते हैं। मिट्टी बलुही होने पर फटकर गिरने लगती है, ऐसी मिट्टी को फटनिह्या माटी कहते हैं। माटी के गिरने के कारभा खाँखा म कहीं-कहीं पाल (पोला) हो जाता है। पाल होने को पाल मारब (मारना) कहते हैं।

इठ एँ की चँड़ बाही:

१६६, कुएँ की खोदाई हो जाने पर चंड़ बाही होतो है। चंड़ वाही के लिए घरों चलाना होता है। जैसे लिंचाई में श्रादमा घरों लींचते हैं उसी प्रकार इसमें भी; यहाँ नार में मोट बाँधने के बजाय माजत्र्या बाँधते हैं। यह माजत्र्या रस्ती से सिउर (बाँध) कर बहुत मजबूत बना दिया जाता है। श्रव इसे छींटा कहते हैं। छींटा की रस्ती श्रीर नार का सम्बन्ध एक लकड़ी को गुल्ली द्वारा करते हैं जिसे वितना कहते हैं। यह नार में इस प्रकार श्रॅंटकाया जाता है कि श्रासानी से श्रालग किया जा सके। इस छींटा में कुएँ के श्रान्दर काम करने वाले मिटी भरते हैं श्रीर घर्रा खोंचने वाले इसे बाहर निकाल लेते हैं। छींटा खोंचने की सुविधा के लिए कुएँ की लिलारी पर दो श्रादमी खड़े रहते हैं जो छींटा को बाहर खोंच कर उसे नार से श्रलग कर देते हैं। श्रीर नार में फिर दूसरा खाली छींटा लगा देते हैं। भरे हुए छींटे की मिटी बाहर फेंक दी जाती है। इस पूरी-किया को चंड़ बाही कहते हैं।

इक्टॅका पानीः

१६७. पानी पहले पतली-पतली सोतियों से रिस-रिस कर ब्राता है जिसे सोती मिरिमिराब (भिरिमिराना) कहते हैं । इस प्रकार भीतर से पसीज-पसीज कर जो पानी एकत्र होता है उसे पसेव कहते हैं । जब कुएँ में पानी अच्छी तरह दिखाई देता

है तब उसे कुएँ का पनित्र्याव (पनित्र्याना) कहते हैं। जब कुन्नाँ पनित्राता नहीं या पानी कम निकलता है तब किसी बाँस में एक नोकदार लोहा लगाकर उसे कुएँ की तह में धँमाते हैं ऐसा करने से यदि पानी नीचे दुश्रा तो तुरन्त ऊपर श्रा जाता है। इस किया को रामवाँस डालब (डालना) या रामबाँस कूटव (कूटना) कहते हैं। इतने पर भो जब पानी नहीं दिखाई देता तब कहते हैं पानी सन्न (गायब) हो गया । कुएँ की सतह में नीचाई तक, पानी का पता लगाने के लिए, लोह का नोकोला छड़ा घँसात हैं जिसे सींक घँसाइब (घँसाना) कहते हैं। जक कुएँ में कोई बड़ा सोता फट निकलता है तब उसकी धार को रोकने के लिए उसमें कराही, रजाई, गदुरा, सुतली स्त्रादि भरते हैं; यदि ऐसा न किया जाय तो कुएँ को चड़वाही अप्रसम्भव हो जाय। इतना करने पर भी कभी-कभी पानी नहीं रुकता। उस समय कुएँ का सारा कार्य बन्द कर देना पड़ता है। इस दशा को चंदर खुलव (चंद्र खुलना) कहते हैं । पानी साधारणतः बलोधर (बलुही जगह) में मिलता है। जब पानी के धार के साथ ऋषिक बालू ऋातः है तव उसे पास त्र्याइब (त्र्याना) या पास फेंकव (फेंकव) या पास ढकेलब (ढकेलना) कहते हैं। बालू के इस प्रकार निकलने की धावा या रेल मारब (मारना) कहते हैं।

कुएँ की यँधाई:

१६८. कुएँ की वँधाई के लिए यह त्रावश्यक है कि यह निमना या नीमन. (हद) मिट्टी पर शुरू की जाय। इसलिए कुत्राँ लोदने वाले को यह प्रयत्न करना पड़ता है कि कुएँ को श्रंतिम तह निमना माटी की हो। निमना माटी पर कुएँ के बैठने का डर नहीं रहता। इसके मिल जाने पर कुएँ की वँधाई श्रर्थात् (पक्की जोड़ाई) के लिए बुनियाद डाली जाती है। जोड़ाई के पूर्व, त्राधार के लिए, एक गोली चकाकार लकड़ी बैठाते हैं जिसे नीचक या नेवार कहते हैं। यह बैलगाड़ी के पहिये की भाँति होती है। इसी पर इंटा की जोड़ाई होती है।

नीचक में गाड़ी के पहिये की भाँति लकड़ियों के कई जोड़ होते हैं। इनमें से हर एक को पुट्टी कहते हैं। नीचक के लिए लसदार (लासा या गोंद वाली) लकड़ी जैसे पलास, बबूल या गूलर श्राच्छी होती है। बद्ध नीचक की बनवाई नहीं पाता बल्कि कुएँ में नीचक पड़ जाने पर बद्ध को गाँव वालों नेग देते हैं जिसमें राया, वस्त्र तथा बरतन दिया जाता है जो उसकी मजदूरी से कहीं श्राधिक हो जाता है।

१६६. जहाँ निमना नहीं मिलता, बलोथर माटी होती है वहाँ कुन्नाँ बँधाने का दूसरा दंग है। नीचक में उसके नीचे की तरफ मेंडरा की भाँति चहर जह देते हैं जिसकी घार नीचे की न्रोर रहती है। जब चँडवाही होती है तब इसी घार के सहारे नीचक घँसता चला जाता है न्रीर बीच में मजदूर चँडवाही का काम करते

रहते हैं। नीचक एक साथ बराबर से धँसे इसके लिए ऊपर से दबाब डालने की आवश्यकता पहती है इस उद्देश्य से नीचक के ऊपर चार-छः हाथ इंट की जोड़ाई करने के बाद उसकी कुछ दिनों तक पड़ा रहने देते हैं और अब वह हट हो जाती है तब चंड़वाही का कार्य होता है। नीचक कुएँ में अधिक नीचाई पर बैठाया जा सके इसके लिए यह आवश्यक है कि नीचक धीरे-धीरे नीचे की और धँसाया जाय। नीचक के नीचे की जमीन खोदना कठिन काम है अतः नीचक के नीचे की सारी जमीन एक साथ न काट कर उसके नोचे छोटे-छोटे पावे के रूप में कुछ जमीन छोड़ देते हैं। इन पावों को एक साथ गिराया जाता है। इनके गिराने के समय बड़ी होशियारी चाहिए। यदि नीचक पर किसी और अधिक दबाव पड़ जाय और किसी और कम तो नीचक बराबर से नहीं बैठता और जोड़ाई के फट जाने का डर रहता है; इसलिए बहुत चतुर आदमी इस काम को करते हैं। इस किया को गोला गलाइब (गलाना) कहते हैं। गोला की मजबूती के लिए जोड़ाई के चारों और खड़े-खड़ बाँस के फलठे लगाकर उन्हें रस्सी से बाँघ देते हैं। इतनी सावधानी करने पर भी यह काम खतरे से खाली नहीं रहता!

२००. कुँए की जोड़ाई का पुराना ढंग यह है कि नीचक पर जोड़ने के लिए मिटी के दो हाथ लंबे श्रीर एक या दो बीता चौड़े श्रद्धंगोलाकार इंट पाथ लेते हैं इन्हें गाड़ कहते हैं; इसे पका कर इंट का काम लेते हैं। इसके श्रलावा कुएँ के जोड़ने में चवन (कंकड़ के बड़े चट्टे) का भी प्रयोग होता है। चवन से बना इनारा बहुत हद होता है क्योंकि चवन इंट से कहीं श्रिधिक टिकाऊ होता है। इसका कुश्राँ टिकाऊ तो होता ही है साथ हो इसका पानो भी ठंडा रहता है। इंट की जोड़ाई होने पर इंट की दीवार श्रीर खाँखर के बीच में जो जगह खाली रह जाती है उसमें गीली मिट्टी खूब चहुँट-चहुँट कर भरी जाती है जिसे बगली भरब (भरना) कहते हैं। कुएँ की गहराई की नाप पोरसा से समक्षते हैं। एक श्राइमी जितना ऊँचा होता है उतने को एक पोरसा या पुर सा कहते हैं। कुएँ के एक-एक पुरसे पर इंटा बाहर निकाल देते हैं इससे गहराई का पता तो चलता ही है कुएँ में हिलाने (उतरने) वाले को भी सुविधा मिलती है। इस प्रकार की बँधाई को पोरसा बाँधव (बाँधना) कहते हैं।

२०१. कुन्नाँ का ऊपरी भाग जगत कहलाता है। गड़ारी के लिए इस पर थून की जगह पर दो पक्के पाने बनवा दिए जाते हैं जिन्हें छूही भी कहते हैं। जानवरों के पानी पीने के लिए एक हीज बनाते हैं जिसे ऋहरी कहते हैं। कुन्नां साफ करने को कुन्नां स्रोगारब (स्रोगारना) कहते हैं। जिस कुएँ में पानी कम होता है उसमें स्रोगारते समय एक खोटी कुह्यां स्रोर बना देते हैं जिसे पेटकुइयां कहते हैं। इससे कुएँ का सुसरा खुन जाता है। कुन्नां बैठने को कुन्नां भसव (असना) भी कहते हैं। कुएँ की दीवार में फट कर जगह होने को भगाड़ कहते हैं।

मकान बनाना

२०२. देहात में मकान को साधारणतः घर कहते हैं। मकान तीन प्रकार के पाए जाते हैं—(१) झप्पर (२) खपरैल (३) पक्का। छप्पर को छान, छानि या छान्हि कहते हैं। खपरैल कञ्चा मकान है। पक्के मकान की दीवार पक्की हेंगें की बनी होती हैं श्रीर पक्के मकान की छाजन साधारणतः पत्थर की पटियों या हेंगें से की जाती है। लेकिन पक्के मकान नाम-मात्र मिलते हैं। बैठका (घर से बाहर बैठने का स्थान) तथा गोरुवार (जानवरों के बाँधने के लिए स्थान) तथा गुलउर (गुइ पकाने का स्थान) छप्पर का ही होता है। छ प्पर के भेद:

२०२. मर्ड्ड-इसमें दीवार नहीं होती है। स्राजन को थून्हियों के सहारे खड़ी करते हैं तथा बड़ेर को बाँस के कैंचों पर।

मड़हा-- यह मड़ई से बड़ा श्रीर उससे टिकाऊ होता है। इसकी बड़ेर तथा श्रीरौती मिट्टी या इंट के पाने के सहारे रहती है।

छनिहर घर— कप्पर के घरों में यह सब से उस्कृष्ट है। इसमें दिवार बना कर खाजन रख देते हैं। रहने के लिए साधारणतः जनता ऐसे ही घर बनाती है।

श्रोसार या श्रोसारा—मकान के सामने श्रोरीती के नीचे एक निकला दुश्रा छप्पर बना देते हैं ताकि पानी दूर गिरे। इसमें छान का एक किनारा श्रोरीती के पास बँघा रहता है श्रीर दूसरा थून के सहारे रहता है। यह बैठने-उठने का काम देता है। इसे श्रोसार या श्रोसारा लटकाइब (लटकाना) कहते हैं।

इएपर बनाने की सामग्रीः

२०४. छान (खुपर) बनाने के लिए पहले सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र किया जाता है। सामग्री के लिए सँगहा शब्द का प्रयोग होता है। रहठा छाजन में बहुत काम देता है। इसकी पतली कंछियों को बाती कहते हैं। बाँस की पतली-पतली कहन भी बाती कहलाती है। रहठा की बहुत पतली कंछियों को, बो दंघन के काम में खाती है, छनौटी कहते हैं। इसे छिछला भी कहते हैं। छानि के लिए ईख की पत्ती काम में आती है। ईख कटते समय ही पत्तियाँ छील कर आँटा के रूप में बाँच कर रख दी जाती हैं। छान छाते समय इनकी आवश्यकता पहती है। सरपत भी छप्पर छाने के काम में आता है। बढ़े बंचन के लिए बांच (मूँज की कती डोरी) काम में आता है।

२०५. एक क्षान में दो पल्ले वा फरके होते हैं। क्षान बीच में बड़ेर पर इकी

रहती है। इसके दोनों पल्ले ढालू होते हैं। खाजन बनाने के लिए जो ढाँचा तैयार किया जाता है उसे ठाट कहते हैं। ठाट तैयार करने को ठाट ठटव (ठटना) कहते हैं। ठाट बनाने के लिए सब से पहले खप्पर का बीच वाला भाग, को बढ़ेर पर रहता है, बनाया जाता है। इस बीच वाले भाग को सँगारी कहते हैं श्रीर इस स्थान पर जो बाती (रहटे की कंछी) लगती है उसे मंगर कहते हैं। मंगर नाम होने के कारण ही छान के बनाने का काम मक्कलवार की नहीं होता है। मंगर बनाने में पतला बाँस या पतली कइन चाहिए क्यांकि इसी स्थान पर खप्पर के दोनों पल्ले मुझते हैं। मंगर तैयार होने पर दोनों फरकों में उसी के समा-नान्तर दी-दो बाँस रक्खे जाते हैं: एक-एक बाँस खुप्पर के किनारों अर्थात् स्रोरीती पर रक्खे जाते हैं जिन्हें मंक्ता या माँका कहते हैं श्रीर , एक-एक बाँस मंगर श्रीर मंभा के बीच जिन्हें ताँता कहते हैं। मंगर से खप्पर दो भागों में बँट जाता है इसलिए चौड़ाई में लगने वाले बॉस मंगर से ऋोरीती तक की लम्बाई के होते हैं । इस प्रकार लगने वाले बाँसों को कोरी कहते हैं । जब वे छोटे पहते हैं उस समय इनमें जोड़ के रूप में जो बाँस के दुकड़े लगाए जाते हैं उन्हें परभू या भक्ता कहते हैं। खान के दोनों फरकों में दोनों बगल बाँस न लगाकर रहठा लगाते हैं इन्हें मीख कहते हैं। इस प्रकार दोनों फरकों में कुल चार मीख रहते हैं। खड़े-खड़ (लम्बे-लम्बे) भी कुछ बातियाँ रक्खी जाती हैं जो मंगर के समानान्तर होती हैं। इनकी संख्या १५ होती है। इनमें एक मेंगारी पर, दो दोनों मंक्रो पर. दो दोनों ताँतों पर तथा दो श्रोरौती के पास रहती हैं। इनके श्रातिरिक्त दोनों पल्लों में दो दो बातियाँ मँगारी-ताँता श्रीर ताँता-मंग्ना के बीच में रक्खी जाती हैं। इन्हें बाँचने के लिए छनीटी या बाध प्रयोग करते हैं। जब ऊपर नीचे दोनों स्रोर गाँठें दी जाती हैं तब उसे मोगली बंधन कहते हैं। इस प्रकार छान का ठाट ठट (बन) जाता है। यही छान का दाँचा है, ठाट छाने के पहले सरपत श्रथवा संठा (सनई) का डंठल विद्धा देने से सप्पर का नीचे का भाग साफ-सथरा रहता है।

ठाट पर पत्ती बिछानाः

२०६, ठाट तैथार हो जाने पर उस पर ईख की पाती (पत्ती) विद्धाई जाती है। पाती विद्धाने के लिए कम से कम दो आदमी हों। एक आदमी एक झोर (किनारे) से पित्रयों को फैलाता है दूसरा दूसरी और से। यह किया लम्बाई की ओर से होती है। पत्ती विद्धाते समय पत्ती का पतला भाग ऊपर अर्थात् मंगर को ओर होता है और चौड़ा भाग ओरीती की ओर । पत्ती विद्धाने का कार्य ओरीती की ओर से प्रारम्भ होता है अर्थात् औरीती का किनारा समास होने पर उसके ऊपर बाली बाती पर पत्ती फैलाई जाती है। यही कम मंगर के समीप उसके ऊपर बाली बाती पर पत्ती फैलाई जाती है। यही कम मंगर के समीप

पहुँचने तक रहता है। जब श्रोरीती की बाती पर पत्ती फैला लेते हैं तब उसके ऊपर से एक बाती लंबे-लंबे रख कर ऊपर श्रीर नीचे की दोनों बातियों को रस्ती से बाँध देते हैं। इस प्रकार ऊपर की बाती से पत्ता दब जाती है। जब दूसरी बाती पर इसी प्रकार पत्ती फैलाते हैं तब पत्ती फैलाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसके पूर्व बाँधी हुई बाती पत्ती से टैंक जाय। इस प्रकार मंगर तक पत्ती विद्याते श्रीर बाँधते छवेंये चले जाते हैं।

२०७. खाजन तैयार होने पर सीदी सदृश दिखाई पहती है क्योंकि प्रत्येक बार विद्याई हुई पत्तियों की श्रेणी श्रालग-श्रालग रहती है। ऊपर श्रीर नीचे की बातियों को आपस में बाँधने के जिए छवैये को पत्तियों के बीच से आँगुली डालनी पहती है। इस कार्य में छुनैयों की ऋँगुली छिल जाती है। स्नतः बन्धन बाँधते समय इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि छाजन में कहीं सुराख न रह जाय ! पत्ती के ऊपर से जो बाती लगाई जाती है उसके दोनों किनारे मोल में धँसा दिए जाते हैं जिसे मोखब (मोखना) कहते हैं । ऐसा करने से बाती भन्नी भाँति कसी रहती है श्रीर पत्तियाँ दबी रहती हैं। छप्पर की लंबाई के बराबर बाती या बाँस की कइन मिलने की सम्भावना कम होती है इसलिए दो बातियाँ जोइकर लगाई जाती हैं। इनका पलई वाला भाग छान के बीच में पहता है श्रीर मीटा भाग किनारे मोख में दबा रहत। है। इस प्रकार दो बातियों को जोडकर लगाने से किनारे वाले भाग श्रीर भी टढ़ हो जाते हैं। जब मंगर के पास दोनों फरकों की आजन पहुँचती है तब उस स्थान पर छाजन का एक विशेष ढंग हो जाता है। उस स्थान पर इस प्रकार की छाजन होनी चाहिए कि दोनों फरकों के बीच में कोई श्चान्तर न रहे। ऐसा करने के लिए मंगर पर पत्ती फैलाई जाती है श्चीर ऊपर से बाती रखकर दबा दी जाती है। यह बाती मंगर में वाध से बाँधी जाती है। इस प्रकार मंगर के दोनों स्त्रोर दाल हो जाता है। इस प्रकार की बँधाई को सरीता मारव (मारना) कहते हैं। इस स्थान पर जो बन्धन बाँधा जाता है वह कुछ दीला रक्ला जाता है ताकि छप्पर खड़ा करने पर दोनों करके दबाव से अलग न हो जायँ।

छान खड़ी करनाः

२०८. छान खड़ी करने के पूर्व बहेर को हैंट या मिट्टी के पावे पर रख देते हैं। छान को ऊपर उठाने के लिए बाँस के टुकड़ों की मदद ली जाती है। इन टुकड़ों को सोकारी कहते हैं। छान को पहले श्रोरौती की श्रोर से उठाना श्रारंभ करते हैं किर इसे धीरे-धीरे बहेर पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहेर पर मँगारी रक्ली जाती है। इस प्रकार छाजन के दोनों फरके दोनों श्रोर लटक जाते हैं। फिर मंका को शूनियों के सहारे रोकते हैं। यदि पावे बने हुए हों तो उन्हीं पर श्रोरौतीवाला भाग रख दिया जाता है श्रन्थणा दो बाँसों का

कैंचा या हटका बना कर उसी के सहारे उस भाग की टिका देते हैं। खान की हदता की हिष्ट से बढ़ेर रखने के लिए दोनों स्रोर पाख बनवा देना अच्छा होता है। बड़ेर के बीचोबीच सहारे के लिए कभी-कभी थाम्ह लगा देते हैं, श्रथवा बाँस की एक कैँची बना कर लगा देते हैं श्रीर उसके दोनों हुरों की पाल की दीवारों में घँसा देते हैं। दीवार में बाँसों के हुए की घँसाने के लिए कुछ गड्ढा कर देना पड़ता है। इस प्रकार लगाई हुई कैंची को कवही कहते हैं। जब बड़ी छान बनानी होती है तो एक छान के स्थान पर दो छान बनाते हैं स्त्रीर फिर दोनों छानों को इस प्रकार एक दूसरे से मिला कर रखते हैं कि जोड़ का स्थान खुलान रहने पावे। एक के ऊपर दूसरे को चटाकर रखन। पड़ता है जिसे तर-उत्पर रक्खब (रखना) कहते हैं। एक खान साधारणतः १५ से १८ हाथ लंबी बनाई जाती है। छान की चौड़ाई श्रिधिक नहीं रक्खी जाती; साधारणातः छान से विरी हुई जमीन की चौड़ाई पाँच से लेकर सात हाथ तक होती है। पर छ थी बनानाः

२०६. एक बार की छाई हुई छान दो वर्ष तक चल जाती है। बरसात में इसकी मरम्मत की जाती है। मरम्मत के लिए पहले एक छोटी सी छान श्रालग बनाई जाती है जिसे परछथी कहते हैं। परछथी इस प्रकार बनाई जाती है-पहले पुत्राल या हरे सरपत को ऐंठकर रस्ती बनाते हैं। इस प्रकार ऐंठी हुई रस्ती को जोइना कहते हैं। यह रस्ती छुप्पर में प्रयुक्त बाती का काम देती है। पहले छान के एक फरके के लिए परछथी बनाते हैं। अप्रतः एक फरके की लँबाई-चौड़ाई के श्रतुसार परछथी के ताने के लिए जमीन पर चार खँटियाँ गाडते हैं। जोइना को इन्हीं खँटियों के चारों स्त्रोर लपेट कर घेरा बनाते हैं। इसके बाद बीच के खाली भाग में जोहना को ताने की तरह तान देते हैं। इस तरह जो ताना बनता है उस पर ईख की पत्ती फैलाते हैं। पत्ती के ऊपर फिर उसी प्रकार जोहना फैला कर नीचे तथा ऊपर वाले दोनों जोइनों को बाँध देते हैं ताकि पत्ती बीच में दब जाय। एक फरके के लिए परस्त्रधी तैयार हो जाने पर उसी प्रकार दूसरे फरके के लिए भी परस्वयो तैयार करते हैं। परस्वयियाँ तैयार होने पर उन्हें स्नान पर डालने का कार्य होता है। इसके लए परछ्यी को चौडाई की स्रोर से एक बाँस में लपेटते हैं। फिर उसे छान के एक किनारे के मोल से दूसरे किनारे के मोल तक फैला देते हैं। दोनों परछाथियों को फैलान के बाद बहर पर कुछ पत्ती डालकर उन्हें बाँध देते हैं। मकान का पिंड:

२१०. मकान बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण से मुहूरत (मुहूर्त) पूछा जाता है। इसे सहरत सीधवाइव (सोधवाना) कहते हैं। तहुपरांत ज्योतिषी से मकान की लंबाई और चीड़ाई पृद्धी जाती है जिसे पिंड उतारब (उतारना) कहते हैं। जिसके नाम से पिंड उतारा जाता है वहीं नीब डालता है। क्योतिषी पिंग्ड उतार कर यह बताता है कि मकान कितना लंबा चौड़ा होने पर शुभ होगा। म का न की नीं व:

२११. नीव श्रिधिकतर ईशान कोण (पूर्व तथा उत्तर का कोण) में डाली जाती है। पहले मकान का मालिक पाँच फरहा माटी खनेगा उसके बाद मुठह्थ (मूटी बन्द हाथ) भर (बराबर) एक लंबा-चौड़ा खाता खोदा जाता है। इस खाते में पानी डाज कर कुछ लोग कछुआ। डाल देते हैं; कुछ लोग सोने-चाँदी का साँप श्रीर कछुवा बनवा कर डालते हैं। ऐसा इस विश्वास से करते हैं कि शेषनाग पृथ्वी को रोके हुए हैं। फिर गड्दे को पाट कर एक छोटा सा चब्तरा बना देते हैं। इस पर प्रति दिन दीप जलाया जाता है। उसके बाद मकान के लिए नींब बनाई जाती है जिसे नींव खोदब (खोदना) या नींव स्नारब (स्नारना) कहते हैं।

नींव में गीली मिट्टी डाल कर पैरों से काँड़ते हैं। इस किया को माटी काँड़ब (काँड़ना) या चहुँटब या खपसब (खपसना) अथवा खबसब (खबसना) कहते हैं। नींव में मिट्टी डालने के पहले पानी भर देते हैं ताकि जमीन को जो कुछ पानी सोखना हो सोख से। ऐसा करने से दीवार के बैठने का डर कम हो जाता है। जब पानी स्ख जाता है तब मिट्टी डालकर खबसते हैं। दी वार:

२१२. नींव तैयार हो जाने पर देवाल (दोवाल) बनान के लिए मिट्टा तैयार की जाती है। जिस स्थान से मिट्टी खोद कर आती है उसे गहर या गहरा कहते हैं। मिट्टी को पानी डालकर खबरते हैं। इस प्रकार मिट्टी तैयार करने को साटा तोरब (तोइना) कहते हैं। जितनो मिट्टी एक बार में दोकर आती है उसे खेप कहते हैं। वह मिट्टी दीवार बनाने की जगह पर रक्खी जाती है। एक हाथ या डेढ हाथ की दीवार उठ जाने पर इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब इतनी दीवार तैयार हो जाती है तब इस पर फिर मिट्टी रक्खी जाती है। इस प्रकार एक बार में दीवार ठठाने के लिए जितनी मिट्टी रक्ली जाती है उसे रहा कहते हैं। इस प्रकार एक रहे के ऊपर दूसरा रहा घुमाया जाता है जिसे रहा घुमाइब (घुमाना) कहते हैं। दीबार पर जब एक रहा दूसरे पर बिना सूखे हुए रक्खा जाता है तब दीवार भिहला कर गिर जाती है। जब एक रहे के बिलकुल सूत जाने पर दूसरा रद्दा रखा जाता है तब एक रद्दा दूसरे पर चिपकता नहीं श्रीर दीवार में मीटी-मोटी दरारें पढ़ जाती है श्रीर दीवार भी कमजोर हो जाती है। दीवार ज्यों-ज्यों बनती जाती है मजदूर उसे काट-झाँटकर सुडील बनाता जाता है। इसे देवाल ठीकब या भीत ठीकब (ठीकना) कहते हैं। इससे दीवार साफ-सुबरी बनती है। इस किया के करने वाले को ठिकवड्या (ठीकने वाला) कहते हैं। दोवार

की सिधाई एक रस्वी तान कर देखते हैं। इस कार्य को सुतबस करंब (करना) कहते हैं। ज्यों-ज्यों भीत (दीवार) ऊपर जाती है त्यों-स्यों चौहाई कम करते जाते हैं। इससे भीत का बोभा कम होता जाता है। यदि ऐसा न किया जाय तो भीत के गिरने का भय रहता है। इस किया को भीत तोरब (तोरना या तोइना) कहते हैं। भीत तोड़ते समय भीत के बाहरी भाग की मिट्टी को खाँटते हैं। ऐसा करने से भीत का बोभ बाहर को अपेचा भीतर की और अधिक रहता है। मकान में जब कड़ी पाट कर कोठा बनाया जाता है तब भीत तोइने बाली किया का लाभ स्पष्ट समभ भें आता है क्योंकि ऐसे मकानों के, हुलसने का भय नहीं रहता है। दोवार तैयार हो जाने पर उसको चिकनी करने के लिए ऊपर से दूसरी मिट्टी लगाई जाती है। इस मिट्टी में पुरेसी (पद्या धान) तथा गोबर मिलाते हैं। इसके मिलाने से मिट्टी चिरचिराती नहीं। दोवार पर पानी खिइक कर तब मिट्टी छोपते हैं और मिट्टी को बाद में हाथ में लीप कर चिकना करते हैं। इतना करने पर दीवार सुन्दर बन जाती है। यह लीपने की किया लगभग प्रत्येक वर्ष वर्षा के उपरांत भी की जाती है; इसे माटी लगाइब (लगाना) या लीपब (लीपना) कहते हैं।

२१३ दोधार बनाते समय उसमें श्रावश्यकतानुसार सामान रखने के लिए ताख गउँखा या गवँखा बना देते हैं। रोशनी या हवा के लिए दोवार में छोटे-छोटे रोशनदान बनाते हैं जिन्हें बयाला, मुक्का श्रयवा मारोखा कहते हैं। श्रंडों के श्राकार का भी एक ताल बनता है जिसे मड़सड़ा या मड़सरा कहते हैं। दोवार में बाँस या लकड़ी गाड़कर उस पर मिट्टी छोप कर पटनी या पटनई बनाते हैं।

दीवार बनाते समय ही उसमें दरवाजा लगाने का प्रबन्ध कर तेते हैं। दरवाजे की जगह छोड़कर इसके ऊपर श्रावश्यकतानुसार लकही या पत्यर का एक दुकहा रखते हैं श्रोर तब दीवार उठाते हैं। इस रक्ली हुई लकही या पत्यर को पटौधन या दुरवन कहते हैं। दरवाजे में नोचे की लकही को चौखट कहते हैं। चौखट के विरोध में दरवाजे के ऊपर वो लकही होती है उसे उतरंग कहते हैं। दरवाजे के दोनों बगल की लकहियां को बाजू कहते हैं। दरवाजे में दो पल्लो होते हैं। ये पल्लो बाजू के पीछे श्रंदर की श्रोर लगाए जाते हैं। इन पल्लों के उन भागों में जो बाजू की श्रीर रहते हें नोचे श्रार ऊगर चूर बना रहता है। यह गोला होता है। इसी चूर के सहारे पल्ला बन्द किया श्रोर लोला जाता है। उपर के चूर के लिए एक गड्दा बना रहता है, दोवार के श्रंदर पेश कर दी जाती है। इस लकड़ो का एक भाग दोवार में होता है श्रीर दूसरा भाग, जिस पर चूर चक्कर करता है। बाहर रहता है। इस लकड़ो को ठेहरी कहते हैं।

बढ़ेर और धरन बैठानाः

२१४, जिस प्रकार खप्पर में बढ़ेर होती है उसी प्रकार खपरैल की खाजन में भी । बहेर दोनों पाखों के आधार पर रहती है लेकिन बीच में यह लचे नहीं या टूट न जाय इस दृष्टि से उसके लिए कुछ सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार छप्पर में बड़ेर की मजबूती के लिए बीच में पावा जोड़ देते हैं या थाम्ह खड़ा कर देते हैं उस प्रकार मकान में नहीं करते। पाख बनाते समय ही एक लंबी लकड़ी जिसे धरन कहते हैं, बड़ेर के समानान्तर पर बड़ेर से कुछ नीचे, दोनों पाखां में बैठा दो जाती है। यह लकड़ी टेटो होती है श्रीर इसका बीच का भाग इतना उठा हुन्ना होता है कि वह दोनों पाखों की ऊँचाई की सीघ में श्रा जाय। इस प्रकार बढ़ेर के दोनों किनारे पाख पर होते हैं श्रीर बीच वाला भाग घरन के सहारे रहता है। जब ऐसी लकडी नहीं मिलती तब बहेर स्त्रीर घरन के बीच के फासले की पृति के लिए एक लकड़ी लगा दी जाती है जिसका एक सिरा घरन में गढ़ा रहता है जिसके स्त्रीर दसरे सिरे पर बहेर होती है। इस लकड़ी को टेड़वा कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में एक लकड़ी की छोटी पिद्ही लगा दी जाती है जिस पर बड़ेर ब्रासानी से ठहर सकती है। इस पिद्रई को कोइलर कहते हैं। कभी-कभी एक ही धरन पर कई टेड़ वे लगाने पडते हैं।

बलह्म तथा तिरबंदी करनाः

२१५. जिस अकार खुप्पर में दो फरके या पल्लो होते हैं उसी प्रकार खपरेल की छाजन में भी दो पल्लो होते हैं। बहेर ही दोनों पल्लों को ख़लग करती है। एक पल्लों में जिस प्रकार छाजन के लिए लकिइयाँ लगाई जाती हैं उसी प्रकार दूसरे में भी। बहेर से ख़ोरीतों तक मकान की चौड़ाई में जो लकिइयाँ लगती हैं उन्हें पटुका कहते हैं। पटुका से ही टाल देखी जाती है। जितनी दाल या लरकाय पर छाजन होनी चाहिए उतनी ही टाल पर पटुका रक्खे जाते हैं। टाल स्त लगा कर देखते हैं जिसे सुसबस करवा (करना) कहते हैं। पटुका का एक सिरा बहेर पर जड़ा रहता है ख़ौर दूबरा दीवार पर रक्खा रहता है। यदि पटुका काफी हो तो छाजन मजबूत होती है ख़ौर पानी के बहाव में दकावट नहीं होती है। जिस प्रकार छुप्पर में ताँता लगते हैं उसी प्रकार मकान में भी पटुका के ऊपर बहेर के समानान्तर थोड़ी-थोड़ी दूर पर ताँता रक्खा जाता है। ताँता रखने के लिए पटुका में एक छोटो सो खूँटी गाड़ दी जाती है ताकि ताँता एक निश्चित स्थान पर दका रहे खाँर वह झागे न खिसकने पावे। इस प्रकार घरन, बहेर पटुका तथा ताँता बैठाने को खलहम करब (करना) कहते हैं।

पटुका पर जो लंबे-लंबे ताँता !लगाए जाते हैं उनके ऊपर से पटुका के समानान्तर बाँस या लकड़ी की करियाँ या कड़ियाँ विद्वाई जाती हैं। इस

किया को कड़ी बैठाइब (बैठाना) कहते हैं। बाँस या लकड़ी जब चीरकर विखाई जाती है तब उसे कोरई कहते हैं। जितनी ऋषिक कड़ियाँ बैठेंगी उतनी ही ऋषिक खाजन हद होगी क्योंकि छाजन का बंधन इन्हीं से संबंधित होता है। कड़ियों के बैठाने को तिरवन्दी या तिरवन्ती करब (करना) कहते हैं।

२१६ छाजन के लिए ताँता की लंबाई के बराबर सरपत का मूठा या मुट्ठा बनाया जाता है जिसे मुट्ठा बाँधव (बाँधना) कहते हैं। ये मूठी से दबा-दबा कर बाँधे जाते हैं। इस प्रकार मुट्ठों के तैयार हो जाने पर उन्हें किह्यों पर ताँता के समानान्तर श्रोरौती से बड़ेर तक बिछाते हैं। मुट्ठों को बिछाने के साथ-साथ उन्हें किह्यों में रस्ती से बाँधते जाते हैं इस प्रकार वे श्रपनी जगह स्थिर हो जाते हैं। इस बाँधने की क्रिया को सिउरव (सिउरना) कहते हैं। मुट्ठों की जगह फलठे श्रयांत् बाँस के चीरे हुए दुकड़े भी बिछाते हैं। इन फलठों को सिउरते नहीं, इनके ऊपर किह्यों के समानान्तर दूसरे फलठे बिछा दिए जाते हैं जिन्हें बाना कहते हैं, बाता के ऊपर से कीलें ठोंक दी जाती हैं जो फलठों से होती हुई कड़ी में धँस जाती हैं। फलठों के स्थान पर रउता का भी प्रयोग होता है। रउता का पौधा ईख से मिलता-जुलता है श्रीर पतले रोड़ी-बाँस के बराबर मोटा होता है। यह भी छाजन के काम में श्राता है।

त्रोरीती का पानी भीत से कुछ दूर गिरे इसके लिये श्रावश्यक है कि कि दियाँ दीवार से श्रागे की श्रोर निकली हुई हों। लेकिन लंबे बाँसों या लंबी लकि दियों की कमी के कारण कि दियाँ दीवार तक ही रक्खी बाती हैं श्रीर दीवार के बाहरी हिस्से पर श्रोरीती के नीचे छुज्जा बना दिया जाता है। इसी छुज्जे पर से श्रोरीती का पानी गिरता है। छुज्जे के सहारे के लिए जो लकदी लगाई जाती है उसे टोड़ा कहते हैं। टोड़ा की मदद के लिए कुछ छोटी-छोटी लकि दयाँ लगाई जाती है जिन्हें छुत्ता या छुक्छ कहते हैं। इतनी तैथारी के बाद छुवाई श्रारंभ होती है।

खपडा छानाः

२१७. घर छाने के लिए थपुत्रा श्रीर निर्या चाहिए। थपुत्रा के लिए सपड़ा शब्द भी पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होता है। थपुत्रा पर से पानी बहता है श्रीर निर्या दो थपुत्रों के उठे हुए भागों को दक्त के लिए होती है। थपुत्रा लगभग बेद बीता लम्बा तथा छः श्राँगुल चौड़ा होता है। इसके दाएँ-वाएँ किनारे उठे होते हैं जिन्हें श्रवँठ कहते हैं। इसका श्रागता भाग, जिसे जीभ कहते हैं, पिछे बाले भाग से चौड़ाई में इतना सँकरा होता है कि यह चौड़े भाग में सरलता से बैठ जाय। छवाई झोरीती की झोर से झारभ होकर बढ़ेर की झोर जाती है; खपड़े की बीभ वाला भाग श्रीरती की झोर और चौड़ा भाग बड़ेर की झोर रहता है। पिछले चौड़े भाग पर बाद बाले खपड़े की जीभ चढ़ा कर स्वली जाती है। इस

प्रकार एक के ऊपर एक खपड़ा रक्खा जाता है जिसे खपड़ा पियाइब (पियाना) अथवा पिया-पिया कर खपड़ा रखना कहते हैं। खपड़ा पियाने में जितनी ही सावधानी रक्खी नायगो छाजन उतनी ही श्रव्छी होगी श्रौर पानी का बहाब उतना ही ठीक रहेगा । दो खपड़ों की श्रवँठ जहाँ मिलती है उसके ऊपर नरिया रक्खी जाती है। नरिया एक बीता लम्बी श्रीर श्रर्द्ध गोलाई में बनाई जाती है। किसी पोली. लंबी श्रीर गोली चीज को श्राघे-श्राघ लंबाई में काट देने पर जो रूप होता है सगभग वही निरिया का रूप है। निरिया भी श्रोरौती की श्रोर से रक्खी जाती है। जिस प्रकार यपुद्धा एक दूसरे के ऊपर पिया-पिया कर रहला जाता है उसी प्रकार नरिया भी एक दूसरे पर पिया-पिया कर रक्खा जाती है। इस प्रकार रखने के लिए यह श्रावश्यक है कि इसका एक भाग सँकरा श्रीर दूसरा उससे चौड़ा हो। ऐसा होने पर ही एक के ऊपर दूसरी निरया बैठेगी। चौड़ावाला भाग ख्रोरौती की ख्रोर रहता है श्रीर सँकरा भाग बढ़ेर की श्रीर रहता है ताकि श्रगली नरिया के सँकरे भाग पर पिक्कती नरिया का चौड़ा भाग बैठ सके । इस प्रकार खपड़े श्रीर नरिया की पाँत बैठाई जाती है। यपुत्रा श्रीर नरिया विद्याने के पहले मनी हुई निही श्रीर सरपत की श्रावश्यकता होती है। यपुत्रा विछाने के पूर्व मुद्ठों पर सरपत कैलाकर गीली मिट्टी रखते हैं ताकि थपुद्धा जम कर बैठ सके। खपड़े के नीचे दिए हुए सामान को तराइल कहते हैं। नरिया बैठाने के पूर्व उसके नीचे भी गीली मिट्टी दी जाती है।

रश्द. जब निर्या को तीन पाँत श्रोरीतों से लेकर बहुर तक बैठ जाती है तब कुछ लोग चौथी पाँत निरया की नहीं बैठाते हैं। इसकी जगह पर थपुत्रा को उलट करके श्रयीत् उसकी श्रवँठ नीचे की श्रोर करके रखते हैं। इस प्रकार के रखने को श्रोंधा मार्च (मारना) कहते हैं क्योंकि इसमें खपड़ा श्रीन्हाया हुश्रा रहता है श्रीर ऐसे खपड़ों को श्रोन्हज्ञा या श्रींधा कहते हैं। इस खपड़े का चौड़ा भाग श्रोती की श्रोर रक्खा जाता है श्रीर संकरा भाग पीछे की श्रोर ताकि पीछे वाले खपड़े का चौड़ा भाग श्रगले खपड़े को श्रोंधाने पर दक सके। जहाँ पर श्रींधा मारना होता है वहाँ पर नीचे वाले थपुश्रों की श्रवँठ सटा कर नहीं रक्खी जाती क्योंकि खपड़े की चौड़ाई निर्या से श्रिधक होती है। इस प्रकार श्रोंधा मारे हुए थपुश्रों के नीचे बड़ेर से श्रोरीती तक जगह श्रूटी रहती है। छाजन की मरम्मत के समय इसी खाली स्थान पर मरम्मत करने वाला श्रपने पैर रख कर चलता है। इस प्रकार श्रोंधा मारने की यह किया छानन की मरमत में सहायक होती है। छाजन की मरम्मत के समय हसी खाली स्थान पर मरम्मत करने वाला श्रपने पैर रख कर चलता है। छाजन की मरम्मत को फेरीटी कहते हैं क्योंकि इस किया में टूटे फूटे खपड़े फेर-फार (श्रदल-बदल) हिए जाते हैं।

२१६ दोनों फरकों की श्वाई समाप्त होने पर बड़ेरा (बड़ेर के ऊपर का आग) बाँघा जाता है। कुछ लोग साथ ही साथ बड़ेरा की भी खबाई करते जाते हैं। बड़ेरा की छवाई के लिए उस पर श्रीर उसके श्रगल-बगल गोली मिट्टी रखते हैं। फिर इस मिट्टी पर पूर्वक्ष्त् खपड़ा श्रीर निरया रख कर छाजन करते हैं। इस किया को बड़ेरा बाँधब (बाँधना) कहते हैं।

२२०. दोनों फरकों के मिलने पर दोनों बगल कोना बन जाता दै। इन कोनों को कुंसिला या कोन्सिला कहते हैं। यहाँ पर भी मिट्टी रखकर, बड़ेरा की भाँति, खाबन की जाती है। इसे कोन्सिला बाँधब (बाँधना) कहते हैं। कोनों पर मिट्टी का कोहा या कलसा रखते हैं। कोहे का आकार एक बड़े कटोरे की सहश होता है। यह आँधा कर रक्ला जाता है। इस पर पानी पड़ते ही बह जाता है। कोहे से छाजन की सुन्दरता भी बढ़ जाती है।

२२१ घर के भीतर जब आँगन या वखरी होती है तब भीतर के फरकों कां खुवाई में भी कोने होते हैं: इन्हें कोनिया कहते हैं। इन कोनियों की छवाई भी सावधानी से करनी चाहिए। चारों श्रोर से घिरे श्राँगन में चार कोनियाँ होती है। इनको छवाई भी कोन्सिला की भाँति की जाती है।

२२२ श्राँगन के चारों श्रोर जो बरामदा होता है उसे श्रोसार कहते हैं। इसके बनाने के लिए घर की दीवार से कड़ियाँ लटकाते हैं। इन कहियों को खम्हों (खंभों) पर टेकाते हैं। खम्हें को खम्हिया भी कहते हैं। खम्हों के ऊपर लकही का एक मोटा श्रोर चौड़ा पटरा रक्खा जाता है जिसे दासा कहते हैं। इस दासे पर मिट्टी रख कर तब कड़ियाँ रक्खी जाती हैं। जिस प्रकार साधारण जाजन में ताँता श्रादि लगते हैं उसी प्रकार इस खाजन में भी। पदुका के स्थान पर जो लकड़ियाँ दीवार से दासा तक रक्खी जातो हैं उन्हें कमरबल्ला कहते हैं। घर के बाहर बैठने उठने के लिए जो खम्हियादार श्रोसार बनाया जाता है उसे श्रोसारा, बैठका, बरामदा, दलान या सहन कहते हैं।

२२३. बहेर की खाजन को बहेरी या मुँडेरी कहते हैं। खाजन अञ्झा होने की पहचान यह है कि उसमें खूब ढाल हो श्रीर सामने से खड़े होकर देखने से सारी खाजन एक मालूम हो। ढाल के लिए लरकाब तथा सिधार शब्द अयोग में श्राते हैं पर सिधार शब्द का अयोग श्रिषकतर छान की ढाल के लिए होता है। जब ढाल कम होती है तब ऐसी ढाल को सेख या मचहिल कहते हैं। ढाल श्रिषक होने पर उसे खाबाह या खर कहते हैं। फरके के ढालू होने से कहीं पर पानी ककने की सम्भावना नहीं होनी श्रातः चूने का भी भय नहीं रहता। जिस स्थान से पानी चूता है उसे खुखाना कहते हैं। खुझाना का पता लगाने के लिए वर्षा के समय खाजन में जिस जगह से पानी चूता है उस स्थान को पतली लकड़ी से खोदते हैं; इस प्रकार खोदने से खपड़े हिल-खुक कर टेड़े-मेंद्र हो जाते हैं श्रीर फिर ख़बैया उस अगह के खपड़ों को उघेर (हटा) कर वहाँ का चुत्राना ठीक करता है। श्रोरीती के नीचे की भीत को पनहाँ बोलते हैं क्योंकि पानी वहाँ से होकर बहता है। म का न के श्रान्य भाग:

२२४. कच्चे मकान में पाटन देकर बनाए हुए ऊपरी भाग को कोठा या श्रॅटारी कहते हैं। कोठा बनाने के लिए दो दीवारों पर किरियाँ या किंड्याँ बैठाते हैं। फिर इन कड़ियों पर फ कठे श्रादि बिद्धाकर उसे मिट्टो से पाटते हैं। लगी हुई कड़ियों के किनारे दोनों श्रीर की दीवारों में दबे रहते हैं।

२२४. ब्रॉंगन से पानी के बहने के लिए जो नावदान बनाया जाता है उसे पड़ोह कहते हैं। पड़ोह बहने का रुख उत्तर या पश्चिम की ब्रोर होना चाहिए; पूर्व ब्रोर दिव्या बनाना अश्रभ माना जाता है।

पानो रखने के लिए श्राँगन में एक ऊँचा स्थान बनाया जाता है जिसे घिरउँच कहते हैं।

मिट्टा का काम

२२६ मिट्टी का काम करने वाले को कुँहार, कोंहार अथवा कुम्हार कहते हैं। इसको स्त्री को कुम्हारिन, कोंहारिन या कोंहाइन कहते हैं। दोनों परानी (प्राणी) मिल कर अपने पेरो को करते हैं; यह बात अवश्य है कि पुरुष के जिम्मे मोटे काम तथा स्त्री के जिम्मे हल्के काम होते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन तथा खिलोने बनाता है लेकिन बिलकुल देहाती कुम्हार केवल साधारण वर्तन ही बना पाता है।

इस उद्योग की निम्न श्रवस्थाएँ होती हैं :--

(१) मिट्टी तैयार करना, (२) वर्तन बनाना, (३) वर्तन सुखाना, (४) वर्तन रंगना, (५) वर्तन नकासना ख्रीर (६) वर्तन पकाना। मिट्टी तैयार करनाः

२२७. जो समान बनाना होता है उसकी हिन्ट से मिटी का जुनाव किया जाता है। थपुत्रा के लिए साधारण मिटी चाहिए लेकिन बरतन गढ़ने के लिए श्रव्या लसदार मिटी चाहिए। ऐसी मिटी को गढ़नी माटी कहते हैं। मिटियार मिट्टी बर्तन के लिए सब से अब्छी होती है। मिटियार में करइल अधिक अब्छी होती है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी भी काम में आती है लेकिन इसमें कंकड़ी अधिक होती है। मिटी के बर्तनों को रॅंगने के लिए काबिस मिट्टी का अथोग होता है। यह मिटी कम पाई जाती है। साधारणतः किसी गड़ दे की सतह में यह मिट्टी होती है। जिस गड़ दे में यह होती है उस में जब वर्षा का पानी कम हो जाता है तब

पानी के ऊपर लाल रंग की एक परत जम जाती है। इस से कुम्हार यह समऋ जाता है कि यहाँ पर काबिस मिट्टी है। पानी सूख जाने पर वह मिट्टी खन (खोद) केता है।

२२८. मिट्टी खोदने का कार्य वर्षा के श्रितिरिक्त हर मौसम में होता है। इसिलए वर्षा के लिए भी कुम्हार पहले ही से मिट्टी खोद लेता है। मिट्टी खोदने का कार्य फरसा श्रीर कुदार से होता है से किन कुदार से श्रासानी पड़ती है क्योंकि कुदार कड़ी से कड़ी मिट्टी में धँस जातो है। जिस स्थान पर मिट्टी खोदी जातो है वहाँ पर सुरंग-सहश जगह बन जाती है, क्योंकि कुम्हार ऊपर की मिट्टी खोड़ देता है श्रीर नीचे की मिट्टी खोद कर निकाल लेता है. इस स्थान को मटखना या श्रोंड़ कहते हैं।

२२६. कुम्हार मिट्टी रखने के लिए घर में एक विशेष स्थान बनाता है। इस स्थान को मटियार कहते हैं। मिट्टी बनाने के लिए पहले वह उसे मुँगरी (लकड़ी का पिटना) से कूट कर बारीक कर डालता है। फिर मिट्टी से कंकड़ बीन कर निकाल देता है। मिट्टी सड़ जाने से मुलायम पड़ जाती है, जिससे बर्तन चिटकता नहीं।

मिटी को श्रव्छी तरह सानने के बाद उसका एक ऊँचा दुहा बना देते हैं। फिर लहसुर से उसे काट-काट कर साफ करते हैं। लहसुर पहँमुल की भाँति थोड़ी गोलाई लिए हुए लोहे का एक श्रीजार होता है। इस के दोनों किनारों पर लकड़ी के बेंट होते हैं जिन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर कुम्हार मिट्टी के परत-परत काट कर श्रवण करता है। ऐसा करने से मिट्टी में जहाँ कंकड़ी होती है, निकल श्राती है। इसके बाद मिट्टी को लकड़ी के पल्ले पर रख कर श्रीर उसमें थोंड़ी राख मिला कर कुम्हार सानता है। मिट्टी जितनी श्रव्छी होगी, वर्तन बनाने में उतनी ही सुविधा होगी। मिट्टी के तैयार होने की पहचान यह है कि श्रॅगुली से दबाने पर उसमें गड्दा हो जाय। तैयार मिट्टी को सीमी माटी कहते हैं। इसके बाद कुम्हार मिट्टी को किसी कपड़े या टाट के दुकड़े से दक देता है। यह दुकड़ा भीगा रहता है। इस से मिट्टी की तरी बनी रहती है।

वर्तन बनानाः

२३०. बर्तन बनाने के लिए सब से श्रनुकूल समय जाड़े का है। इस समय मिट्टी श्रन्छी बनती है इसलिए बर्तन भी श्रन्छे बनते हैं; वर्तन पकाने में भी सुविधा होती है। वर्षा तो बहुत श्रनुपयुक्त समय है। इसके श्रातिरिक्त बव पुरवा (पूरव की) हवा चलती है उस समय वर्तन बनाने का काम श्रन्छा होता है: पछुवाँ हवा बर्तन के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि उससे वर्तन चिटक जाते हैं।

ः बर्तन बनाने के निम्न दङ्ग 🕇 :--

२३१. (ऋ) चाक पर बनाना :—चाक पहिये की भाँति लगभग डेढ़ हाथ ब्यास की गोलाई का होता है। इसकी मोटाई डेढ़ या दो ऋगुल होती है। यह पत्थर का होता है। चाक घूमने के लिए जमीन में एक झोटी-सी लूँटी गाह दी जाती है जो इमली की होती है; क्योंकि इमली की लकड़ी मजबूत होती है, ब्रीर कम बिसती है। इसी पर चाक का मध्यविन्दु रहता है। चाक ब्रासानी से चक्कर काटे इस लिए उस खूँटी में कभी-कभी तेल लगा देते हैं।

चाक पर बर्तन बनाने के लिए निम्न सामान चाहिए:-

चकइठ- यह एक डंडा है। चाक के किनारे पर एक छोटा-सा गड्टा होता है; जिसे युच्ची या घुलसी कहते हैं। कुम्हार इसी सुराल में चकइठ का सिरा डाल कर चाक को बाई से दाहिनी श्रीर को चक्कर देता है। चाल टीली हो जाने पर कुम्हार पुन: चकइठ से चाक को चालू कर देता है। चाक चलाने समस कम्हार एक पीढ़े पर बैठता है।

चकउढ़, चकविढ़, चकउँड या चकउँड़ि—यह बड़े कटोरे की तरह मिट्टी का एक बर्तन है। चाक के पास यह पानी से भरा हुन्ना रक्खा रहता है क्योंकि बर्तन बनाते समय उसे सवाँरने के लिए कुम्हार को पानी की स्नावश्यकता पड़ती है।

छेवन या छीवन - यह एक पतला डोरा है जो एक नरकट या लकड़ी में बंधा रहता है; कुम्हार इस से चाक पर बने हुए बर्तन को काट कर श्रलग कर देता है। कम्हार को इसी कार्य के कारण मुड़कट्टा भी कहते हैं।

२३२. बर्तन बनाने के लिए चाक पर जो मिट्टी रक्खी जाती है उसे पींड़ा कहते हैं। चलते हुए चाक पर हाथ रखने से चाक हाथ को भरड़ देता है ग्रतः मिट्टी पकड़ कर बर्तन बनाना बड़े श्रम्यास से श्राता है। मिट्टी को विभिन्न ग्राकार देने के लिए बहुत हल्के हाथ की श्रावश्यकता है; श्रॅगुलियों तथा कलाई पर विशेष श्रिवकार होना चाहिए। ऐसे बर्तन जो चाक पर बनते हैं उनकी पेनी (पेंदी) सम होती है। चाक पर बननेवाले बर्तन ये हैं:—

२३३. भरुका-यह पानी पीने का छोटा-सा मिट्टी का वर्तन है। इसमें लगभग पान भर पानी ब्राता है। इसी को पुरवा ब्रीर कुल्ल्हड़ भी कहते हैं। इसकी ऊँचाई लगभग ब्राधा बीता तथा मुँह की चौड़ाई चार ब्रंगुल होती है।

घरिया—घड़े का यह बहुत छोटा रूप है। बन्चे इस से खेलते हैं। दिया या दीया—चिराग जलाने के लिए यह मिट्टी का एक बर्तन है। दियरी या दियली—यह दिया का बहुत छोटा रूप है।

परई-वह दिये से बड़ी पर पतली श्रीर हल्की होती है। इसके कई रूप प्रचलिक है; जो कटोरे के श्राकार की होती है, उसे कोसा वा कोसी कहते हैं। इस का एक छोटा-रूप ढकनी कहलाता है। परई को कसोरा या कसोरी भी कहते हैं।

कोहा — यह एक बढ़ा श्रीर गहरा कटोरा कहा जा सकता है। इसमें गाय-भैंस के बच्चे सानी खाते हैं। घर की छाजन में बढ़ेर के कोन पर जब इसे उलट कर रखते हैं तब इसे कलसा कहते हैं। डोकी या खुकिया—इस में बच्चे के लिए बुकुषा या उद्घटन श्रौर तेल रक्खा जाता है।

लबनी या लभनी—ताड़ीकस इसमें ताड़ी चुत्राते है। यह त्राकार में लम्बी श्रीर गोली होती है।

चुक्कड़ —यह बहुत छोटा भरुका है। ताड़ी पीने वाले इसका प्रयोग करते हैं। अथरा —यह छिछले श्राकार का बड़ा कटोरा कहा जा सकता है।

चिलम - यह तंत्राकु पीने के काम आती है।

टोंई, टोंटी या तुतुई—हिंदू घरों में बच्चे खेलने में इसका प्रयोग करते हैं। इसी का बड़ा रूप बधना है जिसे मुसलमान प्रयोग में लाते हैं।

गमला-फूल या छोटे पौषे लगाने के लिए यह काम में श्राता है।

निरया—यह छाजन के काम में श्राती है। दो निरयों के जोड़ने पर जो गोला रूप होता है उसी प्रकार का गोला श्रीर पोला रूप चाक पर बनाते हैं। फिर उसे दो भागों में बाँट कर दो निरया बना देते हैं। इस प्रकार चाक पर निरये का जोड़ा बनता है। निरया साँचे से भी बनती है। निरये के श्राकार का एक ठोस साँचा बनाकर उसी के श्राधार पर निरया बनाते हैं।

(श्राःचाक पर बनने वाले अधूरे बर्तनः—इन वर्तनों के बनाने के लिए नीचे लिखे सामान की श्रावश्यकता होती है—

श्रथरी — इसमें राख रक्खी रहती है। चाक पर वने श्रधूरे वर्तनों की पूरा करते समय राख की श्रावश्यकता होती है।

पीटन या पि : ना—यह लकड़ी का श्रोजार वर्तन पीटने के काम में श्राता है। पींड़ वा मुठिया—यह मिटी का होता है। इसमें मुठिया बनी रहती है जिस को पकड़ कर वर्तन पीटा जाता है। इस का निचला भाग लगभग चार इंच व्यास की गोलाई का होता है।

गहना—यह मिट्टी का एक छोटा डंा होता है। यह पका होता है। बर्तनों के पीटने में जहाँ पींड़ से काम नहीं ले सकते वहाँ इसका प्रयोग करते हैं।

साधारण बर्तन के चार भाग किए जा सकते हैं—एक, मुँह के पास का भाग जिसे मुँहकड़ा कहते हैं। दूसरा, मुँहकड़ा के नीचे का भाग जिसको गर्दन कहते कहते हैं; इसी को विस्मा भी कहते हैं। तीसरा, वह भाग है जो विस्मा और पेंदी के बीच का होता है जिसे पेंट कहते हैं। चौथा पेंदी वाला भाग है। गोली पेंदीवाले भाग चाक पर अधूरे बनते हैं। ऐसे बर्तनों को पेंदी बाद में बनती हैं। ऐसे बर्तन थे हैं:—

हाँड़ी—बह बड़े और छोटे दोनों आकार की बनती है। इसे हम बड़ा लोटा कह सकते हैं। इसका प्रयोग बहुतायत में होता है। यह भोजन बनाने के काम में आती है। पतुकी—यह हाँड़ी का छोटा रूप है। हाँड़ी-पतुकी दोनों शब्द साथ-साथ भी प्रयोग में त्राते हैं।

ं मेंटी-यह भी हाँड़ी के सहश होती है लेकिन सुंदर गढ़ी हुई होती है । इस का पेट उभरा हुम्रा होता है। यह दूध-दही के रखने के काम में स्नाती है।

कमोरी—यह घड़े के आकार का वर्तन है। दही मथने के काम में आती है। सहका—यह शक्कर बनाते समय सीरा या रस उदहने के काम में आता है। इस के छोटे रूप को सहकी कहते हैं। इसे पकड़ने के लिए गर्दन के पास स्विया बनी रहती है।

तौला-यह बड़े श्राकार का बर्तन है। गगरी से बड़ा होता है।

गगरी-यह छोटे घड़े के बराबर होती है।

खोल वा लोट—यह बहुत बड़ी गगरी कही जा सकती है। बरई इस से श्रपनी पनवाड़ी शींचते हैं।

मेंटा-यह मेंटी से बड़े श्राकार का होता है।

२३४. पेंदी के श्रांतिरक्त जब श्रीर भाग चाक पर बन जाता है तब बर्तन को चाक पर से उतार लेते हैं श्रीर श्राथरी में रखते हैं। श्राथरी में राखी पड़ी रहती है। कुम्हारिन श्राथरी से बर्तन को उठा कर उस की पेंदी बनाती है। पेंदी बनाने के लिए बाएँ हाथ की श्राँगुलियों को बर्तन के श्रांदर सहारा देने के लिए डाल देते हैं श्रीर उत्पर से राखी डाल-डाल कर पींड़ से मिटी बदाते हैं। गहना का भी प्रयोग श्रावश्यकतानुसार करते हैं। इस कार्य को गहुब (गहना) या सिरोहब (सिरोहना) कहते हैं। पींड़ श्रीर गहना चलाने में बहुत होशियारी चाहिए। इस अकार मिटी बढ़ा कर या गह कर पेंदी का भाग पूरा कर लिया जाता है। पेंदी बन जाने पर घीरे-घीरे मुँहकड़ा बढ़ाते श्रीर माँठते जाते हैं श्रार्थात् हाथ में पानी लेकर उस की बारी को घीरे-घीरे सुडील बनाते हैं। बर्तन तैयार होने पर श्रंत में कन्ह (गीली मिट्टी) बर्तन के उत्पर पोत देते हैं। इस से बर्तन के चिरचिराने का भय नहीं रहता। बर्तन को स्वन के लिए साया (श्राया) में रखते हैं।

२३५. (इ) पाथ कर बनाए जाने वाले बर्तन: —पाथ कर बनाए जाने बाले वर्तनों में केवल थपुद्धा, थपुवा या थपुद्दा है। इसे खपड़ा भो कहते हैं। मकान की छाजन के काम में इस का प्रयोग होता है। थापने के लिए कुम्हार मिट्टी तैयार कर के उस का दूदा लगा देवा है। पाथी जाने वाली जगह को वह खूब भाइ-बटोर कर साफ करता है, फिर थोड़ी-थोड़ी सी मिटी लेकर उस का लोखा बनाता है। तदनन्तर लोए से मिटी निकाल कर उसे पींड़ से पीट कर थपुद्धा बनाता है। कुम्हार के साथ एक काम करने वाला और होना चाहिए क्योंकि थपुत्रा थापने के बाद उसे पानी लगा कर माँजना पड़ता है। माँजने के बाद यपुत्रा की अवँठ या बारी (किनारा) खड़ी की जाती है। इस

कार्य के लिए कुम्हारिन साथ-साथ रहती है। इस काम को सथाने बच्चे भी कर लेते हैं। थपुत्रा तैयार हो जाने पर जब वह कुछ मुरा (सूख) जाता है तब उसे ठिंद्याया था खड़ियाया (खड़ा किया) जाता है। ऐसा करने के लिए दो खपड़े एक दूसरे के सहारे ऋोठगा (तिरछे खड़ा कर) दिए जाते हैं। खड़ियाने से हवा लगती रहती है। श्रीर खपड़ा जल्दी सूख जाता है।

्रे६. ई. साँचे पर बनाए जाने वाले बर्तनः — बड़े-बड़े बर्तन गाँचे से बनते हैं। सोचे को गोंट कहते हैं। जो वस्तु बनानी होती है उसी श्राकार का मिट्टी का ठोस दूहा बना लेते हैं: जैसे, होदा बनाने के लिए होदे के श्राकार का दूहा बनाते हैं। दूहे पर राखी ख़िड़ क कर उस पर मिट्टी रख कर घीरे घीरे हीदे का श्राकार बनाते हैं। होदे के गाँचे का श्राकार ऐसा होता है जैसा होदे के श्रोन्हाने (उलट देने) पर । हौदा जब लगभग तैयार हो जाता है श्रीर केवल बारी बनानी शेष रह जाती है तब बारी के लिए मिट्टी की श्रलग से एक पट्टी बनाते हैं। फिर इस पट्टी को उस बर्तन में जोड़ देते हैं। हौदी (हौदा का खोटा रूप) भी इसी प्रकार बनाते हैं। हौदा श्रीर होदी दोनों वर्तन पशुश्रों को सानी-भूसा खिलाने के काम में श्राते हैं। होता वा लोट से एक बड़ा बर्तन छोंड़ है जिसमें गल्ला रक्खा जाता है। इस का निचला भाग गाँचे पर बना कर मुँहकड़ा बाद में बनाते हैं। खिलौना बनाने के लिए भी कुम्हार श्रपने पास गाँचा रखता है, वह दीवाली के श्रवसर पर हाथी, घोड़ा, सिपाही, ग्वालिन श्रादि खिलौने बनाता है।

बर्तन सुखानाः

२३७. वर्तन तैयार होने पर उसे साया में सुलाते हैं। जब वर्तन कुछ सूल जाते हैं तब उन्हें धूप में सुलाते हैं। यदि वर्तनों को एकाएक धूप में रख दिया जाय तो उनके चिटकने का डर रहता है। पछुवाँ हवा वहने पर भी वर्तन चिटक जाते हैं। जिस वर्तन में श्रॅंकड़ी होती है वह भी चिटक जाता है। जब वर्तन पर चिटकने के कारण दरार पड़ जाती है तो उस पर गोबर श्रोर मिट्टी मिला कर लीप देते हैं। किन्तु यह जोड़ बाद में खुल जाता है। ब ते न रँग ना:

बतन् रग्नाः

२३ म. वर्तन पकने से पहली उस पर काबिस पीत देने से वर्तन पर गहरा लाल रंग आ जाता है। काबिस बनाने के निम्न ढंग हैं:---

(?) रेह को पानी में भिगो देने से उस का असर पानी में आ जाता है। इसी से मिट्टी सानते हैं। इस प्रकार जो मिट्टी तैयार होती है उसी से बर्तन रॅंगते हैं। (२) पश्से रेह का पानी तैयार करते हैं। इस के बाद आम की खास, वौंच की फ्ती, क्यूस की पत्ती, आदुस की पत्ती तथा कराइम (पुरानी खान की पत्ती) को एक ओखरी में डाल कर खूनते हैं और रेह का पानी डालते जाते

हैं। इन्हीं चीजों के साथ मिट्टी को भी मिला कर खूनते जाते हैं, इस प्रकार जो मिट्टी तैयार हो जाती है जस का ढूँढ़ा (गोला) बना लेते हैं। इस गोले को स्नावश्यकता पड़ने पर पानी में भिगो लेते हैं स्नौर इस से बर्तन रॅगते हैं। (३) कुछ कुम्हार इस में चिचिढ़ा की पत्ती भी मिलाते हैं श्लौर सारे सामान को कूट कर रेह के पानी में एक दिन भिगो देते हैं। इसके बाद श्लोखरी में कूटते हैं श्लौर किर ढूँढ़ा बना कर रख लेते हैं।

रंग गाड़ी करने के लिए ढूँ दें को पोतनी मिट्टी में मिला कर दुवारा पोतते हैं। बातिन न कास नाः

२३६. देहाती कुम्हारों के पास वर्तन नकासने का ऋौजार एक ही होता है। यह नाई की नहरनी या नहन्नी है। इसी से वह नकासने का काम लेता है। वस्तुतः नकासने का काम देहात में बहुत कम होता है। दोवाली पर दीप रखने के लिए बनी फॉफरी में प्रकाश बाहर ऋाने के लिए छोटे-छोटे स्गाल काट दिए जाते हैं। फॅफरी लोटे के ऋगकार की होती है। इन स्राखों के काटने में ही कला है।

बर्तन पकानाः

२४०. वर्तन पकाने के लिए कुम्हार जमीन में एक गड्दा बनाता है। यह गड्दा ब्राकार में ख्रिछना होता है। इसे च्याँगाँ कहते हैं। इसो गड्दों में वर्तन रख कर उस में गोहरी रख कर वर्तन पकाया जाता है। जब ब्राँवाँ लग जाता है तब भी उसे हों हैं। कहते हैं। ब्राँवाँ में प्रयोग करने के लिए गोवर की मुठिया श्रव्छी होती है। कुम्हारिन पशुच्रों की बैठानी पर जाकर गावर इक्ट्रा करती है श्रीर वहीं पर उसे मूठी से पाय कर धूप में स्वने के लिए डाल देती है। मुठिया श्राकार में कछ गोली होती है। इस की श्राँच मध्यम श्रेणी की होती है। मुठिया श्राकार में कछ गोली होती है। इस की श्राँच मध्यम श्रेणी की होती है जिसे मद्धिम श्राँच कहते हैं। इसकी श्राँच से वर्तन श्रव्छा पकता है। दूसरे पकार का इंघन गोहरा कहलाता है। इसके दो मेद होते हैं एक बहुत पतजा जिसे चिपरा श्रीर दृसरा कुछ मोटा जिसे गोहरा, गोहरी या गोंइठा या गोंइठी कहते हैं। बरसात में कुम्हार गोवर इकट्ठा करता है श्रोर वर्षा समाप्त होने पर उसे पायता है। इस पकार गोवर सड़ जाता है। इस गोवर की बनी हुई मुठिया या चिपरी श्रव्छी होती है। गोहरा या गोंइटा मोटा होने से गम्हीर (गम्भीर) श्राँच देता है। वर्तन पकाने में इस का प्रयोग यथा सभव कम करते हैं। गोवर की छोत को स्वन पर कंडा कहते हैं। श्राँवाँ में इस का भी प्रयोग करते हैं।

२४१. श्रांवां में सब से नीचे राखी होती है। उसके ऊपर मुठह्थ (मूठी बंद हाथ की नाप—लगभग छेंद्र बीता) भर उपला लगाते हैं। इस के बाद बर्तनों की परत पर परत विश्वाते ज ते हैं। सब से पहले बड़े-बड़े बर्तन लगाते हैं। तह को बराबर करने के लिए यथास्थान छोटे-छोटे बर्तन भी रखते जाते हैं। श्रांवां के बीच में एक ऐसी हाँ ही रखते हैं जिसके बीच में प्रांख होता है। इस हाँ ही का संबंध

श्राँवाँ में विछाए गोहरों से होता है। जब तक श्राँवाँ पूरा नहीं हो जाता तब तक हसी प्रकार को हाँड़ी एक के ऊपर एक करके रखते जाते हैं। इसी हाँड़ी के सूराख के द्वारा, श्राँवाँ बंद होने पर, श्राँवाँ के निचले भाग में श्राग पहुँचाई जाती है, जिससे श्राँवाँ सुलगता है। बर्तन की प्रत्येक परत के बाद गोहरा जोरियाया (जोड़ा) जाता है। जब श्रंतिम तह लग जाती है; तब श्राँवाँ बंद करने के लिए भी एक तह रक्खी जाती हैं। इस के साथ-साथ गोहरी के छोटे-छोटे टुकड़े जिन्हें करसी कहते हैं, डाल दिए जाते हैं। श्राँवाँ वंद करने के लिए ईख की पत्ती या कराइन रखते हैं श्राँद हमके ऊपर मिट्टी का गारा लोग देते हैं। इस प्रकार श्राँवाँ दंक जाता है। श्रव इसके ऊपर मिट्टी का गारा लोग देते हैं। इस प्रकार श्राँवाँ दंक जाता है। श्रव इसके ऊपर थोड़ी राखी छोग देते हैं। इस प्रकार छोपन या छापन का कार्य समाप्त होता है। श्राँवाँ में श्राग डालने के लिए एक श्रादमों को सीढ़ी या जुशाठ पर बैठाकर सीढ़ो को दो श्रादमों पकड़ कर उठाते हैं श्रीर किर वही श्रादमों हाँड़ों के सूरा बी दारा श्राँवाँ में श्राग पहुँचाता है। इन हाँड़ियों को निरिहर कहते हैं। चीवीस घंटे में श्राँवाँ पक जाता है। श्रव्जा पका हुश्रा बर्तन खर श्रौर कम पका सेवर कहलाता है।

कहीं-कहीं विशेषतः निजामानाद तहसील सदर (आजमाद) में कुम्हार कुछ विशेष दग के नतंन ननाते हैं: इन नतंनों को अवाँ में न पका कर एक नहें कूंड़े में पकाते हैं आर कंडो को जगह भान को भूमा का प्रयाग करते हैं। इस से ये नतंन पकने पर काले हाते हैं इन पर पारे से फून नतों ननाते हैं। काले नतंन पर पारे का श्वेत रंग नहुत शामा देता है। पर ये नतन कमजोर होते हैं। ये नाहर शहरों में मेजे जाते हैं। यहाँ गुलदस्ते, तश्नीरयाँ. चाय के नतंन आदि अधिक ननते हैं।

लकड़ी का काम

२४२. लकड़ी का काम करने वाले को खड़ है कहते हैं। कमा-कमी लोहार :श्रीर बदई दोनों का काम एक ही कारीगर करता है। बढ़ ई के श्री जा र:

बसूला—इसके द्वाग लकड़ो गढ़ी जाती है। बसूना बहुत काम का श्रोजार है। इसका लोहा बहुन श्रव्छा होता है इनका चार पानो में बुफाई रहती है। इस किया को पानी चढ़ाइब (चढ़ाना। कहते हैं। पानो चढ़ाने से घार कड़ी और तेज हो जाती है।

ु रुखान या रुखानी —यह सकड़ी काढने या लकड़ी में गड्दा करने के काम में खाता है इसकी चार खगमन अपनी इंच नोड़ी होता है खाचारण दवानी देहाती खोहार बना तेता है रर यह कारवाने से भी बनकर आगी है जिने विज्ञायती दखानी कहते हैं। रुखानी अञ्चे लोहे की बनती है। इसके सिरे पर लकड़ी का दिस्ता लगा होता है जिसमें रुखान का ऊपरी नोकीला सिरा—गूँज—ठोंका रहता है। रुखानी के अपेश के समय उसको ठेकना पड़ता है; चोट से लकड़ी फट न जाय इसलिए दिस्ते पर रस्सी बाँघ दी जाती है।

श्रारी—यह लचकदार चहर की होती है। इसका श्रागला भाग पिछले से कमशः सँकरा रहता है। लकड़ी चीरने के लिए इसके एक किनारे पर रेती से दाँत बना दिए जाते हैं। इसे पकड़ने के लिए लकड़ी का दिस्ता लगा रहता है। श्रारी कभी-कभी भँज (मुड़) कर टूट जाती है। श्रारी से जब बाँस काटना होता है तब इसके दाँतों को इस ढंग से बनाते हैं कि एक दाँत बाई श्रोर तो दूसरा दाहिनी श्रोर मुका हो। इस प्रकार की श्रारी से बाँस काटने में श्रासानी पड़ती है, सीधे दाँतोंवाली श्रारी इसमें कँस जाती है श्रीर उसके खींचने में कठिनाई पड़ती है। श्रारी घोंठिल (कुंठित) हो जाने पर रेती से तेज की जाती है।

श्रारा—श्रारी से यह बड़ा होता है श्रीर बड़ी लकड़ियों के चीरने के काम में श्राता है। इसके दो भेद होते हैं—(श्र) फेटकट श्रारा—हस श्रारे के दोनों सिरों पर दिस्ते लगे रहते हैं। जिन्हें पकड़ कर दोनों श्रोर से श्रादमी खींचते हैं। इसकी चहर को बन्न या बन्नि कहते हैं क्योंकि यह श्रारा साधारणतः विलायती कपड़े की गाँठों के पक्के बंद से बनता है। (श्रा) चिरुश्राँ या चिरुवाँ श्रारा—इसके चारों श्रोर लकड़ी का चौखटा होता है। इसकी चहर फेटकट श्रारे से हलकी होती है यह साधारणतः श्राराकम (श्राराकश) के पास होता है।

टाँगा या टेंगारा—इससे लकड़ी काटी जाती है। लकड़ी के समूचे टुकड़े को कुंदा तथा फाड़े हुए टुकड़े को चैला कहते हैं चैला के छोटे रूप को चैली तथा श्रास्थंत छोटे-छोटे टुकड़ों को चूनी कहते हैं। टाँगा खड़े होकर दोनों हाथों से चलाया जाता है। इसके छोटे रूप को टाँगी कहते हैं।

रंदा या रक्ता — लकड़ी साफ करने या चिकनी करने का यह श्रीजार है । रंदा चलाने को रंदा करच (करना) या रंदा फेरब (फेरना) कहते हैं।

बरमा—यह लकड़ी में स्राख करने का श्रीजार है। इसके मध्य भाग में एक लकड़ी लगी रहती है; इसी लकड़ी पर रस्ती लपेटकर बरमा चलाया जाता है। बद्दें बरमा पकड़ता है श्रीर एक श्रन्य पुरुष रस्ती के दोनों किनारों को बारी-बारी खींचता है जिससे बरमा चक्कर करता है। जब बद्दें स्वयं बरमा चलाता है तब वह एक धनुही का प्रयोग करता है; बनुही की डोरी बरमा की लकड़ी में फँडा कर दायें-बायें घुमाने से बरमा चूमता है। बरमा के सिरे पर लकड़ी की एक टोबी पहनाई रहती है जिसे बद्दें बरमा चलाते समय दवाए रहता है। यह भाग बरमा चूमते समय स्थिर रहता है श्रीर शेष भाग चक्कर करता है। बरमा के बोटे क्य को बरमी कहते हैं।

गिलिमिट—यह मोटी लकड़ी में सूराख करने का विशेष श्रीजार है। परकार—इससे कृत बनाते हैं। समकोनिया—इससे समकोण नापते हैं। ल क ड़ी के गु एा—दो ष:

२४२. पक्की स्रार मजबूत लकड़ी को पोढ़, पोढ़गर स्रथवा पोरगर कहते हैं। कच्ची लकड़ा उलफकर स्राहँठा-बाँकर (टेढ़ी-मेढ़ो) हो जाती है जिसे बरब (बरना) कहते हैं। कच्ची लकड़ा में घुन लग जाता है, यह जल्दो सड़ती है। पोली लकड़ी को खोखली स्रोर ऐसी लकड़ी को जो भीतर ही भीतर सड़ जाती है मँड्झी कहते हैं। लकड़ी में जहाँ गाँठ होती है वहाँ टूटने का भय रहता है। लकड़ी हो ना:

२४४. जिस लकड़ी को दोना होता है उसके दोनों किनारों में रस्सी का पंदा लगाते हैं। इस रस्सी को जोरई या सगंधा कहते हैं। किर जोरई के दोनों किनारों को दो बाँस में अलग-अलग बाँचते हैं और उन बाँमों को पकड़कर चार आदमी उठाते हैं। इस प्रकार लकड़ी ढोने को जोरई या सगंधा से ढोउब (ढोना) कहते हैं। साभे का काम ठीक नहीं माना जाता इस संबंध में एक कहावत है साभे की सुई सगंधा से जाई अर्थात् सुई इतनी हलकी चीज को ढोने के लिए यदि वह साभे की है तो सगंधा चाहिए। लकड़ी का फंदा ढोला रहने पर लकड़ी दिलती- जुलती है जिसे खग मार्य (मारना) कहते हैं। जब लकड़ी अधिक वजनी होती है तब उसके ढोने में और आदमी लगाने पड़ते हैं। ऐसी स्थित में जोरई वाले बाँसों के किनारों पर बाँस के दुकड़े लकड़ी की लंबाई की दशा में समकीया रूप में बाँसते हैं। अब इनमें से प्रत्येक बाँस को दो-दो आदमी उठाते हैं। इस प्रकार लकड़ी के दोनों और चार-चार आदमी लगते हैं। ढोने के इस ढंग को छिजुँकी कहते हैं।

ल कड़ी अहार नाः

२४५. किसी बड़ी लकड़ी को सुडौल करने के लिए टेंगारा (कुल्हाड़ा) का प्रयोग होता है। लकड़ी के अगल-बगल के भाग को काट-छाँट कर निकालने को अहारब (अहारना) कहते हैं। लकड़ी उलटने को पलथा खिलाइब (खिलाना) या पलिथयाइब (पलिथयाना) कहते हैं। अहारने से जब छाल निकल जाती है और लकड़ी चौकोर हो जाती है तब उसे सिल्ली कहते हैं। लकड़ी के भीतरी अंश को हीरा कहते हैं। सिल्ली को कई टुकड़ों में काटने को फेंट का उब (काटना) या गेंडियाइब (गेंडियाना) कहते हैं।

ल कड़ी चीरनाः

२४६. लकड़ी चीरने के लिए सिल्ली को तिरछे एक बाँस के सहारे खड़ी करते हैं। यह बाँस दो गड़ी हुई थूनियों में बँधा रहता है। लकड़ी की सिल्ली बब इधर-उधर डगमगाती है तब उसे मेल्हव (मेल्हना) कहते हैं। जिस जगह से लकड़ी को चीरना होता है उस जगह निशान बना देते हैं। यह निशान सूत से लगाया जाता है। सूत को गेरू या कालिख में रँग लेते हैं। सूत से निशान लगाने को सूत लगाइब (लगाना) कहते हैं। सिल्ली को दो टुकड़ों में चीरने को अधवार खोलब (खोलना) कहते हैं। सिल्ली चीर कर आवश्यकतानुसार पल्ले निकाले जाते हैं। सिल्ली के बगल के पल्लों को बगला कहते हैं। लकड़ी चीरने से जो बुरादा गिरता है उसे भुरों (भूरा) कहते हैं। श्रारा चलाने के लिए दो आदमी लकड़ी के सामने श्रीर एक आदमी पीछे की श्रीर लगता है। पीछे वाला आदमी श्रारा चलाने के साथ-साथ यह देखता रहता है कि आरा निश्चित स्थान पर चलता रहे: इस किया को आरा साधव (साधना) कहते हैं। श्रारे की नोक सामने की श्रीर रहती है इसलिए सामने के श्रादिमयों को श्रीधक परिश्रम पड़ता है। ना प ना, ग द ना, सूरा ख कर ना, खरा द ना आ दि:

२४७. साधारण नाप जोख के लिए बद्ध इं एक तीन या चार श्रंगुल का नपना बना लेता है जिसे केंड्रा कहते हैं। इसी नाप से वह लकड़ी पर निशान बनाता है।

लकड़ी गढ़ने का कार्य बस्लों से होता है। गढ़ने की सुविधा के लिए बढ़ई जमीन में एक खूँटा गाड़ लेता है जिसके सहारे पल्लों को टेंक देता है। लकड़ी गढ़ते समय बस्ला जमीन पर न लगे इस उद्देश से लकड़ी को एक मोटी लकड़ी के टुकड़े पर रखते हैं। इस टुकड़े को ठीहा कहते हैं। ठीई में थोड़ा सा गड्दा रहता है जिस पर लकड़ी की बारी (किनारा) रहती है। गढ़ते समय लकड़ी काटने-छाँटने को लकड़ी कमाब (कमाना) कहते हैं।

२४८ लकड़ी गढ़ लोने पर साफ करने का काम रंदा से होता है। इस किया को रंदियाइब (रंदियाना) कहते हैं, रंदा में एक पतली लोहे की पत्ती लगी रहती है जिसके सहारे लकड़ी की सफाई होती है। कभी-कभी बड़े रंदे की जरूरत पहती है जिसे दो ब्रादमी चलाते हैं।

२४८. बहे सूराल करने के लिए रुखानी का प्रयोग होता है। गोल और चौकोर दोनों टंग के स्राखों के लिए अलग-अलग रुखानी होती है। किसी स्राख में किसी लकड़ी को बैठाने को सालब (सालना) कहते हैं। खटिया या चारपाई की पाटी और सिरई को गोड़ों (पावों) के स्राखों में पेश करने को पाटी और दिरई सालब (सालना) या खटिया सालब (सालना) कहते हैं। बीटें स्राख करने के लिए बरमा या बरमी का प्रयोग होता है।

२५०. लक्ड़ी खरादने के लिए कुछ लोहे के श्रीजार होते हैं। जिस दंग की खराद करनी होती है उस दंग की खराद के लिए विशेष श्रीजार चाहिए। भीजार देहात के लोहार बना सेते हैं। लेकिन देहात में खराद का काम बहुत कम होता है। कुछ बद्ई पलंग का पावा खरादना जानते हैं। खरादने का कार्य भी बरमा खींचने की तरह होता है; खरादने के श्रीजार को, जिसमें रस्सी लपेटी

रहती है, एक श्रादमी खींचता है श्रीर बढ़ई श्रीजार के सहारे घूमती हुई लकड़ी को खरादता जाता है।

बद्ई किसान के खेती संबंधी सभी श्रीजारों को समय-समय पर ठीक करता है श्रीर उनके एवज में उसे प्रत्येक फसल पर कुछ निश्चित गल्ला मिलता है। इस प्रकार साल भर में जो श्रनाज मिलता है उसे साली या पाथी कहते हैं। लकड़ी के कामों में दरवाजा श्रीर गाड़ा बनाना ये दो मुख्य काम हैं— दरवाजा:

२.१. मकान के प्रवेश-द्वार को दुत्रारि, मो ार या द्रवाजा कहते हैं। दुन्नारि को बंद करने के लिए जो द्रवाजा लगता है उसे ऋषिकतर किवाड़ या केवाड़ कहते हैं। छोटे किवाड़ को किवाड़ी या केवाड़ी कहते हैं। जहाँ दरवाजा लगना होता है वहाँ, जैसा कि मकान बनाने के विवरण में बतलाया गया है, पटोंधन या दुरवन दिया रहता है। दरवाजे के पल्लों को लगाने के पूर्व, उसके उतरंग, चोखट और वाजू को भी दीवार में बैठा देते हैं। उसके साथ ही पुराने ढंग के दरवाजों के चूर के लिए हंट या लकड़ो की ठेहरी भी होनों बाजु कों के नीचे लगा दी जाती है।

२५२. एक दरवाजे में दो पल्ले होते हैं। प्रत्येक पल्ला दो तख्तों के जोड़ से बनता है क्योंकि एक पल्ले की चौड़ाई के बराबर लकड़ों नहीं मिलती है। इन तख्तों को आपस में गोजहिली या गुजिहिली (लकड़ी की बनाई गई कील) द्वारा एक दूसरे से संबंधित करते हैं। तखते आपस में जुटे रहें इस हिट से फिर प्रत्येक पल्ले पर बेंड़े-बेंड़ बराबर दूरी पर चार पुश्तवान (दो इंच चौड़ी और एक इंच मोटी लकड़ी) जड़ देते हैं। पुश्तवान को गुलाबा (एक बड़े लोहे की कील) से बड़ते हैं।

२५३. दरवाजे के ठीक-ठीक श्रीर बराबर से बंद होने के लिए बाएँ पल्ले के दाहिने किनारे पर चार श्रंगुल चौड़ी श्रीर दो श्रंगुल मोटी लकड़ी लगाते हैं जिसे बेनी या बेनिया कहते हैं। बेनी वाला पल्ला पहले श्रीठगाया जाता है श्रीर साधारण पल्ला उसके ऊपर। सकड़ी दारा बाहर से दरवाजा बंद करने के लिए सकड़ी को साधारण पल्ले में लगाते हैं श्रीर कोढ़े को उतरंग में। जब सकड़ी पीछे से बीच में लगती है तब काढ़ा साधारण पल्ले में लगता है श्रीर सकड़ी बेनी वाले पल्ले के मध्य पुरुतवान में। दरवाजे को पीछे से बंद करने का एक पुराना दक्ष बिलारी द्वारा है। दरवाजे के पीछे बीचो-बीच दरवाजे की चौड़ाई के बराबर एक लकड़ी लगाते हैं; यह लकड़ी दोनों पल्लों में जड़े करवार (चूल्डे के श्राकार का एक कीला) के बीच में रहती है श्रीर दरवाजे के खोलने श्रीर बंद करने के लिए श्रावश्यकतानुसार खिसकाई जाती है।

दरवाजे में बन लोहे का जँगला बैठाते हैं तब उतरंग और चौखट में स्राख

कर के लोहे के छड़ लगाए जाते हैं। जँगले के बीच बेंड़े-बेंड़ एक लकड़ी लगती है जिसे डॅंड़हरी कहते हैं। डॅंड़हरी में छड़ के श्रार-पार जाने के लिए स्राख रहते हैं।

छुप्पर के मोहार में बॉस के फल्ठों का टटरा लगते हैं। टटरा के ऊपर-नीचे के बॉसों को सिरई तथा दोनों बगल के बॉसों को पारी कहते हैं। बॉस के फल्ठों को बाता कहते हैं। बरदौर के मोहार में केवल एक बॉस लगा देते हैं जिसे बेंड़ा या ज्योंड़ा कहते हैं। इसके दोनों हूर दीवार में रहते हैं। बैल गाड़ी:

२५४. बैनगाड़ी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक बैलिया गाड़ी जिसे एक की गाड़ी भी कहते हैं इसरी दोबैलिया गाड़ी। एक बैलिया में एक बैल लगता है तथा दोबैलिया मंदो बैल लगते हैं। दोबैलिया गाडी में जब एक बेल और लगा दिया जाता है तब उसे तिनबैलिया गाड़ी कहते हैं। तीसरा बैल दोनों बैल के ऋागे लगता है। इस बैल के लिए एक बींड़ या बोंड़ी बनाई जाती है जो उसकी गर्दैन पर रहतो है। बींडी पुराने टाट श्रीर कपड़ों को सी कर बनाई जाता है। गहे वाला भाग बैल की गर्दन पर रहता है ज्यार उनके दोनों किनारे पिछले दोनों बैलों के जुए के मध्य में बैधे गहते हैं। बीडी वाले बैल को विडिहा **बैल** कहते हैं। साधार**ग**तः यह वैजगाड़ी के पीछ बँधा र_ूता है। जब गाड़ी को कहीं चढाव पर ले जाना होता है या शुरू शुरू में जब गाड़ी को उभारना होता है तब बिड़िहा बैज को आयों कर देते हैं यह बैज अंडू होता है क्योंकि श्रंड बैल जोशीले होते हैं श्रीर इनका डिल्ल (डील) ऊँचा होता है। बींइ डिल्ल के सहारे कका रहता है। बिंडिहा बैल के किए देशी नाटा या देवहटिया नाटा श्रव्छा माना जाता है। बिंडिहा के श्रांतरिक्त दोनों बैलों को श्रलग-श्रलग **५ लहा श्रथवा पल्लहवा बैल** कहते हैं। पलहा बैल बद्धी होते हैं। इसके लिए चम्मली बैल अञ्छे माने जाते हैं क्योंकि ये ऊँचे, मजबूत तथा सुद्ध (सीधे) होते हैं। अब गाड़ी जोतना होता है तब बेलों को जुए के दोनों पल्लों में श्रलग-श्रलग नाध देते हैं। इनकी प्रमहियाँ गाड़ी के फड़ के लट्टे में दीली बाँघी जाती हैं। बिंडिहा बैल के नाभने पर उसके बीड की रस्सी को बैल के पेट के नीचे से बाँघ देते हैं ताकि बींड् गर्दन से खिसक न जाय। बिंड्डिश बैल की दोनों दोगाहियों को गाडीवान अपने हाथ में ले लेता है श्रीर उसी के एहारे बैलों को हॉकता है।

२५५. देहात में एक छोटी गाड़ी खाद श्रादि लादने के लिए होती है जिसे गाड़ा कहते हैं इसके पहिए ठोस होते हैं। चनते समय यह बहुत श्रावाज करती है। छोटी होने के कारण यह सब जगह सुविधापूर्वक श्रा जा सकती है।

२५६. बैलगाड़ी का प्रमुख अग्रंग पहिया है। पूरी पहिया को चक्का कहते हैं। बमीन में एक खुँटी गाड़ कर उसे केन्द्र मानकर एक रस्ती द्वारा चक्क क विभिन्न भाग मूड़ी आरागज, तथा पहिए का न्थान वृत बनाकर निश्चित करते हैं। मूड़ी पहिए के मध्य में होती है। आरागज के द्वारा इसका संबंध पहिए से स्थापित होता है। इसके बोलंबांच स्त्रारपार एक सूराख होता है जिसमें से गाड़ी का 'धुरा निकलता है। इस सुराख को नहीं कहते हैं। मुद्धी और पहिए में संबंध जिन लकदियों के द्वारा होता है उन्हें आरागज कहते हैं। जिस प्रकार साइकिल के पहिए में तीलियाँ होती हैं उसी प्रकार गाड़ी के पहिए में श्रारागज होते हैं। ये संख्या में प्रायः श्राठ होते हैं। इनका एक सिरा मूड़ी में होता है श्रीर दूसरा पहिए की पुट्ठी में । पहिया पूरे चक्के को तो कहते ही हैं पर चक्के के उस भाग को भी पहिया कहते हैं जो पुट्टियों से बनता है श्रीर जो श्रारागज से संबंधित रहता है। पूरी पहिया के लिए पाँच या छः पुट्टियाँ चाहिए। दो पुट्टियों को आपस में जोड़ने के लिए एक पुट्टो में छेद ऋौर दूसरे में चूर या चूरा बनाकर उसे बैठा देते हैं। इस प्रकार सारी पुट्टियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती है। जो इको मजबूत करने के लिए ऊरर से एक लकड़ी ठांक देते हैं जिसे जोन्ही कहते हैं। पहिया के ऊपर लोहे का बंद चढा दिया जाता है जिसे हाल कहते हैं इससे पहिया पक्की सङ्क पर कम विसती है। लेकिन देहाता गाड़ियों में हाल चढ़ी हुई पिहया बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ सडकें कच्ची हैं।

२५.७. गाड़ी का दूसरा प्रमुख ऋंग फड़ है क्योंकि इस पर सामान लादा जाता है। इसमें दोनां बगल दो लड्डे होते हैं श्रीर इन पर पटरे जड़ होते हैं। किसी-किसी गाड़ी में पटरे नहीं जड़े जाते लड़े बाँच दिए जाते ह। गाड़ी के फड़ के दोनों स्रोर घेरा बनाने के लिए लड़ों में सवा या डेढ हाथ लंबे लकड़ों के टुकड़े गाइ दिए जाते हैं। इनका सिरा गाँस रखने के लिए कटा रहता है। इन खँटों को कहुआ कहते हैं। सामने की ख्रोर जहाँ ये लट्टे मिलते हैं वहाँ से जुर तक एक मोटी लकड़ी लगी रहती है जिसे सगुनी कहते हैं। इस लकड़ी को गाड़ी बनाते समय बद्ई सब से पहले बनाता है इसीलिए इसका यह नाम है। फड़ के निचले भाग में पीछे की स्त्रोर एक लकड़ी का टुकड़ा लगभग दो हाथ लम्बा मूलता रहता है जो गाड़ी को उलटने से रोकता है। जब गाड़ी पर पीछे की स्त्रोर बोक्त स्त्रिक हो जाता है तन ऐसी गाड़ी की उलार कहते हैं। उलार गाड़ी को गिरने से बचान के कारण ही इस लकड़ी को उलक्ष्मा कहते हैं। इसी प्रकार आगे की और भी नीचे एक लकड़ा लगी रहती है जो बैला के एका-एक बैठ जाने पर गाड़ी के बोक्त को रोक लेती है श्रीर गाड़ी का बोक्त जुए पर नहीं पड़ने पाता । इस लकड़ी को उँटहरा कहते हैं। ऐसी गाड़ी जिसका बीम आगो अधिक रहता है दाबू कहलाती है।

२५८. घुरा के सहारे गाड़ी की पहियाँ चलती हैं। यह लोहे का चार-पाँच हाथ लम्बा छड़ होता है यह फड़ के नीचे बीचो-बीच एक पहिए की दूसरे से संबंधित करता है। मृड़ी के श्रंदर धुरा घूमने के स्थान में एक लोहे का टुक्ड़ा लगा गहता है जिसे श्रायन श्रथवा श्रवांन कहते हैं। इसके रहने से मूड़ी का सूगख धिसता नहीं है। मूड़ी के पीछे एक लकड़ी होती है जिसे नसीड़ी कहते हैं। इसी में से होकर धुरा मूड़ी में जाता है। नसीड़ी श्रीर फड़ के बीच में एक लकड़ी होती है जिसे स्वाई या स्वाया कहते हैं। नसीड़ी के श्रगल-बगल पटरियाँ होती हैं जिस्हें सुजावा कहते हैं। मूड़ी की बाहरी श्रोर फड़ के लट्टों के बगल में दोनों श्रोर लकांद्रयाँ होती हैं जिस्हें पैजनी कहते हैं। इन लकड़ियों पर चढ़ कर सामान लादने में सुविधा होती है। धुरा बाहर निकालने के लिए इनमें सूराख कर दिया खाता है। ये लट्टों से बँधी रहती हैं।

२५६ बैलगाड़ी के चलते समय दो बातों का विशेष ध्यान ग्खना पहता है एक तो गाड़ी उलार न होनी चाहिए दूसरे गाड़ी के बगल या तिरछे गिरने का भय न होना चाहिए। जब गाड़ी चढ़ाव पर जाती है तभी गाड़ी के उलटने का ढर होता है। गाड़ी उलटने पर बैल जुए में लटक जाते हैं। यदि तुरन्त ही उनकी रिसयाँ काट न दी जाय तो उनके प्राण जाने का भी भय रहता है। गाड़ी में उलक्वा के श्रितिरिक्त एक मोटी लकड़ी श्रीर लगी रहती है जो गाड़ी को उलटने से रोकती है। उलक्वा यदि घोखा दे जाता है तब यह लकड़ी सहारा करती है। इस लकड़ी को थोब कहते हैं। गाड़ी जब ऐसे स्थान पर चलती है जहाँ एक पहिया ऊँचाई पर श्रीर दूसरी नीचाई पर हो तब करवट होने का भय रहता है जिसे पल्या खाब (खाना) कहते हैं। ऐसी दशा में बैलों के प्राण संकट में तो रहते ही हैं गाड़ीबान भी कठन परिस्थित में पड़ जाता है।

२६०. गाड़ी लादते समय पहिया चक्कर न करें इस उद्देश्य से उसके पास स्रोट रख दिया जाता है। बुझ गाड़ीवान श्रोट देने के लिए लकड़ी का श्रोट अपने साथ रखते हैं। विशेष चीजों के लादने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पहती है। भूसा लादने के लिए टाट के परदे होते हैं जिन्हे पाखड़ी कहते हैं। भूसा लादने के बाद पाखड़ी को रिस्स्थों से कस कर बॉब देते हैं। खाद लादते समय गाड़ी के फड़ पर गोनरी या चटाई श्रथवा टाट विद्वाते हैं श्रोर दोनों के बगल बॉस का टहर खड़ा कर देते हैं इससे खाद गिरती नहीं है। खाद गिराते समय बैलों को खोल दिया जाता है श्रोर गाड़ी पीछे को उलार कर दी जाती है। कंकड़ श्रोर मिट्टी भी इसी प्रकार लादी जाती है। बरसात में सामान की बच्छ के लिए उपर से टाट, मोमजामा श्रथवा पाल डाल देते हैं। इसके श्रलावा सिरकी की खालन भी प्रयोग में लाते हैं।

२६१. गाड़ी की घुरी में तेल देने के लिए जब पहिया को बाहर करना होता है तब फड़ को उठाने के लिए उसके नीचे चार-पाँच हाथ लग्ना बाँस या सकड़ी का उकड़ा लगाते हैं इस लकड़ी को सिधवाई या अरँगा कहते हैं। पहिया आलग कर लेने पर धुरी के उस भाग पर को आँवन के औदर रहता है। सुतकी लपेटते हैं। सुतली लपेटने के पहले उसके रेशे श्रलग कर लेते हैं। सुतली लपेट लेने पर रेड़ी का तेल चुपड़ते हैं इस के बाद फिर पहिया को धुरी में धीरे-धीरे धुमा कर चढ़ा देते हैं। इस किया को गाड़ी तेलियाहब (तेलियाना) श्रथवा सुलाखब (तुलाना) कहते हैं. इससे गाड़ी हलकी चलती है।

पक्की सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के बैलों के खुर बहुत जल्दी घिस जाते हैं इसिलए इनके खुर में लोहे की नाल बाँघ दी जाती है। बैलों के खुर फटे होते हैं इसिलए खुर के दोनों भागों में अलग-अलग नाल लगते हैं।

बैलों को भोजन कराने के लिए गाड़ीवान के पास टाट का स्तीला होता है; इसी स्तीलें में भूसा-दाना-खरी श्रादि डालकर उसे थोड़े पानी से करमो देते हैं इस प्रकार की सानी को मकोला कहते हैं ' बैल को पानी पिलाने के लिए गाड़ीवान लोहें का एक डोल रखता है।

२६२ बैल को तेज दौड़ाने के लिए उसकी पूँछ को एँठना पड़ता है। काँछ (दोनों जंघों के बीच का भाग) छूने पर भी बैल भागता है ऐसा करने को असिनआइब (असिनयाना) कहते हैं। बैल जब अधिक थक जाने हैं तब वे जुआ को कंघे से फेंक देते हैं, इसे पल्ला फेंकब फेंकना) कहते हैं और बैलों की इस अवस्था को उकन्हज (उकन्हना) कहते हैं यथा बैल उकन्हि गाइलें अर्थात् वैलों ने कंघे से जुआ फेंक दिया। जब बैलों को बहुत परिश्रम पड़ता है तब कहा जाता है कि बैलों का चहुँआ छूट गया। बैलों का कंघा जुए की रगड़ से कट जाता है जिसे कान्ह आइब (आना) कहते हैं।

चमडे का काम

२६१. यह उद्योग चमार जाति का है जो लगभग समाप्त हो चुका है। केवल कब्चे चमहे के पकाने का काम रोप है। जो पशु मरते हैं उनके चमहे को झक्षण करके पकाया जाता है और उसी से सामान बनाते हैं। मरे हुए पशु को डॉगर कहते हैं। डॉगर डोने के लिए गाँव का एक 'विशेष चमार होता है जिसका यह काम पुश्तैनी होता है। इस चमार को गँवहियाँ चमार कहते हैं। चमार डॉगर को गाँव से बाहर एकांत स्थान में ले जाता है और डॉगर के हाइ-मांच को झलग कर खाल निकाल लेता है। पशु के विभिन्न झंगों के लिए वह निम्न शब्दावली प्रथोग करता है। वह खपड़ोही सर के लिए, भूभुन ओंठ के लिए तथा को मरी पेट के लिए प्रथोग करता है। इदय को वह करेजा (कतेजा) या चनेत्वा कहता है। इदय के पास जो नरम (कोमला) मांच होता है उसे फेक्सा कहते हैं। गले की नली को घाँटी तथा रक्त को रकत या

रक्कत कहा जाता है। रीढ़ के दोनों श्रोर श्रगल-बगल एक पतलो नस होती है जिसे पार्ही कहते हैं। किसी-किसी गाय को नाभी (नाभि) में गोरोचन (गोलोचन) निकलता है। खुर को खुरी भी कहते हैं। च म डा सि मा ना या प का नाः

२६४. पहले चमड़े की चूना श्रीर रेह के साथ रखते हैं। इससे खाल में लगा हुआ सारा मांस गल कर अलग हो जाता है। इस मांस को अलग करने के लिए एक लोहे का श्रीजार प्रयोग में लाते हैं जिसे रंपा कहते हैं। मांस श्रलग हो जाने पर खाल को पानी में घोते हैं। तदुपरांत स्त्राम के पेड़ से बंडा (पेड़ का एक रोग जिसकी शक्ल एक पौधे की भाँति होती है) ले आ कर उसे कूट कर पानी में भिगोते हैं और इसी पानी में उस चमड़े को भिगो देते हैं। जब बंडे का प्रभाव चमड़ पर हो जाता है स्त्रीर चमड़ा कुछ लाल हो जाता है तब उसे पानी से निकाल देते हैं। इसके बाद चमड़े को थैले के रूप में सीते हैं। चमड़े की सिलाई मँज की सुतरी से की जाता है। साने के ब्रोजार की सतारी कहते हैं। थैले को टाँगने के लिए तीन बासों का एक कैंचा या हटका बनाते हैं। इसी में थैला टाँगा जाता है। थैले में पुनः खुना हुआ बंडा भर कर पानी डाल देते हैं। पानी चमड़े के रोंगटे से घीरे घीरे टपकता रहता है ख्रीर उसके एकत्र होने के लिए नीचे एक हीदा गड़ा रहता है। चुर हुए पानी की रसी कहते हैं। इस चुई हुई रसी को पुनः उसी थैले में डाल देते हैं। इस किया का तोर चढ़ाइब (चढाना) कहते हैं । इस सारी किया को चमड़ा पकाइब (पकाना) कहते हैं जिसमें लगभग एक सप्ताह लगता है। उसके बाद चमड़े के थे ते को खोल कर उसमें खारी नमक लगा देते हैं। इसके लगाने से चमड़ा मुलायम हो जाता है। गाय-भैंस के चमड़े को छाला तथा भेड़-बकरी के चमड़े को खालि या खाल कहते हैं।

च मडे के सामानः

२६%. चलनी —यह त्राटा चालने के काम में त्राती है। इसके चमड़े में सूजे से खोटे छोटे सुराख बना देते हैं श्रीर फिर किनारे पर गोलाई में तरकुल (ताइ) का मेखड़ा लगाते हैं।

भाष्ट्रा — यह भी चालने के लिए बनाया जाता है। इससे अनाज भाइते हैं। मोट, चरस श्रीर मसक — ये तीनों पानी भरने के सामान हैं। मोट श्रीर चरस दोनों सिंचाई के लिए प्रयोग में श्राते हैं। मसक का प्रयोग शहरों में सकाई के लिए होता है।

भाशी—लोहार के पास यह ऋंगीठी में हवा करने के लिए होता है। यह एक प्रकार की धौंकनी है।

जूता—देहात में बने जूते को चमोधा जूता कहते हैं। लत-री-- खियों के चप्पल को लतरी कहते हैं। सल्ल्—यह जूता श्रादि सिलने के लिए चमड़े की पतली डोरी है।

बद्धी—यह सल्लू से मोटी डोरी है इससे तक्ला, मृदंग श्रादि मदते हैं।

सॉटा—बैल हाँकने के लिए चमड़े की कुछ लिख्डियाँ सुटकनी के रूप में
बनाते हैं जिसे साँटा कहते हैं।

किस्मत—यह चमड़े का एक थैता है जिसमें नाई श्रपने सामान रखता है। चमौटी—नाई के पास चमड़े की एक टुकड़ा होता है जिस पर वह छूरा या त्रास्तुरा तेज करता है।

मोची के श्रीजारः

२६६. रंपा या राँपी-यह चमड़ा काटने के लिए होता है।

पावदान—इस पर चमड़ा रख कर हथौड़ी से ठोंकते हैं। जूते में काँटी इसी पर रखकर ठोंकी जाती है।

दिहला- इससे चमड़ा पीट कर बढ़ाते हैं।

सुतारी-इससे सिलाई की जाती है।

मोचना—इसका किनारा थोड़ा से कटा रहता है जिसमें सिलाई करते समयः डोरी या सल्लू बभ्धा कर खींचते हैं ;

लोहे का काम

२६७. लोहे के श्रोजार बनाने वालों को लोहार कहते हैं। बढ़ई श्रीर लोहार का काम श्रिषकतर एक ही श्रादमी करता है। पर बद्ई लोहार की श्रपेचा श्रिषक मिलते हैं। कई गाँवों के बीच में एक लोहार होता है।

लोहार के अपीजार और कामः

लोहे को बढ़ाने के लिए उसे गरम करना पड़ता है। इस कार्य के लिए उसके पास श्रांगठी होती है जिसमें चमड़े की भाशी या भाठी द्वारा हवा पहुँचाने से श्राग सुलगती है। लोहे को श्राग में डालकर पहले लोहार उसे तपाता या धिकाता है किर हथीड़े से पीटता है। जिस चीज पर लोहा रख कर पीटा जाता है वह भी लोहे का होता है उसे निहाब कहते हैं। जब श्रिषक जोर से पीटना पड़ता है तब एक भारी हथीड़ा प्रयोग में आता है जिसे घन कहते हैं। एक अन्य काम श्रीजारों पर पानी चढ़ाना है। कुदार, फरसा, चाकू, छूरा आदि पर चार चढ़ाने के लिए उन पर पानी चढ़ाना पड़ता है। इस कार्य के लिए लोहे के श्रीवार को आग में गरम करके पानी में हुआते हैं। कभी-कभी मिट्डी में हुआते हैं।

इस किया को पानी में युक्ताइव (बुक्ताना) या पानी चढ़ाइव चढ़ाना) कहते हैं। इससे घार तेज होने के साथ-साथ मजबूत होती है। जब कुदार, खुरपा आदि श्रीजार धिस कर छोटे हो जाते हैं तब इन्हें गरम कर के इन पर नया लोहा पीट कर जोड़ा जाता है। इस किया को अख़ारब (अख़ारना) कहते हैं। श्रीजार की धार पतली करने के लिए उसे रेनी से रेतना पड़ता है। छूरा, चाकू आदि पतले श्रीजारों को तेज करने के लिए मसालों की बनी हुई एक पहिया होती है। धार को इसी पर एख कर पहिया चलाते हैं जिसे साम धरब (धरना) या साम चढ़ाइब (चढ़ाना) कहते हैं। लोहा काटने के लिए छोनी या छीनी होती है। हथीड़ी से छेनी ठोंक कर लोहा काटते हैं। बारीक लोहे को काटने के लिए लोहे की आरी होती है। लोहे में सुराख करने के लिए जो श्रीजार होता है उसे सुम्मी कहते हैं। लोहे को पकड़ने के लिए सँड़सी होती है; इस कार्य के लिए एक श्रीजार श्रीर होता है जिसे चोसा कहते हैं। सुराख में काँटी ठोंकने को काँटी थरब (थरना) कहते हैं।

२६८. लोहार मुख्यतः खेती के श्रीजार यथा, फरसा, खुरपा, खुरपी, हुँसुश्चा, गँइसा, फार श्रादि बनाता है। इनके श्रातिरक्त कुछ लोहार कूँड भी बनाते हैं। एदस्थी के सामानों में वह टेंगारा, बसूला, टाँगी, टेकुरी, टेकुबा, सुज्जा (सूजा), कजरौटा श्रादि बनाता है। कजरौटा में स्त्रियाँ बच्चों के लिए काजल रखती हैं। वह धरकार के लिए बाँका तथा नाई के लिए नहरनी, कुम्हार के लिए लहसुर श्रीर चमार के लिए रंपी, सुतारी, मोचना श्रादि बनाता है। लोहे के बने हुए सभी सामानों की वह मरम्मत करता है।

गुड़-शक्कर-चीनी का काम

२६६. गुड़, शक्कर श्रीर चीनी सभी वस्तुएँ ईख के रस से बनती हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा रस पेरा जाता है कोल्ह कहलाता है।

को लहुः

ईख पेरने के लिए पहले परथर तथा लकड़ी के कोल्टू बनते ये जिन्हें कम से पथरिया तथा कठ उवा या कठ उववा कोल्टू कहते थे। परन्तु अब ये दोनों प्रकार के कोल्टू नहीं पाए जाते हैं केवल तेल पेरने के लिए अब भी लकड़ी के कोल्टू की पथा है। ईख पेरने के लिए अब मशीन के दखें कोल्टू मिलते हैं जिन्हें कल भी कहते हैं। कल के चल जाने से किसानों को बड़ी सुविधा हो गई है। परथर के कोल्टू में बहुत अविक परिभम करना पड़ता था तथा उतमें बड़ी अधिवाएँ थीं। सब से बड़ी हानि यह सी कि उसमें रह कम पड़ता था। उसमें ईख को इकड़े-इकड़े करके डालना पड़ता था। वसमें

या। ईख के इन दुकड़ों को गेंड़ी तथा गेंड़ी काटने को गेंड़ी बाल ब (बालना) कहते थे। गेंड़ी के रखने के स्थान को गड़ेना था गड़ेन्ना कहते थे। इस प्रकार गेंड़ी बालने के लिए एक आदमी की और आवश्यकता होती थी। एक बार में पेरने के लिए जितनी गेंड़ी डाली जाती थी उतने को एक घान कहते थे। कोल्हू का जाठ इतना भारी होता था कि उसके निकालने और अंदर डालने में कई आदमिया को आवश्यकता पड़ती था: इसी काम के लिए कई आदमियों को रात में जगना पड़ता था। आधी गत को इनकी पारी बदलती थी। पारी बदलने के समय को परेड लगब (लगना) कहते थे जाठ निकालते समय उसके सहारे के लिए दो बॉर्स का कैंचा बनाया जाता था जिसे लमेसा कहते थे। इस काल्हू को चलाने के लिए बड़े-बड़े बैतों को आवश्यकता पड़ता थो। इसका रस स्वादिष्ट होता था। इन कोल्हु औं में केवल पुराने किस्म की देसो ईल पेरी जा सकती थी।

२७०. लोहे के कल ढले हुए होते हैं। कल में दो या तीन बेलन इन प्रकार होते हैं कि वे सब एक साथ चलते हैं - उनके इस प्रकार चलने से ईख दबती जाती है, रस गिरता जाता है श्रीर खोइया अपने श्राप त्रलग हो जाती है। इसमें केवल एक श्रादमी ईख लगाने के लिए श्रीर एक श्रादमा वैलों को हाँकने के लिए चाहिए। ईख का रस एक गड़े हुए बाद में गिरता है। खोइया के टुकड़े रस में न गिर जायें इस उद्देश्य से जिस जगह ईख लगाई जातो है वहाँ एक छोटी सी लकड़ी लगा देते हैं जिसे सुँग ी कहते हैं। कन में तान बे तन हाते हैं जिन्हें मूड़ी कहते हैं। बेजन के बाच में एक गोला नोहा होता है जिसे मुसरा कहते हैं। बेजन के सिरे पर दांत कटे हाते हैं, इन्हें क कतो कहते हैं। जिस प्रकार घड़ा में बने चक्कर एक दूसरे की मदद से चलते हैं उसा प्रकार इसमें एक मूड़ा का दाँत दूसरे को अपने में फँनाए रहता है सब से छाटा मूझ का बंत गा कहते हैं। इस वेजनो के कसने पर सभा मूडियों की ककनी कता हुई चलता है स्त्रीर इसका टाली कर देने पर सब को ककनी दीली चलती है। बेनना का इस प्रकार कनने आरोर दीला करने के लिए एक पेंच होता है जिसे बाल टूक ते हैं बाल टूमें चुड़ा बनी होता है बालटू कमने के बाद उसे रोक्ष्ने के लिए उन पर डेबरा चढ़ा दी जाती है। कल गाइने के लिए लकड़ी की एक गिढ़ई ऊरर श्रीर एक नांचे लगाने हैं। इन पिदृह्यों से मूँड़ी के मूनर का सम्बन्ध रहता है इन पिदृह्यों के चारों कोनों पर चार पाने लगे रहते हैं जो जमीन में गड़े रहते हैं। निद्ई श्रीर पाने का सम्बन्ध ठीक हो इस उद्देश्य से उस स्थान पर लाहे को काँटा ठोक देन हैं जिसे नांक कहते हैं। कुल चलाने के लिए उपका बड़ा मूही के मुनरे से एक नम्बो सकड़ा अम्बन्धित का जाती है, इस लकड़ी की गरिम कहते हैं। हरिस में मूड़ी का सुवरा जाने के लिए स्राल कर देते हैं। यह स्राल मुखरा की रगड़ से कट न व्याय इतिहार ब्रांख के बातर एक लोहा लगा देते हैं जिसे सामा कहते हैं।

हरिस का बैलों के जुए से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक लकड़ी होती है जिसे काढ़ा कहते हैं। काढ़ा बाँस के फेदा (जड़ सहित निचला भाग) का श्रच्छा होता है क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है। काढ़े का एक किनारा लकड़ी की एक खूँटी द्वारा हरिस से संबन्धित कर दिया जाता है दूसरा किनारा जुए में बाँध दिया जाता है। इस प्रकार कल द्वारा ईख की पेराई होती है। बैल जिस रास्ते से चलते हैं उसे पीट्र कहते हैं। जिस स्थान पर कोल्हू गाड़ा जाता है उसे कोल ाड़ या कोल्हुआर कहते हैं।

गुल उर:

२७१. गुड़ पकाने के लिए दो प्रकार के भट्ठे बनते हैं। एक छोटा, दूसरा बड़ा। छोटे भट्ठे पर केवल एक कड़ाह चढ़ता है श्रीर बड़े पर दो कड़ाह चढ़ते हैं। भेली बनाने के लिए एक तथा गुड़ या राय बनाने के लिए दो कड़ाह होने चाहिए। एक कड़ाह की श्रपेचा दो कड़ाह में रस श्रिषक पकवा है। भट्ठे को गुलउर भी कहते हैं पर यह शब्द साधारणतः उसी भट्ठे के लिए प्रयुक्त होता है जिस पर दो कड़ाह चढ़ते हैं, गुड़ बनने के स्थान के लिए भी यह प्रयुक्त होता है। जब एक कड़ाह रहता है तब साधारणतः उसे भट्ठे पर ठींकते (जड़ते) नहीं बल्कि भट्ठे के ऊपर ही रखते हैं श्रीर शीरा तैयार होने पर कड़ाह को भट्ठे पर से उतार लेते हैं।

२७२. गुल उर पर लगने वाले दोनों कड़ाइ दो ढंग के होते हैं। एक बड़ा श्रीर दूसरा छोटा होता है। बड़ा कड़ाह श्रागे की श्रीर रहता है श्रीर छोटा पीछे की श्रोर । बड़ा कड़ाह गहरा होता है इसलिए इसे कुड़ उत्रा या कुड उववा कहते हैं; खोटा कड़ाह छिछला होता है श्रीर इसे छिट उवा या छिट उववा कहते हैं। जो कड़ाह आरो रहता है उसी में गुड़ पकाया जाता है, पिछले कड़ाह में रस गरम होता है श्रीर जब वह पक जाता है तब गुड़ बनाने के लिए वह आयो वाले कडाह में ले श्राया जाता है। श्रगले कडाह में श्रांच श्रधिक लगती है श्रीर पिछले में कम: दोनों कड़ाह गुल उर में ठीके हुए रहते है। यदि कड़ाह बराबर से ठीके नहीं है तो श्रांच बराबर से नहीं लगती । जब कहाह में किसी स्थान पर श्रांच अधिक लगती है तब गुड़ के जलने का भय रहता है। इस प्रकार जलने की छवँका लगना कहते हैं। कड़ाइ में रस डालने को रस बोमाब (बोमाना) कहते हैं। एक बार में कड़ाह में जितना रस बोक्ता जाता है उसे पाग कहते हैं। कड़ाह कुछ जैंचाई पर रहता है। कड़ाह के श्रगल-बगल को ऊँची बमीन को पार्ही या पारी कहते हैं; शीरी देखने वाला वहीं बैठता है। गुलउर में महुँक आंकने के लिए जी मुँह बना होता है उसे मुँहफड़ा कहते हैं; इसे मुक्क बा मोकवा या फुक्तवा भी कहते हैं। गुलउर के पीछे धुवाँ निकलने का जो मुँह होता है उसे पोछल्या, पोछवा या पिछचा कहते हैं। खर-पात भौकने के लिए एक अवसी

होती है इसे मुकनी कहते हैं। श्रांच बढ़ाने के लिए श्राग को कभी-कभी खोदने की श्रावश्यकता पड़ती है; जिस लकड़ी से यह कार्य किया जाता है उसे खोदनी कहते हैं। श्राग भोंकनेवाले को मुकवइया कहते हैं।

२७३. गुलउर के पास द। वृत्ताकार स्थान एक मेली बनाने के लिए श्रोर दूसरा खोइया दहाने के लिए बने होते हैं जिन्हें कमशः चकरा श्रीर खोइइरा कहते हैं। छोटकी ईख की ही खोइया दहाई जाती है बड़की ईख की नहीं क्योंकि छोटकी ईख की खोइया नरम श्रीर बड़की ईख की खोइया कड़ी होती है। खोइया दहाने के लिए उसे खोइहरा में रख कर ऊतर से पानो डाल-डाल कर कॉड़ते हैं जिससे खोइया का रस पानो में उतर श्राता है। इस रस को रसी कहते हैं। रसी चूने के लिए खोइहरा के पास होदी गड़ी रहती है जिसे गड़िया कहते हैं। वस्तुनः यह कार्य उस समय श्रविक होता था जब पथरिया कोल्हू चलते थे श्रीर छोटकी ईख पेरी जाती थी श्रव तो छोटकी ईख बहुत कम बोई जाती है। रसी को पका कर जो शीरा बनता है उसे चोटा कहते हैं। इसे बहुत गरीव लोग हो खाते-पीते हैं।

२७४. शीरा बनाने के लिए कड़ाह के श्रविरिक्त जो बर्तन श्रावश्यक होते हैं उनमें हौदा मुख्य है। इसमें रस रक्ता जाता है। जिसमें कच्चा रस रक्ता रहता है उसे रसहा हौदा श्रीर जिसमें पक्का रस या शीरा रक्ता जाता है उसे गुरहा हौदा कहते हैं। गुर या राव बनाने के लिए जो हीदा होता है उसे भी गुरहा होदा कहते हैं। एक दूसरा पात्र खपड़ा है। यह छोटा हौदा सहश होता है किन्तु होदी से इसकी बारो (किनारा) पतली होती है । हौदी की अपेचा यह हलका और सुइलार (सुरियार) अर्थात् लम्बा होता है। इसके द्वारा कड़ाह से शीरा उदह कर हीदे में ले जाते हैं: शीरा ले जाते समय बहुत सावधानी होनी चाहिए श्रन्यथा जल जाने का डर रहता है। खपड़ा पकड़ने के लिए उसके दोनों बगज़ कपड़ा रखते है। दोनों हाथों से इसे क्स कर पकड़ना पड़ता है । सड़का भी मिट्टी का पात्र है; इसके द्वारा कोल्ड्र के पास से रस लाकर कड़ाइ में डालते हैं। इसे पकड़ने के लिए इसमें मुठिया सारी रहती है। इसमें नम्बरी वजन से लगभग बारह सेर रस आता है। इससे ह्योटे वर्तन को सह की कहते हैं जिसमें लगभग डेट-दो सेर रस आता है। इससे भी छोटा बर्तन जमुनो है जिसमें लगभग श्राघ सेर रस श्राता है। इसे सन्द्रिया लब्जी भी कहते हैं। सहका ख्रीर सहकी के मध्य के बर्तन की सम्मोला कहते हैं जिसमें लगभग छः सेर रस त्राता है। शीरा उदहने के लिए सकडी की एक बड़ी कल छी होती है जिसे तामी कहते हैं। रस की मैज छानने के लिए पौना (लोडे को एक वही भन्नी) होता है।

कोल्हाइ में क्रोंकने के लिए जो खर-पात संग्रह किया जाता है उसे सँगहा कहते हैं। सँगहा के लिए ईख की पत्ती बहुत काम देती है। ईख खालते समय जितनी टूटी-फटी पत्ती निकलती है सब सँगहा में काम दे जाती है। इसके द्यति किस लोहया को धूप में सुला कर रख देते हैं श्रीर वह भी मूरू के लिए बहुत काम देती है। सँगहा सम्बन्धी सारा काम गँवहियाँ चमार करता है। प्रत्येक गाँव में एक-दो चमार ऐसे होते हैं जो गाँव कमाते हैं श्रर्थात् गाँव का डाँगर दोते हैं तथा गाँव के प्रत्येक घर की सौरी-वियोरी कमाते हैं। यह चमार गाँव की परजा है श्रीर गाँव के लोग इसके जजमान हैं। इसकी यह जजमानी पुरतेनी है। कोल्हाइ के लिए सँगहा जुहाने (एकत्र करने) का काम भी इसी का है। यह खेत से पत्ती दो कर गुलउर पर पहुँचाता है। यह लोइया भी सुलाता श्रीर उसे एकत्र करता है। इसके बदले में उसे प्रति दिन पाँच ईल तथा कुछ रस दिया जाता है। इसके श्रतिरिक्त एक परई गुइ (लगभग १ सेर) भी वह पाता है। को लहा ड च ला ने में म ह यो ग:

२७५, बहुधा गाँव में कोई सम्पन्न किसान कोल्हू गाड़ता श्रीर गुल उर बनाता है: वह उससे अपना कार्य लेता है और उसे किराये पर भो चलाता है। कभी-कभी बुद्ध लोग मिलकर भी कोल्ह श्रीर कड़ाइ खराद लेते हैं श्रीर वे साभीदार हो जाते हैं। जितने शाभीदार होते हैं सब मिलकर काम करते हैं। यह सहयोग ईख छोल ने से ले कर गुड़ बनाने तक बराबर बना रहता है। साधारणतः एक कोल्ह में आठ सामीदार होते हैं। सब के लिए पारी बँध जाती है। एक सामी-दार को पेरने के लिए कितने दिन दिए जाँय इसका निश्चय उसके दिए शए बैलों के अनुसार होता है। एक जोड़ी बैल वाले को एक दिन पेरने का समय दिया जाता है। आधादिन उसके हिस्से में पड़ता है जो एक ही बैल दे सकता है। इस प्रकार उसकी दो पारी मिलकर एक पारी होती हैं। जब एक एक पारी सब की हो जाती है तब उसे एक भाँज कहते हैं। सहयोग को ग्रामीण जनता श्राँगवार कहती है। किसी के यहाँ इस उद्देश्य से काम करना कि वह भी अपने यहाँ आवश्यकता पहने पर काम करेगा अँगवार करव (करना) कहलाता है। किसी के किए हुए श्रॅंगवार के बदले श्रॅंगवार करने को श्रॅंगवार देव (देना) कहते हैं। जो लोग स्वथं श्राँगवार नहीं देते वे श्रापने एवज में श्रापना मजदूर कर देते हैं जिसे मेहनार कहते हैं। जब तक कोल्हाड़ का काम रहता है तब तक उसका मालिक उसे एक रुपया मासिक वेतन देता है श्रीर कोल्हाड़ पर उसे पीने के लिए रस मिलता है: जब उसके मालिक का गुड़ बनता है तब उसे एक पर्ह गुड़ भी मिलता है। वर्षा में कभी-कभी कील्हाइ दंद ही जाता है; इसे कील्हाड़ बद्दठब (बैठना) कहते हैं श्रीर ऐसे दिन को देठक का दिन कहते हैं। बैठक के दिन यदि कोई सामीदार कोल्हाड़ चला कर अपना गुड़ बनाना चाहता है तब इसमें सब का सहयोग नहीं होता है, सारा काम विना साम्भीदारों की मदद के करना पहता है। किन्तु इस कार्य के लिए भी सब की स्वीकृति तोनी पहती है। इस प्रकार बैठक से लाभ उठाने को श्रोंका मार्ब (मारना) कहते हैं। यह दिन भाँज में सम्मिलित नहीं समका जाता है।

२७६ ईख छोलने का कार्य प्रातः काल किया जाता है। सब साफीदार खेत पर जाते हैं और ईख काटने श्रीर छोलने का कार्य करते हैं। काटने वाले को कटबंया तथा छोलनेवाले को छोलबंया या छुलबंया कहते हैं। कटवेथा श्रपनी मदद के लिए किसी से भी सहायता ले सकता है। ईख छोलने पर जो गेंड़ा निकलता है वह ईख छोलनेवाला श्रपने मवेशियों के लिए ले जाता है श्रीर ईख खेत के मालिक की होती है। कटवेया ईख का बोफ बनाकर उसे कोल्हाइ पर पहुँचाता है। जिस रस्सी से ईख का छोटी-छोटो जड़ें होती हैं जिन्हें जेरका कहते हैं। छुलवेया इन्हें छाँटता है जिसे खेंचड़ब (खेंचड़वा कहते हैं। छुलवेया इन्हें छाँटता है जिसे खेंचड़ब (खेंचड़वा कहते हैं। छुलवेया इन्हें छाँटता है जिसे खेंचड़ब (खेंचड़वा जाता है जिसे समिकयाइब (समिकयाना) कहते हैं। इन पत्तियों का किर खोंटा बांध दिया जाता है। इन्हें खाँटऊ पतई कहते हैं। समिकयाने को पतई बेठाइब (बेठाना) भी कहते हैं। खेत में बिखरी हुई पत्ती को खोहुआ श्रयवा छिटऊ पतई कहते हैं। ग्रॅटऊ पतई छुप्पर बनाने के लिए रख दी जाता है श्रीर छिटऊ गुलउर में भोंकने के काम में श्राती है।

२७७. कातिक शुक्ल एकादशी को जिसे दिठवन एकादशी (देवोत्यान एकादशी) भी कहते हैं ईख का ना या नवान होता है। इसे गाँठ फोरने की साइत भी कहते हैं क्योंकि ईख चुहने (चूनने) का आरंभ इसी दिन से होता है। एक बार में जितना टुकड़ा चूसने के लिए दाँत से काटा जाता है उसे गुल्ला कहते हैं और चसने के बाद जो नीरस चीज बाकी बचती है उसे चेफ कहते हैं।

ईख के नवान के बाद ईख का पेरना आरंभ होता है। पीने के लिए जो रस पेरा जाता है उसे पेरुआ रस कहते हैं। जिस रस में पानी की मिलावट नहीं रहती उसे अवगा रस कहते हैं। पानी मिले रस को पनियज्वा कहते हैं। पेरुआ रस पेरने के लिए जिसका वैल पहले नॅघता है उसी का आंत तक नॅघा रहता है; लोग अपना-अपना रस पेर लेते हैं और खोइया उसकी होती है जिसके बैल होते हैं।

२७८. जब गुल उर चलाना होता है तब उसकी साहत पूछी जाती है हसे
मूक की साहत कहते हैं। इस दिन मेली बनाई जाती है। इस मेली को भड़री
की भेली कहते हैं। इस दिन को भड़री का दिन कहते हैं। इस दिन मेली सब को प्रसाद के रूप में बाँटी जाती है। पुरोहित तथा परजा लोग भी इस दिन मेली सब पाते हैं। भड़री हो जाने पर सब अपनी-अपनी पारी के दिन पेराई करते हैं। अपनी-अपनी पारी के।दन लोग अपने-अपने पुरोहित के लिए पाँच ईल निकाल देते हैं जिसे पँचीखा इहते हैं। भेली, गुड़ या राव व नानाः

२७६. मेली का शीरा सब से कड़ा होता है। कड़े शीरे को खर शीरा कहते हैं। राब का शीरा इस से हलका होता है। जब शीरा बहुत बहुत हलका हो जाता है तब उसे रबनी कहते हैं। वस्तुतः रबनी केवल गरीब लोग बनाते हैं। रबनी बरसात में खराब हो जाती है। मेली का शीरा बहुत साफ नहीं किया जाता लेकिन राब के लिए जो शीरा बनाया जाता है वह श्रिधिक साफ किया जाता है क्योंकि राब से ही शक्कर बनाई जाती है।

२८०. कड़ाह में रस डाल ने के बाद उसमें श्राँच लगाते हैं। जब रस से बाफ निकल ने लगती है तब उसे बिफियाब (बिफियाना) कहते हैं। इस समय सन-सन की ध्विन निकलती है जिसे सनकाब या सनसनाब (सनसनाना) कहते हैं। जब रस भली-भाँति गरम हो जाता है तब रस की मैल रस के ऊपर श्रा जाती है जिसे महिया कहते हैं। महिया श्रलग करने को महिया काटब (काटना) या महिया मारब (मारना) कहते हैं; इस किया को मैल कमाब या रस कमाब (कमाना) भी कहते हैं।

२८१. रस कमाने का कार्य पौना से किया जाता है। महिया काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत तेज ऋाँच न हो। तेज ऋाँच होने से मैल रस के ऊपर एकत्र न होकर फैल जाती हैं जिसे मैल फूटब (फूटना) कहते हैं। मैल फूटने पर उसे पौना से उठाने में कठिनाई होती है।

25. मैल काटने के लिए भिंडी का पंचांग या एक जंगली पौधा दुल्ला, जो भिंडी के ही दंग का होता है, डाला जाता है। दुल्ला डालने से मैल कट जाती है श्रीर शीरा जल्द साफ हो जाता है: पर श्रिविक दुल्ला पड़ने से रस में कुछ खद्दापन श्रा जाता है श्रीर उसका गुड़ प्रभाव में कुछ गरम होता है।

२८३. श्रगले कड़ाह का रस पिछले की श्रपेका शीप्र गरम होता है। श्रगले कड़ाह का रस जब कुछ पक जाता है तब उसमें से कुछ हिस्सा पिछले कड़ाह के रस में डालते हैं। इस गरम रस की कोहरा कहते हैं श्रीर इसे श्रागे के कड़ाह से पीछे के कड़ाह में डालने की कोहरा करब (करना) कहते हैं; इसे रस फेरब (फेरना) भी कहते हैं।

२८४. कोहरा करने के उपरांत अगले कड़ाह का रस तेजी से लौलने लगता है और तर-ऊपर होने लगता है जिसे मिड़ियाब (मिडियाना) कहते हैं। रस के कुछ गाद हो जाने पर उसमें बुल्ला (बुलबुला) उठने लगता है। बुल्ला उठने को फूला उठब (उठना) या फूला लेब (लोना) भी कहते हैं। बुलबुले का आकार मजीरा (एक बाजा) की तरह होने के कारण शीरे की इस अवस्था को मजीरा लेब (लोना) भी कहते हैं। इस समय रस में काफी तेज चाल हो जाती है जिसे चाल श्राइब (श्राना) कहते हैं। ऐसे समय पिछले कड़ाह से योड़ा-योड़ा रस श्रामे के कड़ाह में डालते जाते हैं। इस प्रकार पिछले कड़ाह का रस श्रामें में ले श्राया जाता है। इस किया को चालब (चालना) कहते हैं। चालने के फल-स्वरूप सारे रस का शीरा शीघ्र बन जाता है। पिछले कड़ाह के खाली हो जाने पर उसे ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालने हैं जिसे कड़ाह जुड़वाह व । जुड़वाना) कहते हैं। शीरा बनते समय जब चद्-बद् की श्रावाज होती है तब शीरे के गाढ़े होने की सूचना मिलती है। शीरा गाढ़ा होने पर जब उसमें तार बँघने लगता है तब बहुत सावधानी से श्राच्य दो जाती है। श्राधिक श्राच्य होने से कड़ाह में शीरा जग (जल कर छपट) सकता है श्रयवा शीरा खर हो सकता है। तार श्राने को सूत श्राइब (श्राना) या सूत उड़ब (उड़ना) भी कहते हैं।

१८४. मेली के योग्य शीरा होने पर उसकी उतार लेते हैं। मेली का शीरा इस थोग्य होना चाहिए कि उसकी मेली बन सके। मेली बनाने के लिए शीरा को चकरा में डालते हैं। चकरा में शीरा उड़ेलाने (गिराने) के बाद उसे ईख के अग्रीर या श्रागीरी से चला-चला कर ठंडा करते हैं। जब शीरा मेली के थोग्य हो जाता है तब उसे चकरा के बीच में एकत्र कर देते हैं। फिर दोनों हथेलियों की सहायता से मेली बनाते हैं। छोटी मेलियाँ मुट्ठी से बनाई जाती हैं जिन्हें सुठिया या पिड़िया कहते हैं।

२८६ गुड़ या राब के योग्य शीरा हो जाने पर उसे कड़ाह में तामी से उठा-उठा कर स्त्रोसाते (गिराते) हैं जिसे भोरब (भोरना) कहते हैं। स्त्रोसाने के बाद शीरे को वामी द्वारा खपड़े में उदह कर हीदे में डालते हैं। फिर हीदे के शीरे को एक रेंड़ के डंडे से मारते हैं, इस किया को गुड़ मारब (मारना) या गुड़ डोलाइब (डोलाना) कहते हैं। राब जितनी ही मारी जाती है उतनी ही स्रब्छी बनती है क्योंकि मारने से ही उसमें दाने पड़ते हैं। राब जब भली-भाँति नहीं मारी जाती तब न तो वह ठीक से जमती है श्रीर न उसमें दाने ही पड़ते हैं। कहावत है, अपने मरब इया बिना राब मह रबची श्रर्थात् मारनेवाले के न होने से राब पतली रह गई। गुड़ शब्द राब के पर्थाय रूप में प्रयुक्त होता है।

रू७. गुड़ या राव को घर में ले जाकर रखने को गुड़ करव (करना) कहते हैं। गुड़ मिट्टो के वर्तनों में रक्खा जाता है। गुड़ रखने पर जम जाता है, जम जाने पर जो पतला भाग ऊपर रहता है उसे फाट कहते हैं।

रद्ध. कड़ाह धोने पर जो गरम-गरम धोवन निकलता है उसे धोनारी कहते हैं। इसे मजदूरों को पीने के लिए देते हैं या गरीव किसान अपने काम में लाते हैं। रस पकते-पकते जब गादा हो जाता है तब उसे स्वाद के लिए गरम गरम पीते हैं; इसे खोटी कहते हैं।

२८. छोटकी ईल की एकत्र महिया को छीटा (सरकंडा की छोटी चटाई)

से एक स्राखदार होदे में छानते हैं। इस होदे की स्राख ठेंठी से बंद की जाती है इसीलिए इसे ठेंठीदार होदा कहते हैं। महिया का रस स्राख से छन कर दूसरे होदे में गिरता है। इस छने हुए रस को मइछना (महिछना) कहते हैं। यह पशुत्रों को दिया जाता है। बड़की ईंख का मइछना नहीं तैयार किया जाता है। संगन्न किसान मइछना नहीं बनाते हैं।

शाक्कर बनानाः

२६०. शक्कर बनाने के लिए गुड़ को लोथा में बाँभते हैं। लोया अब्छे गजी का बनता है जिसे लोथहिया कपड़ा कहते हैं। जुलाहे इसे लोथा के लिए ही बनाते हैं। यह बहुत गादा कपड़ा है। इसकी चौड़ाई चौदह गिरह होती है। दो गज लंबे टुकड़े से एक लोया बनता है। लोया बनाने के लिए इस करड़े को लंबाई की स्त्रोर से दोहरा सीते हैं। उसके बाद एक स्त्रोर के दोनों सिरों को एक में मिला कर सीते हैं। ऐसा करने पर यह बस्ते के श्राकार का हो जाता है। इस समय कपड़े में तीन कोने रहते हैं। इन कोनों में छोटी-छोटी रिस्सियाँ बाँव देते हैं। लोये में राब भरने के बाद इन रिस्सियों को स्त्रापस में बाँध देते हैं स्त्रीर लोये के तीन स्त्रोर खुले हुए किनारों को मुर्रियाते (एँठते) हैं। मुर्ग लगाने से लोया कस जाता है। इस प्रकार बाँधने से तीनों कोने मिट्टी के ढेले के श्राकार के दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार बाँधने से तीनों कोने मिट्टी के ढेले के श्राकार के दिखाई पड़ते हैं। इस बाँधई को गिलया बाँधब (बाँधना) कहते हैं। चूंकि बंधन के स्थान का घेरा गिलया के श्राकार का होता है इसीलिए इस बंधाई को गिलया कहते हैं। श्रांपूठा श्रीर तर्जनी के मध्य में जितना स्थान घेर उठता है गिलया कहते हैं। स्रांपूठा श्रीर तर्जनी के मध्य में जितना स्थान घेर उठता है गिलया कहती है।

२६१ लोथा बँघ जाने के बाद, शीरा चुक्राने के लिए, उसे एक के ऊपर एक करके रखते हैं। शीरे के लिए जमीन में तगाड़ गड़ा रहता है। तगाड़ हौदा सहश मिट्टी का खिछला बर्तन है। तगाड़ पर छीटा रक्खा जाता है और इस छीटे पर लोथे रबखे जाते हैं। लोथे का शारा छोटे से होता हुआ तगाड़ में चूता है। लोथे को दबाने के लिए उनके ऊरर मिट्टी का भीरा रक्खा जाता है। कहीं-कहीं पर तगाड़ नहीं गाइते पर्श पक्की बना कर उसमें नाली बना देते हैं। इन नालियों पर गोनरा (पुआल की चटाई) बिछा कर तब लोथे रक्खे जाते हैं। जो शीरा इन लोथों से चूता है उसे बन्हुई कहते हैं।

२६२. लगभग चार-पाँच दिन में बन्हुई चूजाती है। तदुररान्त लोये को खोल कर बँधी शक्कर एक कपड़े पर फैला देते हैं। इस शक्कर को उलदा शक्कर कहते हैं। इस शक्कर को फिर गरम पानी से सानते हैं; इसे पीठी सानव (सानना) कहते हैं और इस सानी हुई शक्कर को पीठी सानी शक्कर कहते हैं।

२६३. शनकर की श्रीर सफाई के लिए लोथे की पुन: भरकर उसी प्रकार रखते

हैं। लोथा रखने के बाद उसके ऊपर चढ़ कर उसे काँड़ते हैं; इस किया को लोथा काँड़ब काँड़ना) कहते हैं। ऐसा करने से बन्हुई चूने में सुविधा होती है। बन्हुई निथर जाने पर लोथे पर बुड़जा (बुजबुजा) छूटने लगता है जिसे गजाब या गाज श्राइब (श्राना) कहते हैं। बुड़जे का रंग लाही सहश होता है इसिलए इसे लाही कहते हैं। इस लाही को गरम पानी से घोते हैं। इस किया को लोथा घोइब (घोना) कहते हैं। यह किया शास्कर की सफाई के लिए श्रस्यंत श्रावश्यक है। लोथा घोने से लोथे के छिद्र खुल जाते हैं। लोथे के घोने का कार्य यदि ठीक समय पर न हो तो शक्कर के लोट, फिर या घूम जाने का भय रहता है। घूमी हुई शक्कर का रंग श्राच्छा नहीं श्राता है।

२६४. लोथे के शक्कर को फिर एक करहे पर फैला कर उसे पैरों से रगहते हैं। इस किया को पाटा मारव (मारना) या पाटा खालव (डालना) कहते हैं। पाटा ढालने से शक्कर में सफाई ख्रीर चमक ख्रा जाती है ख्रीर दाना खसर-खसर करने लगता है। बढ़िया चमकदार शक्कर को चगवगा श्रयीत् बगवग चमकने वाली शक्कर कहते हैं।

कच्ची चीनी बनानाः

रध्य. जब कच्ची चीनो बनानी होतो है तब शारे को होदों में रखते हैं। इस प्रकार रखने को गढ़ कर ब (करना) कहते हैं। गढ़ करने से शीरा ठंडा होता है। गढ़ करके शारे को तामी से श्रोसाते हैं। ऐसा करने से शोरे की लस्सी टूटती है। जब गढ़ ठंडा हो जाता है तब उसे दूपरे होदों में बदलते हैं; इसे पियाइब (पियाना) कहते हैं। होदे में गढ़ पिया देने पर वह लगभग दो सप्ताह में जमता है श्रोर उसमें दाने पड़ते हैं। जब माल (सामान) बढ़िया जमता है तब वह ककरों को तरह चेहरा (कट) जाता है। श्रव इस जमें हुए गढ़ को काट काट कर ठंठीदार होदे में रखते हैं। इस किया को गढ़ काटब या नाइ काटब (काटना) कहते हैं। होदों में गढ़ रखने के पहले उसकी पेंदी में सरकंडे के दुकड़े बिछाकर उस पर सरपत की चटाई चेंटते (बिछाते) हैं। ऐसा करने से शीरा घीरे-धीरे चूता है। इन होदों से जो शीरा एकत्र होता है उसे चोटा कहते हैं।

रहृद्द जिन्हें बहे पैमाने पर व्यापार की हृष्टि से काम करना होता है वे हैं दों की जगह पर पक्की हृंट के खाते बनवाते हैं। एक खाता लगभग दो गज लंबा, एक गज चौड़ा श्रांर एक गज ऊँचा होता है। खाते की कर्श में लंबी-लंबी नालियाँ बनी रहती हैं। इन नालियों से चोटा बह कर एक जगह एकत्र होता है। जिल प्रकार होदों में सरकंड के ऊपर चटाई विद्धाई जातो है उसी प्रकार यहाँ पर बाँस के फलठे विद्धा कर उस पर सरपत, पुत्राल या जुरा की चटाई फैलाते हैं; इन चटाइयों को चँटगा कहते हैं श्रीर इन्हें फैलाने की चँटगा चँटब (चँटना) कहते हैं। इसके बाद इनके ऊपर गढ़ गिराते हैं।

१६७. चोटा जब चू जाता है तब गद कुछ साफ हो जाता है। इसकी और सफाई के लिए उस पर गरम पानी का छिड़काव करते हैं जिसे रुक्खा देखा (देना) कहते हैं। इससे ऊपरी सतह नरम पड़ जाती है और चोटा के चूने में सहायता मिलती है। नाँद यदि कड़ी अर्थात् स्खी कटी हो तब तो रुक्खा देना ठीक होता है। अन्यथा नरम (भली-भाँति न जमी हुई) नाँद में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती।

२६८. रुक्ला देने के कुछ घंटों बाद जब ऊपरी सतह मुलायम पड़ जाती है तब उसे गोड़ा जाता है; इस किया के लिए लोहे का सुत्हा, जो सुतुही सदश पर उससे बढ़ा होता है. बना रहता है। इसी से खाते को गोडते हैं। इस गोडने की किया को खितिष्ठाइव (खितिष्ठाना) कहते हैं। इसके उपरांत खाते को सेवार (नदी की एक घास) से दक देते हैं। साधारगात: तीन दिन के बाद सेवार हटा लेते हैं। सेवार रखने से गढ की चीनी में एफंदी श्रा जाती है यह एफंद चीज पछनी या परछनी कहलाती है। गढ में जितनी गहराई तक सफेदी म्रा जाती है उतने भाग की पछनी को सतुहा से श्रालग 'कर लेते हैं। पहली पछनी सब से साफ होती है। इसे पहला फुल कहते हैं। पछनी हटाने के बाद खाते की खतिया कर पुनः नई सेवार से दक देते हैं। पिर तीसरे दिन सेवार हटा कर दूसरी पछनी ख़ुरच लेते हैं। उसके उपरांत उसे पुनः सेवार से दक देते हैं। यह किया तब तक होती रहती है जब तक सारा गढ पछनी के रूप में नहीं हो जाता है। श्रांतिम पछनी को तरायल कहते हैं: यह सब से खराब होती है। पहली पछनी सब से अच्छी और उसके बाद की क्रमशः घटिया या नरम होती जाती है। इसके बाद एक प्रवास की पाटा डाल कर पैरों से रगड़ते हैं। इस किया को पाटा कसब (कसना) कहते हैं। यह किया दुछ देर धूप में की जाती है। पाटा कशने से चीनी में सफेदी श्रीर चमक श्रा जाती है। इतना करने के उपरांत कच्ची चीनी तैयार हो जाती है। पक्की चीनी बनाना:

भेली भूनव (भूनना) भी कहते हैं। राव या गुड़ भी गला कर चीनी बनाते हैं।
मेली श्रीर गुड़ को इस प्रकार दुवारा कड़ाह में गलाना पड़ता है। इसीलिए इससे
बनाई हुई चीनी को पवकी चीनी कहते हैं। भेली बनाते समय एक बार शीरे की
सफाई की गई थी पर श्रव पुनः श्रव सफाई करनी पड़ती है। इस बार भी दुल्ले से
क्फाई की जाती है लेबिन इतने से पूरा काम नहीं होता है। इसके लिए दूघ श्रीर

२६६. पक्की चीनी बनाने के लिए भेली गलाई जाती है। इस किया को

पानी मिलाकर द्धवानी दनाई जाती है क्योंकि इस से शीरा बहुत म्रच्छा साफ होता है। दुधवानी को शीरा में छोड़ने को दृटा सारच (मारना) कहते हैं।

अब जो मैल निकलती है उसे कचरी कहते हैं।

१००. शीरे में उफान आने पर उसको शांत करने के लिए उंडा पानी डालना पड़ता है। उफान शांत होने से फैल उपर आ काती है। इस प्रकार पानी देने से भी मैल कटने में सहायता मिलती है। पानी डालने को जूड़ देव (देना) कहते हैं। चीनों के लिए यह आवश्यक है कि उसमें लसीन हो क्योंकि शीरा जितना ही आरर होगा उतना ही उसमें दाना पड़ेगा। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए शीरे में रेड़ी की गुद्दी (गूदी) पीसकर डालते हैं इसे दावन; कहते हैं।

३०१. शीरा भली भाँति तैयार होने पर इसका गढ़ करते हैं। जिस प्रकार कच्ची चीनी तैयार करने के लिए गढ़ बनाना पड़ा था ठीक उसी प्रकार सारी प्रक्रियाएँ इस पक्की चीनी के लिए भी करनी पड़ती है। इस बार जब पछनी तैयार होती है तब उसकी पुनः सफाई की जाती है। पछनी को पूर्ववत् ठेंठीदार होदे में रखते हैं। इस बार जो शीरा चूता है उसे ठोपारी कहते हैं। यह चोटे से कहीं श्रिधिक साफ श्रीर श्रवछी होती है; क्योंकि इतनी सफाई होने के बाद इसमें चोटे का श्रंश नाम मात्र रह जाता है। ठोपारी चू जाने पर पछनी बहुत साफ हो जाती है। जो लोग श्रीर बढ़िया चीनी बनाना चाहते हैं वे ठोपारी चूने के बाद गढ़ को पुनः ठेंठीदार होदे में रखते हैं। श्रव की बार जो शीरा चूता है उसे चुझान कहते हैं। यह बहुत श्रल्प मात्रा में निकलता है श्रीर इसका स्वाद बहुत मीठा होता है।

३०२. ठोपारी चूने के बाद ही साधारगतः चीनी को पूर्ववत् पाटा डालकर कसते हैं। कसने से चीनी बहुत सफेद श्रीर चमकदार हो जाती है। इस समस चीनी को मक्त्री से चालते हैं। चालने से जो टुकड़े बड़े रहते हैं वे श्रलग हो जाते हैं। इन टुकड़ों को ठोरी या ठुरीं कहते हैं। टुरीं श्रलग हो जाने के बाद पुनः चीनी के सब रवें बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार चीनी बड़ी सुंदर हो जाती है। निकली हुई टुरीं को पीस कर फिर चीनी में मिला देते हैं।

३०३. चीनी से जो चोटा चूता है उसे कड़ाह में डालकर कुछ लोग पुनः चीनी बनाते हैं। इस प्रकार बनी हुई चीनी दोमा चीनी कहलाती है श्रीर इस चीनी से चुए हुए चोटे को दोमा चोटा कहते हैं।

२०४. दोमा चीनी से चुए हुए चोटे से भी कुछ लोग चीनी बनाते हैं। इस चीनी की सोमा चीनी कहते हैं श्रोर इससे चुए हुए चोटे को सोमा चोटा कहते हैं। किन्दु यह चीनी निकृष्ट होती है श्रोर इसे बहुत कम लोग पसंद करते हैं।

कपड़े का काम

सूत पक्का करनाः

रे॰५. कपड़ा बुनने का काम जिलाहा करता है। वह बाजार से मिल का स्त खरीद कर के ब्राता है ब्रीर श्रपने घर में उसे बुनता है। इस कार्थ में उसका सारा परिवार बच्चे से लेकर बूट़े तक लगा रहता है। साधारश्वतः जुलाहे गजी (एक कपड़ा) बनाते हैं जिसमें सूत नं ० ५, ८, १० है, ११ है, १६ है, १६ है, १८ है, १० है, तथा २२ है लगते हैं। सूत के बंडल में सूत के मोटे-मोटे पोले होते हैं आरे हर एक पोले में छीरे होते हैं। छीरे की सिकुड़न को मिटाने के लिए उसके बीच में दोनों हाथ डाल कर उसे कई बार फटकते हैं। फिर उसे दोनों घुटनों में अंटकाते हैं। इसके बाद तीन छीरा एक हाथ में और दो दूसरे हाथ में माला की तरह लेते हैं जिसे लिरियाइब (लिरियाना) कहते हैं। फिर इन्हें एक दूसरे के साथ गाँछ देते हैं तदनन्तर अथरा (मिटी का तसला) में पानी डाल कर उन्हें भिगा देते हैं। पानी में सूत भिगोने को सूत पक्का करच (करना) कहते हैं। २४ घंटे सूत भिगा रहने से वह पक्का समका जाता है।

ताना-पाई करनाः

३०६. ताना के लिए छीरे को फटक-फटक कर एक चरखी पर चढ़ा कर के नारा (लकड़ी की नली) भरते हैं। एक नारा के लिए एक छीरे का सूत पर्याप्त होता है। सूत श्रक्को नहीं इस टिंग्ट से प्रत्येक छीरे में रंगीन सूत बंधा रहता है जिसे बनिका बोलते हैं। चरखी पर सूत चढ़ाने के बाद बनिका खोल कर श्रलग कर खेते हैं। छीरे का एक टोंक (किनारा) लेकर नारा भरना श्रारंभ करते हैं। स्त द्वने पर उसमें मुर्री (एक प्रकार का बट) लगाते हैं जिसे मुर्रियाइब (मुर्रियाना) कहते हैं। नारा पर सूत बराबर से भरना चाहिए; यदि नारा बराबर से नहीं भरा जायगा तो उसमें से सूत श्रासानी से नहीं निकलेगा। बराबर से न मरे हुए नारे को ढगढोलन कहते हैं। नारा भर जाने पर उसे पानी में भिगो देते हैं।

३०७. ताना करने का साधारण दङ्ग यह है कि दो नारों को दो लोहे के सरागों में पिरो कर सरागों को दो सरकंडों में लोंस देते हैं। इस प्रकार सरकंडों में लगा हुआ नारा सूत खुलने के साथ-साथ घूमता जाता है। सरागे की नोंक पर एक घुंडी होती है ताकि नारा बाहर न निकल जाय। जितने से (राष्ट्र का सौ खाना) का ताना करना होता है उसके हिसाब से ताना करते हैं; राष्ट्र के सूरालों से ही सूत निकलता है। ताने का एक छोर एक खूँटे में रहता है दूसरा दूसरे में। ये दोनों खूंटे एक ही ख्रोर रहते हैं; एक तीसरे खूँटे में ताने का मध्य भाग रहता है। ताना करते समय एक खूँटे से दूसरे खूँटे तक दौड़ लगाना पहला है। जब ताना पूरा हो जाता है तब जहाँ-जहाँ साँथी (आँ०कॉस) रहती है वहाँ-वहाँ सरई पहना दी जाती है जिसे सर पहनाइब (पहनाना) कहते हैं। साँथी के दोनों श्रोर एक-एक सर डालकर दोनों सरों के किनारों को आपस में सूत से बाँध देते हैं ताकि के गिरें न।

ताना उठाने के लिए दो आदमी चाहिए। दोनों आदमी दोनों लूँटे से ताना निकालकर दोनों और दो लंबी, गोली और चिकनी लकड़ी लगाते हैं ताकि सूत मिल न जाय। इसे सिरारा कहते हैं। सिरारा लपेटते समय सरई रख कर लपेटते हैं। सरई लगाने से लपेटने में कसाव रहता है। इस प्रकार दोनों स्रोर से ताना लपेटने पर जो लुंडी तैयार होती है उसे एक मिचया पर रख देते हैं।

३०८. पाई के लिए ताना में माड़ी लगाई जाती है। गेहूँ की रोटी को पानी में भिगो देते हैं। रात भर में रोटी गल कर माड़ी के रूप में हो जाती है। उसे छान कर ऋथरा (एक मिट्टी का बरतन) में रखते हैं। इसी माड़ी में तानी भिगोते हैं। उस लपेटी हुई तानी को बिथरी कहते हैं और उसमें माड़ी लगाने को लेवरब (लेवरना) कहते हैं। विथरी को ऋथरी पर रख कर लपेटते हैं फिर चिगुरे हुए तागों को सीधा करने के लिए ताना को एक ऋगेर से बीछते हैं। प्रत्येक सर पर फटका देने से सत सीचे हो जाते हैं।

३०६. ताना फैलाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है अतः बाँस का कैंचा बनाकर उस पर बाँस का टुकड़ा रख कर उसी पर ताना फैलाते हैं। बाँसों को माफा कहते हैं। ताना के दोनों किनारे पर जा कैंचा होता है उसे खोभनी कहते हैं। यह रस्ती द्वारा खूँटे में बाँची रहती है। ताना फैलाने के बाद दो-तीन आदमी तागे को छिटकाते हैं। साधारणतः इस कार्य को छियाँ करती हैं; पुरुष तानी का कूँचा द्वारा माँजना है। कूँचा खत का बना होता है। कूँचे को दोनों हाथों से पकड़ कर ताना माँजा जाता है। माँजने की किया एक ही दिन में होती है! माँजने से माइ। सूख जाती है। इस सारी किया को पाई करब (करना) कहते हैं। पाई तैयार होने पर सर की जगह पर बनिका (सूत) बाँव देते हैं। इससे उनकी साँथी बनी रहती है और लुंडो बनाने में भी सुविधा होती है। फिर पाई को बाध की माँति लुड़ियाते (लपेटते) हैं। जिबर से पाई का भाँजना आरम्भ करते हैं; उधर से हा उसे लपेटना शुरू करते हैं; जब सारी पाई लपेट उठती है तब दूसरी और का सिरा निकाल कर सून को एँठ देते हैं; इसे अँगूठी करब (करना) कहते हैं। इस मुरेरे भाग को फिर लुंडो में घुरेस देते हैं।

बयं भरना और भाँज करनाः

२१०, पाई तैयार होने पर पिनक द्वारा बया में सूत पहनाया जाता है। मुरेरे हुए भाग के एक-एक सूत को तोड़ कर फिर उसका एक सिरा एक बय में दूसरा दूसरे बय में पहनाते हैं; इस प्रकार सारा सूत बय में पहना दिया जाता है। सूत के ये दोनों भाग फिर राख्य के एक नक्ष्में (सूराख) में से बिन काले जाते हैं। सारा सूत पहन जाने पर थोड़े-थोड़े सूतों को एक समूह में गठिया (बॉब) देते हैं। फिर इन के अन्दर से एक सरई पहनाते हैं। इन सरई को लपेटन में पतली रिस्तियों से बॉब देते हैं। इन रिस्तियों को जोत कहते हैं। पत्येक बार बय भरने की संकटन करनी पड़े इसिल र कप है का थान उतारते सनय भरी हुई बय को नहीं काडते, उत्तरा भाग छोड़ देते हैं। इस छोड़े हुए भाग को

गेठुन्त्रा कहते हैं। इसी गेठुन्त्रा में हर बार पाई का सूत मुर्री द्वारा जोड़ देते हैं। इस प्रकार गेठुन्ता हमेशा करगह में पड़ा रहता है।

३११. श्रव बनाई के लिए भाँज तैयार करते हैं। पाई का कुछ भाग फैला कर बनिका की जगह सरई पहनाते हैं। एक श्रोर से सरई पहना कर दूसरी श्रीर से डोरा (सत) बाँघते हैं। इससे बुनाई के समय जो सूत टूटता है उसका पता चल जाता है। जितनी लंबी भाँज रखनी होती है उतनी दूर पर एक लक्ड़ी लगाते हैं जिसे भँजनी कहते हैं। भँजनी रख कर भाँज को उलटते हैं इस प्रकार भँजनी बीच में पड़ जाती है, इसे अब चपनी कहते हैं। फिर इस के ऊपर एक चपटी लक्डी रखते हैं। चपनी में दो रस्तियाँ बँधी रहती हैं जिन्हें जीत कहते हैं। भाँज को बाँधने के लिए एक लम्बी रस्सी होती है जिसके एक सिरे पर दो रस्सियाँ होती हैं। इन्हीं दोनों रस्सियों में चपनी का जोता बाँघा जाता है। रस्ती का दूसरा सिरा जुलाहे के पास उसकी बाई क्रोर एक खँटे से बाँध दिया जाता है। भाँज से बुद्ध द्री पर एक खँटा गाड़ा रहता है जिसे महतवा कहते हैं; इस खँटे से भाँजवाली रस्ती मुद्ती हुई जुलाहे वे खंटे में फ्रार्ता है। इस प्रवार रासी से भाँज तना रहता है श्रीर खुलाहा श्रावश्यकतानुसार इसी रस्सी द्वारा भाँज को कड़ा श्रोर दीला करता है। शेष भाँज लें हिया कर के कलग टाँग देते हैं और आवश्यकता पहने पर फैलाते हैं। भाँज के नीचे बय के पास करगृह के समानान्तर एक लकड़ी रहती है जिसे खरकोट कहते हैं ; इससे पाई बुक्क उठी रहती है श्रीर हुनाई में सुविधा होती है। बुनाई के समय थान की चौड़ाई बराबर रहे इसके लिए दो लकड़ियों के किनारे नोंकीला लोहा लगाकर उसे कपड़े के दोनों किनारों में धँसाते हैं। इन लकड़ियों का दुसरा किनारा इस प्रकार देंघा रहता है कि दोनों स्रोर तनाव रहता है।

बुनाई के समय सूत भिगो लिया जाता है ताकि स्त टूटे नहीं। ऐसा करने के लिए एक कपड़ा भिगोकर रखते हैं जिसे पोतारी कहते हैं। करगह स्रोर कपड़ा बुनना:

ः १२. करगह का मुख्य भाग राख है जिसके द्वारा ठोंक ठोंक कर कपड़ा बुना जाता है। राख के ठोंक से कपड़े की बुनाई घनी होती है। राख करगह में लगी रहती है। वार्ये हाथ से करगह चलाते हैं। जहाँ पर करगह पकड़ा जाता है वहीं राख के सामने ढरकी, सटल या ढोटा के दौड़ने के लिए सड़क बनीर हती है। उसी पर से टरकी घूमती है। टरकी को चलाने के लिए कटका देना पड़ता है। इस अटके के लिए हर्थ के दोनों श्रोर बबस बने रहते हैं। टरकी हसी के श्रान्दर चली जाती है। टरकी को पुन: बाहर फ़ेंकने के लिए बबसों के श्रान्दर लकड़ी का एक श्रोजार होता है जिसे पीकर कहते हैं। अटका देने के लिए एक रस्सी होती है जिसका संदंध दोनों। पीकरों से होता है। रस्सी में एक लकड़ी की मुठिया बँधी रहती है। इस मुटिया को दाहिने हाय से पकड़ते हैं। बब मुटिया को बाई श्रोर

मत्यकते हैं तब दाहिनी स्रोर के पीकर में स्रौर जब दाहिनी स्रोर खींचते हैं तब बाई स्रोर के पीकर में घक्का लगता है, पीकर में घक्का लगने पर वह दरकी को घक्का देता है स्रौर दरकी दोइती है। दरकी में नरा भर कर रखते हैं जिससे सूत निकलता है। हरथे के दोनों बगल में जो लकड़ी होती है स्रौर जिसके सहारे वह लटकता है वह पंखा कहलाता है। पंखे के ऊपरी भाग में बेंद्रे-बेंद्र लकड़ी लगी रहती है जिसके सहारे वह लटकता रहता है। करगह चलाने के लिए जो समकीया लकड़ी दोनों स्रोर गड़ी रहती है उसे खूँटा कहते हैं। बय लटकाने के लिए ऊपर एक गोला रूल होता है जिससे बयसार कहते हैं। बयसर के नीचे एक लकड़ी होती है जिस पवसार या पावसार कहते हैं। दोनों बयों को नीचे ऊपर करने के लिए गड्ढे में दो पावदान या पावसार कहते हैं। दोनों बयों को नीचे ऊपर करने के लिए गड्ढे में दो पावदान या पावड़ियाँ होती हैं जो दोनों पैरों से बारी-बारी दबाई-उठाई जाती हैं। एक पावड़ी दबाने से एक बय नीचे स्राती स्रौर दूसरी ऊपर जाती है; हसी प्रकार दूसरी पावड़ी से दूसरी बय नीचे स्राती स्रौर पहली बय: ऊपर जाती है। बय के नीचे ऊपर स्राने पर हर बार दरकी फेंकी जाती है। इस पूरी किया से कपड़े की बुनावट होती जाती है।

३१३. थान लपेटने के लिए एक लकड़ी चौपहल होती है जिसे लपेटन कहते हैं। इसे घुमाने के लिए इसमें दाहिनी ऋोर सूराख बने होते हैं। जब लपेटन घुमाना होता है तब इसी सूराख में एक लकड़ी डालकर उसे घुमाते हैं। इस लकड़ी को गिरदानक कहते हैं।

ऊन का काम

भेड़ मूड़ नाः

३१४. ऊन का उद्योग करनेवाली जाति गड़ेरिया है। गड़ेरिया भेड़ पालता है श्रीर उससे ऊन पैदा करता है। वर्ण भर में दो बार गड़ेरिया भेड़ों के बाल (ऊन) काटता है—एक चैत में दूधरा कुआर में। चैत का बाल उत्तम होता है। कुछ लोग वर्ष भर में तीन बार बाल काटते हैं—फागुन, श्रसाद श्रीर कातिक में। एक बार में एक भेड़ से लगभग पाव भर ऊन निकलता है। बच्चों के बाल मुला-यम श्रीर गरम होते हैं। भेड़ के बाल काटने को भेड़ मूड़व (मूड़ना) कहते हैं।

३१४. बाल काटने से पहले भेड़ को खूब घो-घो कर नहलाते हैं ताकि मैल साफ हो जाय। नहलाने के बाद जब ऊन सूख जाता है तब बाल काटते हैं। बाल काटने के लिए लोहे की हँसिया या कैंचा होता है। खेत की कटाई के लिए जिस हँसिया का प्रयोग करते हैं वह बाल काटने के काम में भी श्राती है। कैंचा बहुत कम गड़ेरियों के पास होता है; यह कैंची के श्राकार का पर उससे बड़ा होता है। गड़ेरिया भेड़ को सुला (लेटा) कर उसे श्रामे पैरों के नीचे दबा कर बाल बाटता है। बाल को काटकर उसे डंडे से पोटते हैं ताकि उसका गर्दा (धूल) अकड़ जाय।

ऊन धुन नाऋौरकात नाः

३१६. बॉस का करीब २।। हाथ का फलटा होता है। इसके दोनों िसरों को कुछ पतला करके तथा चमड़े की दोहरी ताँत बाँध कर धुनकी बनाते हैं। धुनकी को बायें हाथ से बीचो-बीच पकड़ कर दाये हाथ से ताँत को घीरे-धीरे ऊन में ही खीचते हैं, धुना हुआ ऊन पीछे हटता जाता है। ताँत को चमार या मोची बनाता है। यह दोबट होती है। ताँत चिकनी रेशे की अच्छा होतो है। धूप या गर्मी से ताँत जल्द टूट जाती है। लगभग छः सात सेर ऊन धुनने के बाद ताँत बदलनी पड़ती है। किसी साफ, तर (नम) और निर्वात स्थान में ऊन धुनते है। यह तीन-चार बार धुनने पर कातने योग्य हो जाता है। जब इसका एक-एक बार अलग-अलग हो जाता है और इसमें फुटकी नहीं रह जाता श्रीर गर्द नाचे बैठ जाती है तब समक्षना चाहिए कि ऊन धुन गया। उन धुन जाने पर कातने के लिए मोटी-मोटी पूनी बना लेते हैं।

३१७. सूत कातने का जो चरखा होता है वही ऊन कातने का भी है श्रम्तर केवल यह है कि ऊन कातने के चरखे में ताँत का श्रवाल लगाते हैं। दार्थे हाथ से चरखे में लगी हथेली को घुमाते हैं श्रीर बार्ये हाथ से पूनी पक हतें हैं कभी-कभी चमरख में जहाँ तकुश्रा रहता है तेल लगाते हैं जिससे चरखा तंज श्रीर हल्का चलता है। एक घंटे में एक छटाँक ऊन कात सकते हैं। कताई का काम परिवार में श्रीरत करती हैं। मदें बुनाई करते हैं। गमी के श्रितिरिक्त प्रत्येक श्रुत के कताई होती है। ऊन को कातने के बाद परेता पर लपेटते हैं किर उसकी श्रीटिया बना कर रखते हैं।

ताना पाई करनाः

३१८. धुने हुए ऊन को कात कर नरी तैयार की जाती है ऊन को दोहरा करके जितना लम्बा कम्बल बनाना होता है उतना लम्बा ताना करते हैं। चार हाथ लंबे कम्बल में दो सेर श्रीर पाँच हाथ लम्बे कम्बल में श्रदाई सेर ऊन लगता है। यदि ताना करते समय ऊन टूट जाय तो उसे सूत में मिला कर उल्टी गाँट दे देते हैं।

३१६. ऊन को चिकना झौर कड़ा करने के लिए बेल के गूदे या खली को पानी में भिगो कर खूब दाली कर खेते हैं। फिर उसी पानी को सूत में लगा कर हाथ से मॉलते हैं। ऐसा करने से ऊन बुनाई योग्य हो जाता है। बुनाई के हथियार:

३२०. श्रोखर — यह महुवे की एक मोटी गोली लकड़ी है। इसमें तीन छेद होते हैं इसमें हा ताने का एक सिरा बॉबते हैं श्रीर ज्यों-ज्यों कम्बल तैयार होता जाता है त्यों-त्यों उसमें लपेटते जाते हैं।

छड़ — यह लोहे की एक हाथ लम्बी. गोली सीधी छड़ होती है इसमें ताने का दूसरा सिरा बाँघते हैं।

सहता—यह बाँस का एक हाथ लम्बा, गोल श्रीर मोटा दुकड़ा होता है। इसको उठे हुए ताने के बीच में लगाते हैं।

चपना-यह बाँस की एक इंच चौड़ी फलठी हैं; इससे बै उठाते हैं।

तन्ना—यह बॉस का लगभग तेरह ऋंगुल लंबा एक दुकड़ा है; इसके दोनों किनारों को बुनी जाने वाली पट्टी के दोनों किनारों में खोंसते है ताकि पट्टी की चौड़ाई में तनाव रहे श्रीर वह ठीक से बुनी जा सके।

त्रै या वय-एक त्राठ हाथ लम्बी बारीक रस्ती द्वारा बैं बनाते हैं जिसके त्रान्दर ताने का सूत रहता है।

बैभरना—यह बाँस की एक हाथ लम्बी पतली लकड़ी है जितमें बै भरी रहती है।

बेंब - इससे बुनी हुई पट्टी को ठों 6 कर सूत गफ करते हैं।

डाँ ही -- एक लकड़ी जिसे ताने के सिरे पर लगाते हैं।

डोरी—यह एक २० हाथ लम्बी रस्सी है; इसके सिरे पर एक मुद्धीदार रस्सी लगाकर उसे ताने में बाँघ कर ताने को कसते हैं।

खूँटी—ताने को कसने के लिए उसके आखिरी सिरे पर यह गाड़ी जातो है। पट्टी बुन ना:

३२१. जिस प्रकार टाट की पिटिया (पट्टी) बुनी जाती है उसी प्रकार ऊन की भी। जब पिटिया तैयार हो जावी है तब वह एक दूसरे से सूजा द्वारा दोहरे ऊन से जोड़ दी जाती है। चार घंटे में एक पट्टी बुनी जा सकती है। एक पट्टी लगभग एस हाथ चौंड़ी श्रीर ४ या ५ हाथ लंबो होता है। तीन-चार पिटिया जोड़ने पर एक कमरा (कम्बल तैयार होता है। एक पिश्रमी श्रादमी प्र घंटे प्रति दिन काम करके एक कम्बल तीन दिन में तैयार करता है।

३२२. गइरिया पहनने के लिए ऊन की पट्टी का खंगा और फ हो तथा खोदने के लिए घोघो बनाते हैं। घोषी खोने से वर्षों में भोगने का डर नहीं रहता है। पट्टी का खासन या खास ी भी बनती है।

तेल का काम

३२३. तेल का उद्योग तेली करता है। तेल पेरने का यंत्र कोल्हू कहलाता है। यह लकड़ी का होता है। इसे सभी बढ़ई नहीं बना सकते। पथरिया कोल्हू और इसकी बनावट एक ही टंग की होती है अंतर केवल यह है कि यह लकड़ी का और उससे छोटा होता है! को लह:

३२४. कोल्हु के मध्य में एक गड्ढा होता है जिसे हढ़ोढ़ा कहते हैं । इसी में पेरने वाला सामान डाला जाता है। हदोदा से तेल चूने के लिए एक नारी (नाली) बनी होती है जिससे तेल बाहर निकलता है, इसे नेरुआ कहते हैं। नेरुआ के नीचे तेल रोपने के लिए मेंटी (मिट्टी का एक पात्र) रक्खी जाती है। हदोदा लकड़ी के कई दुकड़ों से बनता है जिन्हें पाचर कहते हैं। पाचर घिस जाने पर उसे बदल दिया जाता है; इस किया को पचरवाइब (पचरवाना) कहते हैं। पाचर बबूल की लकड़ी का अञ्झा होता है क्योंकि यह लकड़ी कम विसती है। हदोदा में तेल पेरने के लिए एक लंबी व मोटी लकड़ी चलती है जिसे जाठ कहते ै । जाठ का नीचे के भाग जो मूड़ सदृश गोला होता है श्रीर हदोदा में पाचर से सटकर चलता है मृड़ी कहलाता है। जाठ का ऊपरी किनारा नोकीला होता है, इसे चूर कहते हैं। इस पर कलछूल सहश एक लकड़ी लगी रहती है जिसे ढेंका कहते हैं। दैका का खोरियावाला भाग चूर पर रहतः है ऋौर उसकी डाँड़ी वाले भाग में एक सुराख करके गुल्ला (लकड़ी का एक टुकड़ा) ढाल देते हैं श्रीर इस गुल्ले में एक रस्सी ब्राँटका कर इसका सम्बन्ध कातर से करते हैं जिस पर हॅकवैया बैठकर -बैल को हाँकता है। कातर कोल्ह के निचले भाग से सट कर चलती है; इस स्थान को घघरा कहते हैं। कातर के इस भाग में एक श्रद्धेचंद्राकार लकड़ी इस श्रभिपाय से जड़ी रहती है कि कातर अपने स्थान पर ही चले: इसे कनेटा कहते हैं। पाचर के पिछते भाग में एक खँटी गड़ी रहती है जिसे मिरिखम कहते हैं। इसी मरिखम में एक गुल्ला लगा कर मिरिखम और देंके के गुल्ले की एक रस्ती से सैबंधित कर देते हैं। रस्ती बड़ी होने से कभी कभी फटके से टूट जाती है श्रीर इसके टूटने पर कातर से बैल के पैरों में चोट लगने का भय रहता है इसलिए रस्ती के स्थान पर एक बाँस का टकड़ा लगाते हैं जिसे कादा कहते हैं। कादा के दोनों किनारों पर सराख रहते हैं जिनमें गुल्ला लगाकर रस्ती के द्वारा इसका संबन्ध देंका श्रीर मरिखम के कर देते हैं।

३२५. कोल्हू नाँघे जाने वाले बैल के कंघे पर एक बींड़ (पुराने कपड़े की गद्दी) रखते हैं जिस के दोंनों श्रोर रस्सियाँ लगी रहती हैं जिनका संबन्ध कातर से रहता है। बैल के चलने से कातर घूमती है। श्रोर कातर घूमने से जाठ घूमती है जिससे पेराई की किया होती है । बैल के चक्कर करने की जगह को पउद्दि कहते हैं। घेरा कम होने के कारण बैज को घूमने में कष्ट होता है। वह घूमने में कठिनाई न उपस्थित करे इसलिए उसकी दोनों श्राँखें बन्द कर दी जाती हैं। इन्हें दकने के लिए बड़े कोसे के आकार का मँज का दक्कन बना दिया जाता है जिन्हें ढोंका कहते हैं। ये बैलों की छाँखों पर चश्मे की भाँति पहना दिए जाते हैं। बैल हाँकने के लिए तेली कातर पर बैठता है। इसका दाहिना हाथ बैन के चुतर (चुनड़) या पुट्ठे पर रहता है जिसके सहारे वह बैल को हाँकता है। बार्ये हाथ से वह हढ़ोढ़ा के ऊपरी भाग से निकलती हुई घानी को बटोर कर पुन: हढ़ोढ़ा के अदर डालता जाता है। बैल हाँकने के लिए हट तथा उसे खड़ा करने के लिए हो, होर श्रथवा खड़ा रह कहते हैं। पउदरि बैल के पेशाब से गीली न हो जाय इसलिए उसका मृत किसी परइ या भरुका (मिट्टी का वर्तन) में रोप लेते हैं। गोबर के चीत या छोत भी हटाते रहते हैं ताकि पउदिर गंदी न हो श्रीर उसमें चहुँटा न हो। इतना करने पर भी बहुवा बैल का मल-मूत्र पउदिर में गिर जाता है। जब मल-मूत्र से पउदिर गीली हो जाता है तब उसमें राखी छोट कर उसे सुला देते हैं श्रथवा ऊपर से राखी पाती पत्ती) डाल देते हैं। राखा-पाती घीरे-र्धारे सहकर खाद बन जाती है जिसे कचार कहते हैं।

३२६. एक बार में जितना माल पेरने के लिए डाला जाता है उसे घानी कोल्हू में श्रीर माल डालने को घानी लगाइब (लगाना) कहते हैं । थोड़ी देर में घानी पिसकर पाचर में लिपटने लगती है; इस श्रवस्था को घानी बैठव (बैठना) या जमब जमना) कहते हैं । घानी जम जाने पर जाठ का पूरा-पूरा दवाव पहता है श्रीर तेल निकलना श्रारंभ होता है । तेल पहले गाज फेन) के रूप में निकलता है । घानी से जब तक पूरा-पूरा तेल नहीं निकल जाता तब तक उसे कच्ची घानी कहते हैं । साफ घानी को जिससे तेल निकल गया हो निथारी घानी कहते हैं । जाठ दीली होने पर श्रयवा मूड़ी के नीचे घान समा जाने पर कोल्हू जाठ को बाहर फेंक देता है; इसे जाठ फेंकब (फेंकना) कहते हैं । इस समय जाठ श्रीर घान को बाहर तिकाल कर जाठ को फिर से डालना पहता है ।

३२७. तेल नियर जाने पर जो पदार्थ बचता है उसे खरी (खली) कहते हैं। इसे निकालने के लिए लोहें की रुखाना या हल का फार खते हैं। जिस मेंटो में तेल एकत्र होता है वह तेल रखते-रखते बहुत मजबूत हो जाती है। ऐनी मेंटी को पोखी मेंटी कहते हैं। जिस करहें से मेंटा पोखी जाती है वह तेल लगते-लगते लसर-लमर करने लगता है श्रीर उसमें तेल की काटि (मैल छोप उठती (जाती) है। इस कपड़े को चीकट कहते हैं।

३२८. तेल बेचने के लिए तेली मिटी की नपी हुई घरिया (मिटी का एक बर्तन) रखता है जिसे नगना कहते हैं। श्राधी छटाँक, छटाँक, श्राध पाव, तथा पाव भर के नपने को क्रमशः अध छटंको. छटंकी, छाध पई, तथा पीछा कहते हैं। इन छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों को घरिया या घोंचिया कहते हैं। पहले बाँच काटकर उनका नपना बनाते थे जिसे कुष्पी कहते थे। मेंटी से तेल निकालने के लिए परी हो शि है; इसे पकड़ने के लिए इसमें खाँड़ी रहती है। तेल के पदार्थ और उन की पेरा ई:

३२६. तीसी-यह पेरने के लिए खून कर लगाई जाती है।

तिल्ली—यह सब से नरम तिलहन (तेल वाला पदार्थ) है। इसे न खूनना पहता है श्रीर न दरना: यह ज्यों की त्यों लगाई जाती है।

कोइनी—महुन्ना के पेड़ के फल को कोइना कहते हैं। कोइना के भीतर की गुठली को कोइनी कहते हैं। इसे निकालने के लिए कोइना को पानी में योड़े समय के लिए भे (भिगो। देते हैं श्रीर जब उनका छिलका कुछ नरम पड़ जाता है तब दो पत्थरों के द्वारा उसे दर कर कोइनी श्रलग कर लेते हैं। एक-एक कोइना को खोड़ा से कोइ कर भो कोइना निकालते हैं। फिर कोइना को घूर में सुखाते हैं। यह तीसी की भाँति खुन कर लगाई जाती है।

नीम — इस के फल को निमकोड़ी कहते हैं। इसे सड़ा कर घोते हैं। घोने के बाद बीज श्रलग हो जाता है। फिर उसे सुखा कर टीकुर (सूखी) जमीन पर रख कर किसी पिढ़ई या लकड़ी के छोटे से पल्ले से दरते हैं, फलस्वरूप गूदा बाहर निकल श्राता है। इसी गूदे को पेरते हैं।

सरसों — तिलहन में सब से मुख्य चीज यही है। बारहो मास इसकी पेराई होती है। सरसों पहले सूर से पछोरते हैं किर इसकी अमनिया (बिनाई) कर इसे साफ करते हैं। इस प्रकार सफाई होने के बाद उसे चाकी में दरते (दलते) हैं। कोल्हू में डालने के पूर्व इसे करमोते (पानी से भिगोते) हैं; पिसाई के समय भी बीच बीच में कोल्हू में योड़ा पानी डालते हैं, इससे घानी में अधिक तेल बैठता (पड़ता) है।

बाँस का काम

३३०. बाँस साधारणतः ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ खेती की हानि न हो; बहुधा बाग के चारों श्रोर, जलाशय के किनारे या किसी बेकार जमीन में इसे लगाते हैं। इसके लिए दोमट मिट्टी श्रम्बी होती है यद्यिप यह ऊसर में भी हो जाता है। ऊसर के बास बाढ़ (शृद्धि) में कम लेकिन मजबूत होते हैं; मटियरा का बाँस विस्तार नहीं करता पर श्रमेद्धाकृत ठोस श्रीर मजबूत होता है।

३३१. बाँस फैलनेवाले चुन्तों में से हैं। जिस प्रकार केरा (केला) की एक पूती से भीरे-भीरे बहुत सी पूर्तियाँ निकल आती हैं और कुछ दिनों में केले के बहुत से मृत्त तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार एक बाँस लगाने पर कुछ दिनों में बाँस की कोठी तैयार हो जाती है। बाँस कट जाने पर शेष भाग खूँटे की भाँति दिखाई पड़ता है, संभवतः इसीलिए बाँस के स्थान को खूँटी भी कहते हैं। कोठी शब्द का इस अर्थ में प्रयोग केवल बाँस के लिए ही मिलता है। बाँस की कोठी या खूँटी के समूह को बँसवारी या बँसवाड़ी कहते हैं।

३३२. बाँस लगाने के लिए नए बाँस का फेदा (बढ़ सहित तना बाला भाग) खोद कर नई जगह लगाते हैं। वर्षा में बाँस में नई-नई आँखें निकलती हैं ख्रतः उसी समय इसे लगाना ठीक होता है। मृगडाह नखत मृगशिरा नच्चल्ला में बाँस के लगाने की प्रथा है। लगाने के पूर्व बाँध को एक रात पानी में भिगो देते हैं; इससे तरावट बनी रहती है। वर्षा न होने पर इसे सींचते रहते हैं। बाँस खनते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी आँखें न कटें क्योंकि ये ही विकास करके नए-नए बाँस का रूप धारण करती हैं। ब्राँख बढ़कर जब बाँस का रूप धारण करती हैं। इस प्रकार एक बाँस से कई बाँस उत्पन्न होते हैं और बाँस का परिवार बढ़ता जाता है।

३३३. बॉस के जड़ वाले भाग को जरीधा, तने को पेड़हरा तथा पलाई या सिरे के भाग की पत्नौठा कहते हैं। बाँस के गाँठों पर से कंछे निकलते हैं जिन्हें कहन कहते हैं. ये पतली-पतली डालियाँ छप्पर श्रीर खपरैल की खाजन में काम देती हैं। इन्हीं गाँठों पर, बाँस की रचा के लिए, एक पत्ता निकलता है जो बाँस को लगभग चारों त्र्योर से दके रहता है; करिल के बढ़ने के साथ ही यह भी बढ़ता है। यह पत्ता, बाँस मजबूत हो जाने पर, स्वयं भड़ जाता है: इसको सिपोली कहते हैं। यह नाम संभवनः इसलिए है कि इसका ब्राकार छोटे सूर की भाँति होता है। बच्चे इससे अपने खेल में सूप का काम लेते हैं। इसका उठारी भाग रोएँदार किन्तु भीतरी भाग जो बाँस पर चिपका रहता है श्रत्यंत चिकना होता है: इसिलिए बच्चे इस पर गुड़ श्रादि रख कर खाते हैं। बाँस में फूल आते हैं लेकिन फल बहत कम; जो बाँस फलता है वह सुख जाता है। इस प्रकार बाँस में फल लगना उसके विनाश का चिह्न है, कहावत है, 'केरा बीछी बाँस अपने फरे या जनमले नास श्रर्यात केला बाँस फल देने तथा बीखा बच्चा देने पर मर जाती है। किसी-किसी बाँस के भीतर। भाग में चीरने पर छोटे-छोटे हलके नीले रंग के दकहे प्राप्त होते हैं जिन्हें वंसलोचन कहते हैं; कहा जाता है कि स्वाति नज्जन के जल से इसकी उत्पत्ति होती है। बाँस में कराइन (छान की पुरानी पत्ती) खाद का अच्छा काम करती है खँटी के बाहरी भाग के बाँसों में आँखें अधिक निकलती हैं। आँखों के निकलने की पौधव (पौधना) कहते हैं; इस समय कहा जाता है कि बाँस 'पौधत बा', अर्थात् बांस में नए-नए पौधे निकल रहे हैं। भीतर के बांसों में आँखें कम निकलती हैं अतः भोतर शाले बाँस हो का टे जाते हैं। बाँस कटने से उसकी जढ़ से नई-नई त्राँखें निकलती हैं। श्रतः पुराने बाँस का कटना लाभपद होता है। बाँस श्रान्दियारे (श्राँधियारे) पाख में काटने पर घुन जाता है। श्रतः इसे श्राँजो (पाख (शुक्ल पच) में ही मकान श्रादि के लिए काटते हैं। लोगों का ऐसा श्रनुभव है कि बाँन काट कर यदि उसे पानी में कुछ दिन डाल कर रक्ला जाय तो उसके घुनने की संभावना नहीं रहती। बलुही जमान के बाँस दोमट तथा ऊसर के बाँसों की श्रापेचा श्रिषक घुनते हैं।

३३४. बाँस प्रामीण लोगों के बड़े काम की बस्तु है। बाँस ऐस लंबी चींज और कोई नहीं होती; खेत की सिंचाई के लिए हें छुर के लिए इसका बल्ला लगाते हैं। पुर में घुरई इसी की बनती है। मकान में तो इसका बहुत हो उपयाग हाता है। छुप्पर की छाजन तो बाँस के बिना तैयार करना किन हो जाय, खपरैन की छाजन में कोरों व कड़ी के रूप में इसका प्रयोग श्रत्यधिक होता है। इसके श्रतिरिक्त चीरने पर इसके फल्टे छाजन में बहुत उपयोगी होते हैं। उट्टर बनाने के काम में भी ये श्राते हैं। बाँस की लाठी बनती है। बाँस को चीर कर इसके श्रनेक उपयोगी सामान बनाते हैं, यथा बेंड़ी, पलरा, पली, तरा नू, दौरा, दौरी श्रादि। बड़े सामानों के श्रतिरिक्त पंखा, पानदान श्रादि छोटे-छोटे सामान भी बनते हैं। बाँस के भे द:

३३५. भलुष्ट्या—बाँसों में यह सब से मोटा पर, पोला होने के कार खा, मजबूत कम होता है। किन्तु सामान बनाने के लिए यह सब से श्रन्छा होता है। लंबाई में यह सब से श्राधिक होता है। इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं श्रातः कड़न श्राधिक नहीं होती हैं। साधार खानः जो बाँस लंबे होने हैं उनमें गाँठें श्रीर कड़नें कम होती हैं; नाटे कद के बाँस टेंद्रे, गठीले तथा कंछेदार होते हैं।

२१६. वॅसफूल या फुलवॉस —यह भलुश्रा से छाटा श्रोर कम मोटा होता है। इसकी पत्तियाँ भी उससे छोटी होती हैं किन्तु मजबूता में यह उससे कहीं श्रीधक होता है, यह कड़ी जाति का बाँस है। इसके लाठो डंडे बनते हैं।

३३७. दुबिहन — यह श्रिपेचाकृत ठोस बॉम है। इसकी सब से बड़ी विशेषता यह है कि इममें लचक होती है श्रीर यह जल्दी टूटता नहीं, श्रम्य बॉस जरा से ही दबाव में टूट जाते हैं पर यह बोक्क संभाल लेता है। लचक से इसकी लाठी बहुत श्रम्छी मानी जाती है। यह मोटाई में मध्यम अंगी का बॉस है श्रातः यह सभी काम में श्राता है। सिधाई की हिन्ट से भी यह श्रम्बा होता है। सांचे बॉस को छरहरा बॉम कहते हैं। दुबले पतले नवयुवक के लिए 'नवा खरहरा' प्रयोग करते हैं।

३३८. मुमेर—यह गँठीले बाँसों में से है। यह दुबिहन से लंबाई में छोटा एवं पतला होता है। यह ठोस स्त्रीर बहुत मजबूत होता है, लाठी के लिए यह उत्तम बाँन है। एक मुमेर में दो लाठियाँ निकल सकती हैं।

३३६. कॅटवासी-यह त्रपने ढंग का एक ही बाँस है। इसकी गाँठों पर

काँटे होते हैं इसी कारण इसे कँटवासी कहते हैं। यह पतला, टेट्रा तथा अस्यंत गठीला बाँस है। इसमें कहनें अस्यधिक होती हैं जो बाँस को लता की माँति जकहें रहती हैं अत: इसकी खूँटी एक चनी काँटेदार आनाड़ी सदश होती है जिसमें असना असंभव होता है। इसमें से बाँस काट कर निकालना एक टेट्री खीर है यह बाँस केवल लाठी या छड़ी के काम में आता है। इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं। चगली कँटवासी की अपेन्ता लगाई हुई कँटवासी सीची और साफ होती है। इसमें कहनें भी कम होती हैं। इसके छाजन बहुत मजबूत तथा टिकाऊ होती है। इसके छुनने का डर,नहीं होताहै। धि का र और बाँस के सामान:

३४० गृहस्थी के साधारण उपयोग में जहाँ तक बाँस स्नाता है वहाँ तक तो गृहस्थ उसे काट छाँट कर स्नपनी स्नावश्यकतानुसार स्वयं बना लेता है या बद्हें से बनवा लेता है किन्तु जहाँ तक बाँस के उद्योग का सम्बन्ध है यह बसफोर, धरिकार तथा छोम करते हैं। बँसफोर तथा धरिकार एक ही वर्ग की दो शाखाएँ हैं, उन्हें ही बँसफोर धरिकार या बेनुबंसी धरिकार कहते हैं। बँसफोर स्निधकतर घूम- घूम कर स्नाना पेशा करते हैं, उनका कोई स्थान नहीं होता है। बेनुबंसा गांव में बस गए हैं श्लीर विवाह स्नादि उत्सवों पर सिंघा तथा तुरही बाजा बनाते हैं। डोम को, कुछ लोग इन्हों के वर्ग का मानते हैं पर इनका रहन-सहन इनसे गिरा हुआ होता है। गांवों में ये बहुत कम हैं। बाँस का काम करने के कारण इस उद्योग के करने वालों को बँसकट कहते हैं।

३४१. बाँस के काटने तथा चीरने के लिए घरिकार के पास बाँ की होती है। यह इस्गत को बनो होतो है। पकड़ने के लिए इसमें मुंठिया लगो-होती है। बॉस फाइने, चोरने तथा काटने के लिए यह बहुत श्राच्छा श्रीजार है। बारीक काम के लिए उसके पास छूटी होती है। बाँस को काटते या चीरते-फाइते समय उसके नीचे किसी लकड़ा या फेरे (बाँस की जड़ के समोप का भाग) को वह रखता है जिसे ठहा या मूँगरि कहते हैं।

३४२. बाँस के दो गाँठों के बीच के सादे भाग को श्राँकउरा कहते हैं। जब दुकड़े में केवल एक गाँठ हो तो उसे पोर कहते हैं। इस प्रकार एक पोर में दो श्राँकउरा निकल सकते हैं। घरिकार को बारीक काम के लिए बाँस की पतली-पतली ती लियाँ या पितयाँ चाहिए, उसके लिए उसे बाँस को खाई-खड़ फाइना पड़ता है। बाँस को फाइकर वह चार बगबर फल्ठों में करता है। इसमें दो फल्ठे ऐसे होते हैं जिनमें गाँठ होती हैं श्रीर दो फल्ठे ऐसे निकलते हैं जिनमें गाँठों का निशान मात्र रहता है। गाँठ बाले दोनों हिस्सों को गाँठी तथा चिकने हिस्सों को चींसी या चींहर कहते हैं। चींनी में भो दोनों भाग दो प्रकार के होते हैं। गाँठ के समीप बाला भाग नर तथा गाँठ से दूर बाला भाग मादा कहसाता

है क्योंकि पहला दूसरे से कड़ा होता है; इन्हें कमशः मॅड्सॅंड़ तथा जोइयँड़ कहते हैं। मादा वाले भाग की तीलियाँ लचीली तथा मुलायम होती हैं स्त्रीर इसके चीरने में भी मुविधा होती है। इसका सामान साफ, मुखरा तथा मुन्दर होता है। फल्टे से पतली पतली तीली बनाते हैं जिन्हें सार कहते हैं खित्रके सहित सार को दिखली कहते हैं। दिउली चीर कर तेरवन या तेरहवन बनाते हैं। फल्टे की पतली परन्तु चौड़ी पत्ती को पाती कहते हैं जो पंखे के बुनने में काम देती है। इससे मोटी स्त्रीर चौड़ी पत्ती को पाटा कहते हैं। दौरा दारी की बुनावट में ताना इसी का करते हैं। बाँस का मोटा पाटा जो लगभग डेढ़ स्त्रंगुल चौड़ा स्त्रीर एक स्त्रंगुल मोटा होता है दौरे के मेंडरा बनाने के काम में स्त्राता है। बाँस का सारा बोह समय जो स्त्रीलन गिरता है उसे लीकी कहते हैं। बाँस के पत्ती नोकदार बनाने को चो वियाइन (चोखियाना) कहते हैं। बाँस के पत्ती नोकदार बनाने को चो वियाइन (चोखियाना) कहते हैं। बाँस के पतले चुन सकने वाले खोटे टुकड़ों को खैंच, पैंच, फड़ंच स्त्रयवा खपी च कहते हैं।

३४३. बाँस के सामानों में दौरा-दौरी सब से श्रिधिक बनती है। यह चौड़े मुँह का सब से बड़ा बर्तन है। दौरा को पाथी भी कहते हैं। दौरे से जी बड़ा बर्तन होता है उसे ढरवा कहते हैं। दारा बनाने में बाहर स्त्रीर भीतर का दाँचा श्रलग-श्रलग बनाना पढ़ता है। बाहरी दाँचे का खँखरा कहते हैं। इसमें पाटा से ताना करके सार से बिनाई की जाती है। दौरे के भीतर वाले दाँचे की बनावट जो चटाई सहश चिकनी श्रीर साफ होती है बेनी कहलाती है। इसकी विनावट पत्तियों से की जाती है: विनावट ग्रारू करने की वेनी अथना पूरन छानव (छानना) कहते हैं। बेनी की बनावट तीन-दो, तीन-दो होती है, अर्थात तीन पत्तियाँ उठतीं और दो दनती हैं। इसी तरह से सारी निनावट होती है। एक साथ उठनेवाली पत्तियों की गावा कहते हैं। दो-दो पत्तियों के उठाने की दोबाविन कहते हैं। बेनी उलट कर बिनी जाती है, इस प्रकार बिनने की डाँड : कहते हैं। जब बेनी लगभग तैयार हो जाती है श्रीर केवल किनारे का भाग बाकी रहता है तो पत्तियाँ जोड कर उसे भरने को पंखिला करवां (करना) कहते हैं। वेनी तैयार हो जाने पर खाँखर के ग्रन्दर उसे वैठा देते है। इसे खोल वैठाइव (बैठाना) भी कहते हैं। तद्परान्त किनारे पर मेंड्रा लगाकर बंधन से बाँधते हैं, वंघन भी वाँस का ही होता है। दीरा की पेनी (पेंदी) से विनावट का कृत बढ़ता जाता है श्रीर कुछ दर जाकर फिर घटने लगता है। इस उभड़े हए मध्य भाग को पाँजर तथा पाँबर से मेंइरा तक सँकरे होते हुए भाग को चूरी कहते हैं। पाँबर लगभग एक बीता भीर चूरी भाषी बीता ऊँची होती है। दौरे की इस प्रकार की विनावट से दो लाभ होते हैं एक तो उसमें स्थान वट बाता है दूसरे उसका मेंडरा भी दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। बृत्त की मजबूती के लिए खाँखर में पैदी के मुझाव पर तीन सार एक साथ चोटी की भाँति तर-ऊपर करते हुए बिनते हैं इसे गाइन कहते हैं। गोलाई में बाँघने को तेंबर कहते हैं। मेंड्रे पर जो चौड़ी पत्ती दी जाती है उसे गात कहते हैं। मेंड्रा के पास दो सार एक साथ एंठ कर या बटे हुए रूप में देते हैं जिसे मोरवट कहते हैं। ग्रंतिम बिनाई को तिकिच कहते हैं।

रे४४ तेराजू का पलरा तथा पानी उबहने के लिए बेंड़ी बाँस की ही बनती है। गर्मियों में पंखा भी बहुतायत से बनता है। विवाह के अवसर पर धरिकार बर-पद्म को खाल और चौंगा बनाकर देता है। डाल पर ताग-गट रक्खा जाता है। चौंगा दारा लावा उठा कर डाल पर डालते हैं। बाँस की छतरी (खाता) को चरवाहों के बड़े काम की चीज है धरिकार ही बनाता है।

सोने-चाँदी का काम

३४५. सोने-चाँदी के गहने (ब्राभूषण) बनते हैं। गहना बनाने का काम सोनार (स्वर्णकार) करता है। सोनार जहाँ बैठकर गहना गढ़ता है उस स्थान को बेदी कहते हैं। यह स्थान वह प्रति दिन लीपता है। सोनार के पास सोना-चाँदी गलाने के लिए मिट्टी की बोरसी होती है। बोरसी घर की स्त्रियाँ बनाती हैं। बोरसी में इमली या बबूल का कीयला रख कर ख्राग सुलगाते (जलाते) हैं। ख्राग धौंकने के लिए बाँस की पंखी होतो है। ख्राग फूँकने के लिए वह बाँस की एक नली रखता है जिसे फोंफी कहते हैं। ख्राग धौंकने के लिए किसी-किसी सोनार के पास चमड़े की भाषी होती है। ख्राग उठाने के लिए चिमचा होता है। सो नार के हिथ यार:

३४६ निहाई —यह लोहे की चौपहल श्राकार की होती है। इस पर सोना-चाँदी रखकर पीटा जाता है। निहाई को एक लकड़ी में गाड़ कर बैठा देते हैं ताकि यह हिले-दुले नहीं। इस लकड़ी को ठीहा कहते हैं।

हथउड़ या हथउड़ा—यह लोहे का होता है इससे पीटने का काम लेते हैं। इसे पकड़ने के लिए इसमें लकड़ी का बेंट लगा रहता है। इसके छोटे छोर हलके रूप को हथउड़ी कहते हैं।

चिनटी—यह बारीक चीजों को पकड़ कर उन्हें उठाने के काम में स्राती है। जतरी—यह चाँदी के सूत (तार) खींचने का लोहे का स्रोजार है। इसमें विभिन्न स्राकार के खिद्र बने होते हैं। यह २ स्रंगुल चीड़ी है इंच मोटी तथा २६ बीता लंबी होती है।

पर्गह्नी — इसमें चाँदी गला कर दारते हैं। यह लगभग दो नीता लंनी, दो या तीन इंच चौद्धी और एक या डेट् इंच गहरी होती है। इसे पकड़ने के सिए जो पतला भाग होता है उसे डाँड्री कहते हैं। चरिया—चाँदी गलाने के लिए यह मिटी का एक छोटा पात्र है। पोतनी मिटी में रूई मिला कर खूब कूटते हैं जब मिटी लमदार हो जाती है तब उसकी बरिया बनाते हैं। इसी घरिया में चोदी गला कर उसे परगहनी में दाग्ते हैं।

कतरी-यह कैंची की तरह चाँदी का दुकड़ा काटने के लिए होती है।

रेती-यह खुरदुरापन मिटाने के लिए लोहे का एक श्रीजार है।

कलम —गहनां पर नक्काशी करने के लिए ये विभिन्न आकार के होते हैं, आकार के अनुसार इनके विभिन्न नाम होते हैं यथा, गोलहाँ, दुइमुँहा तथा दुःधरा।

मलिस्त-यह छेद करने के लिए होता है।

द्री —यह काँवा या पीतल का चौकोर — लगभग चार श्रंगुल वर्ग का —होता है। इसमें छोटे-बड़े विभिन्न श्राकार के गाड़ (गड्ढे, बने रहते हैं जिसमें धुंडी ऐसी गोली चीज खाली (बनाई) जाती है।

ठप्पा-बटन, श्रमूठी. मुनरी श्रादि बनाने के लिए यह होता है।

गहुन्त्रा—सँड्सी की तरह यह पकड़ने का एक श्रीजार है। चाँदी का तार खींचते समय उसे इसी से पकड़ कर खोंचते हैं।

गहने से संबंधित कार्यः

३४७. चाँदी गलाना — चाँदो के दुकड़े करके घरिया में डाल कर उसे आग पर रखते हैं। आग की आँच कड़ी होनी चाहिए। जिन समय चाँदी आग पर रहती है उस समय उस पर सोहागा की जुकनी चूर्ण भोहराते छिड़कते) हैं। जब चाँदी पूर्णरूपेण द्रवीभूत हो जाती है वब उसे ढारते हैं। सोहागा दालने से चाँदी की मैल कट जाती है और चाँदा पक्की हो जाता है। मैल को चिमचे से निकालकर बाहर कर देते हैं। ढालने के पूर्व परगहनी में थोड़ा सा तेल डाल कर रखते हैं; यह तेल पिघली हुई गरम चाँदी पड़ते ही जल उठता है। परगहनी में सारी चाँदी फैल न जाय इस अभिपाय से उसे आवश्यकतानुसार मिट्टी से लेस (वेर) देते हैं। इस प्रकार जितनी मोटी चाँदी ढारना चाई ढार सकते हैं।

३४८. चाँदी का तार खींचना — बतरी के स्राल में चाँदी के छड़ का एक सिरा पतला करके डाल कर गहुन्ना से खींचते हैं। जब एक बार तार लिच जाता है तब उसे ग्रीर बारीक करने के लिए उससे बारीक छेद में डाल कर खींचते हैं।

३४६. चाँदी का गहना साफ करना — इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं जिसमें नसादर, सोरा, नमक तथा फिटकरी बराब (न्याबर मिलाकर पानी में लेई की तरह बनाते हैं इसके ऋतिरिक्त अथरा (मिटी का एक बर्तन) में इमली भिगो देते हैं। इमली घुल जाने पर खटाई का पानी तैयार हो जाता है। जिस गहने को साफ करना होता है उसे थोड़ा गर्म करते हैं जब वह उंडा हो जाता है तब मसाला लगा कर थोड़ी ऋाँच से उसे पुनः गर्म करते हैं। गर्म होने पर गहने को इस

तैयार खटाई में डाल देते हैं। योड़ी देर पश्चात् गहने को निकाल कर बालू से मौजते है आपार फिर बोरसी की गरम राख में डाल देते हैं। इसके बाद उसे निकालकर राख काड़ कर गेंहकी (प्राहक) को दे देते हैं।

३५०. खाद मिलाना—चाँदी में निम्न कोटि की घातुर्वे यथा, तामा, जस्ता, गिलट, रांगा श्चादि मिलाने को खाद मिलाना कहते हैं।

३५१ चाँदा का पत्तर ब ।। ना चाँदी बढ़ाने के लिए उसे बार-बार आग में तथा कर पीटना पड़ता है। चाँदी को तथाने के पूर्व उत पर कोयले से एक निशान बना देते हैं। जब यह निशान आग की गमीं से लुप्त हो जाता है तब समअते हैं कि चाँदी समुचित रूप से तथ गई। चाँदी को फिर आग से निकाल कर मुकी हुई बारीक मिट्टी में डाल कर ठंडी करते हैं। तदनन्तर निहाई पर रख कर हमीड़ी से पीट-पीट कर उसे बढ़ाते हैं।

नक्काशी करना —नक्काशी का काम ही मुख्य कारीगरी है। खोलऊ (पोनदार) गहने पर नक्काशी के लिए इसमें राँगा गरम करके डाज़ देते हैं। नक्काशी का कार्य समाप्त होने पर गहना गर्म करके राँगे को निकाल केते हैं।

३५२. टाँका लगाना — टाँक के मसाले में सोहागा. नसादर श्रीर सोग रहता है। एक सुतुही (बीपी) में इस मसाले को रखते हैं श्रीर उसी में चाँदा के महीन-महान दुकड़े डाल देते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसे श्राग पर रख कर पका लेते हैं। जो चीज जोड़नी होती है उसे श्राग पर रख कर थोड़ा गर्म कर गहने पर रखते हैं श्रीर ऊपर से ई के फाहे से वही मसाला जोड़ पर रख देते हैं। जोड़ जुट जाने पर श्राग से गहना बाहर निकालते हैं। जोड़ को टाँका श्रीर जोड़ने की किया को टाँका लगाइब (लगाना) कहते हैं।

३५३. तेजाबी सोना बाना — चाँदी की भाँति सोने को भी गलाते हैं। चाँदी की श्रपेद्धा सोने के लिए तेज श्राँच चाहिए। सोने पर भी सोहागा खिड़का बाता है। सोना गल जाने पर उसे एक भरुका वा भुड़का मिट्टी का बर्तन) में जिसमें तेजाब रहता है डाल देते हैं। उसे निकालकर फिर पूर्ववत् मिरया में पकाते हैं। योडी देर में बिश्या उतार कर ठंडा करके सोना निकाल सेते हैं।

३५४ सोने का पत्तर बनाना—सोने को निहाई पर रख कर हथीड़े से पीट कर पत्तर बनाते हैं। सोना गलाने में विशेष श्रंडाज चाहिए श्रन्थया कभी-कभी सोने में वेढ़िक् (सिकुड़न) पड़ जाती है जिसके काग्या सोने का पत्तर बनाते समय वह चिहरा (कट, जाता है। ऐसी दशा में सोने को दोवाग गलाते हैं।

सोने का पत्तर चढ़ाने के लिए ताँबे का श्राधार रखते हैं। हँसुली, श्रनन्ता, फेरवा श्रादि इसी प्रकार बनते हैं। इस प्रकार बने गहने को कचौड़ीदार गहना कहते हैं क्योंकि कचौड़ी की भाँति इसमें ताँबा भरा रहता है।

सरका गहना:

३५५. चंदक या चँदवा—यह माँग पर पहना जाता है। चाँदी का एक एक गोला चंद्राकार पत्र बनाकर उसके ऊपरी भाग पर तीन-चार चन्द्राकार उभदी हुई चाँदी की पतल-पतली पत्तियाँ लगाते हैं। इसमें तीन सीक हैं लगी रहती हैं। एक पीछे जूड़ा में खोंस दी जाती है और शेष दोनों कानों। पर लटकती हैं। इनमें असका लगा रहता है।

बंदी-वह चँदवा का छोटा रूप है।

सुपारी — यह सुपारी के श्राकार का होती है, विशेषतः लड़िक्याँ पहनती हैं। ग ले का गहना:

३५६ सक ी-यह चाँदी श्रीर सोने की जंजीर है।

कंठा — सोने का पत्तर काट कर नकासते हैं फिर दो पत्तरों को मिलाकर श्रंडाकार बना खेते हैं। यह गृह कर पहना जाता है।

हुँ सुला-यह चौपहल श्राकार की भरतू श्रीर खोलऊ दोनों बनती है। हुँ सुली के दोनों किनारों पर हुंडी के श्राकार का छोटा गुँजा होता है।

विलरी-सोने के तिकोने पत्तर को गृह कर बनाई जाती है।

तवक-यह चंद्राकार होता है। मुसलमान स्त्रियाँ चाँदी का तवक पहनती हैं।

गुलेबंद —यह मले में लपटा रहता है। इसमें एक इंच चौकोर के कई फूजदार टुकड़े रहते हैं। यह सोने का होता है।

पिखयारी-सोने की गुरिया गुह कर गुलेबंद की तरह पहनी जाती है; बामने सोने का एक पत्तर लगा रहता है।

टी हा - गुलेबंद की तरह होता है। इसमें घुँबुरू भी लगा रहता है।

जुगुनू—यह हुमेल की तरह पहना जाता है। इसमें होटी-होटी सोने की कोरिया होती है जिनमें शीशा जड़ा रहता है श्रीर जो चमकता है।

हुमेल — सोना श्रीर चाँदी दोनों की होती है। चाँदी के रूपये में दोहरा कोंद्रा जोड़ कर बनाते हैं।

पनवाँ —यह पान के आकार का होता है, हुमेल में लटकता रहता है। चौकी —यह चौकोर होता है। श्रीर पनवा के स्थान पर लगता है। बाजू का गहना:

श्रेष विजायठ—यह सोने श्रीर चाँदी के पत्तर का बनता है, गुल्ली के श्राकार का नकाशदार होता है।

जीमन-इतमें चौषहल दाने होते हैं जो गुह कर पहने जाते हैं।

टब्डाया फेरवा---ताँवे के खड़ पर सोने का पत्तर चढ़ा कर बनाते हैं वह दो या तीन फेरे का रहता है।

बाजू- एक बाजू में बीख-पचीख या तीस दाने रहते हैं। बाजू के दाने खाँचे

में दार शिए जाते हैं। इन दानों के दोनों सिरों पर गूँजा होता है जिसमें सूराल रहता है। इसे पटहार से गुहा कर पहनते हैं एक बाजू में बीस-पचीस या तीस बाने रहते हैं।

वैरस्त्री-यह गुल्ली के आकार का होता है।

टं डिया--यह चाँदी के पत्तर का लोल क होता है, इस पर फूल बना रहता है।

बहुँदा-यह भी खोलऊ होता है। बाजू के ऊपर पहना जाता है।

त्रनन्ता—यह सोने का बनता है, ताँबा पर सोने का पत्तर चढ़ा रहता है। टँढ़िया से मिलता-बुलता है।

क लाई का गहनाः

३५.८. ख्रुशा—चाँदी का गोल लगभग श्राधा इंच चौड़ा पत्तर बनाकर उच पर ख्रुपहल के चौथाई इंच के तीन या चार चाँदो के दुक ड़े लगा कर जोड़ देते हैं। इसके दोनों सिरों पर गूँजा होता है जिसमें कील डाल कर पहनते हैं। यह चूड़ियों के बीच पहना जाता है।

ककना—यह छुन्ने की तरह चाँदी के पत्तर से बनता है। इसके पत्तरों के किनारों पर चाँदो के रवे (दाने) जोड़े जाते हैं। रवा का आकार गिनती के एक की भाँति होता है। इसमें भी गुँजा बना रहता है।

ढरक उश्रा—यह सोने चाँदी दोनों का बनता है—बच्चों के लिए अरत् बनता है। यह पोला श्रीर नकाशदार भी बनता है। हुंडी पर बाब शेर) का मुँह बनाते हैं ऐसी हुंडी को बघमुँहाँ हुंडी कहते हैं।

सिंघाड़ा—यह चाँदी का बनता है। श्रीर विधाड़ा के श्राकार का होता है। पहुँची—यह भी सोने-चाँदी दोनों की बनती है। मोती के श्राकार की गुरिया विदाई बाती है। यह तीन पतियारी (पाँती, गुही जाज़ी है।

कतरी-यह चाँदी की पतली पत्ती है श्री चूड़ी के आगे पहनी जाती है।

पट्टा—यह बहुत ही सादा गहना है इसीजिए इसे विधवा स्नियाँ भी पहनती हैं : चाँदी का पत्तर गोला करके उसमें दोनों ख्रोर कोंदा लगा देते हैं। एक ब्रोर दो कोंद्रे होते हैं। दोनों सिरों को मिला कर उनके सुराखों से एक चाँदी की कील डाल देते हैं जिससे वह हाथ में थम्डा (दका) रहता है।

पश्चेला--- यह भरत् तथा पोलदार दोनों बनता है। यह चूड़ी के पीछे पहना बाता है।

सोतिहरा — इस पर मोती सदृश दाने लगते हैं। पछेला की भाँति यह खोलक बनता है।

इराथ की इमँगुलियों का गहना:

३५६. अर्सी-यह तर्जनी में पहनी जाती है।

मुँद्री—यह चाँदी के तार की ऋँगुरी (ऋँगुली) के साध (नाप) की बनती है।

करै नी - यह नकासदार मँदरी है - ग्रॅंगुलियों में पहनी जाती है।

ऋँगूठी-यह सोने की बनती है।

अँगुरताना--यह श्रँगूठे मं पहना जाता है--चाँदी की पत्ती पर फूल नका स कर श्रँगूठा की तरह पहनते हैं।

कमरं का गहनाः

३६०. कर्धित-यह कमर में पहनते हैं। यह तीन-चार श्रंगुच चौड़ी पट्टी होता है। पट्टियों पर फूज श्रादि बने रहते हैं। दोनों किनारों पर कोंदे बने रहते हैं जिनमें एक सलाई डाल दी जाती है।

पैर का गहनाः

३६१. कड़ा या गोड़हरा —यह भरतू 'ठोष' तथा खोलऊ (पोलदार) दोनों दंग का बनता है। कड़ा के दोनों । सरों पर गोल नकाशी हुई हुडी (घुएडी) होती है।

पायजेव या पैजेव—यह वुँबरूदार गहना है चाँदी के पत्तर पर रवानार घुँघुरू गाँछ देते हैं। ये रवा चाँदो के तार द्वारा गाँछ जाते हैं। इसे गाँछुआ पैजेब कहते हैं। ढरुवा पैजेब भी बनता है।

लच्छा —चाँदी का तार खोंच कर बनाया जाता है। दो तीन तार ले कर एक साथ रस्ती की तरह बट दिए जाते हैं; बटने के बाद श्रावश्यक श्राकार के लच्छे काट कर जोड़ दिए जाते हैं।

मल—यह लच्छे के दंग का गहना है, चाँदी की पत्ती ऐंठ करके बनाते हैं। छागल — इसे लच्छों के नीचे पहनत हैं यह एक पटरीदार गहना है। इसमें बँग्रुक्त लगे होते हैं।

पायल-यह नया गहना है, लड़ीदार होता है।

माँमा — यह पोल दार कड़ा कहा जा सकता है। चाँदी के पत्तर का बनत! है। इसके भीतर ताँवें की दुकड़ी डाल देते हैं जिससे यह मनकार करती है।

पटरी-यह पटरों के स्राकार का स्नाभूषण है इस पर नकाशी हुई रहती है।
पैर की श्राँगु लियों का गहना :

३६२ जोट--श्रॅग्ठा में पहना जाता है, पहनने के लिए नीचे डाँड़ी लगी रहती है।

वताा-यह बताशे के श्राकार का होता है। श्राँगूठा श्रीर कनगुरी को खोड कर शेष श्राँगुलियों में पहना जाता है।

बिछिया—यह मन्दिर के श्राकार की या कलश सहश होती है। यह भी बतासा की भाँति पहनी जाती है।

ऋपउँठा — यह ऋँगूठे में पहना जाता है। यह चाँदी की पत्ती का जाली-दार बनता है इसमें ओट की तरह डाँड़ी नहीं होती है।

भोदिया—यह बतासे के स्थान पर पहनते हैं। यह चाँदी की पत्तों का बालीदार होता है।

पौली पर का गहना:

३६३. पलाँदी — यह पानदार होता है। यह पउली पर पहना जाता है। इसे श्रॅंटकाने के लिए जंजोरें लगी रहती हैं जिनका सम्बन्ध एक श्रोर एड़ी से तथा दूसरी श्रोर श्रॅंगुलियों से होता है।

नाक का गहना:

३६४ नथिया या नथुनी—यह भरत् तथा खोल ऊ दोनों प्रकार की होती है, इसकी खंड़ी मं एक दो मूँगा पहना देते हैं। दो-तीन सोने का गुरिया भी नकाश कर इसमें पिरोते हैं। इन्हें दुरुहुरी कहते हैं। एक सिरे पर कोंद्रा होता है दूसरे सिरे पर गूँजा जो कांद्रे में डाला जाता है। इस में सोने के छाटे-छोटे पत्तर जड़े रहते हैं जिन्हें छक्का कहते हैं।

बुलाक —यह नाक के बीच वाले भाग में पहनी जाती है। यह जवा (यव) के आप्रकार का सोने का टुकड़ा रहता है।

फुरुहुरी — नाक के दाहिने पुट में छेद कर पहनी जाती है। यह कील की भाँति होता है।

मुल ी —यह नथुनी में लटकनेवाला तिकोने त्राकार का सोने का पत्र है। वसर—यह नाक के बीच वाले भाग में जहाँ बुनाक पहनते हैं पहनी जाती है। आकार नियया के सदृश होता है। निथया में नाक के एक त्रोर सोने के इक्के रहते हैं श्रीर बेसर में नाक के दोनों श्रोर।

कान का गहनाः

३६५. ऐरन —यह कान की ललरी की स्राख में पहना जाता है। बाला — कान के बीच में ललरी के ऊपर स्राख में पहना जाता है।

बारी या बाली—कान का ललरी में पहनी जाती है। बच्चों को भी षहनाते हैं।

उतरन था जान्ना—कान के ऊपरी भाग में बारी की तरह पहना जाता है।

मुसका—यह मंदिर के घंटे के भीतरी भाग की तरह गुम्बजदार होता है।

इसमें किनारे-किनारे मोनी या सोने की गुरिया की मालर होती है।

कर्नफूल-यह भी ललरी की सूराख में पहना जाता है, यह फूल के श्राकार का होता है।

लवं । —यह कान की ललरी में पहना जाता है। लवंग की भाँति होता है। बिजुलो —यह श्रर्क चंद्राकार होती है। इस में मोती का भालर लटकती है।

ढार या वििया—यह दाल के आकार का चाँदी का होता है। सा ही का गहनाः

३६६. ऋँचरी-यह पोलदार दाना है जो साद्दी के ऋाँचर में लगता है। मनोहरी-यह साड़ी में घूँघट के पास गुहा रहता है।

गहना गुहने का काम

३६०. गहना गुहने का काम पटहार करते हैं। विवाह के ख्रवसर पर जहाँ होनार, माली, दरजी, बढ़ ई ख्रादि का काम पहता है वहाँ पटहार का भी। पटहार की भी अन्य परजा की भाँति जजमानी होती है। जिसके यहाँ जो पटहार गहना गुहता रहा है वही गुहेगा। विवाह संस्कार में ताग-पाट की ख्रावश्यकता पड़ती है। यह लड़ के की ख्रोर से लड़की के लिए जाता है। ताग-पाट बना कर पटहार ही देता है। संभवतः इसी ख्राधार पर इसे पटहार की संशा दी गई। पट हा र के हथि या र ख्री र का म:

३६ ८. केंची-छूरी के अतिरिक्त उसके पास चरक या लटाई होती है। यह लकड़ी का लगभग डेट बीता लंबा होता है। इसके एक किनारे पर ताँचे का पतला तार लपेटा रहता है, यह तार सफेद और पीला होता है। गहना गुहते समय उसकी सुन्दरता के लिए यह निदा जाता है। इसके एक किनारे पर रुपए के आकार की लकड़ी की दो फिरिकियाँ रहती हैं. इन्हीं फि/कियों के बीच में तार लपेटा रहता है। तार मिटने के लिए चरक को सुत के चारों और चक्कर दे कर धुमाते हैं।

एक म्रान्य स्रोजार चक साहै। यह लोहे का होता है। इसे श्रागुठे में बस्ता (फँसा कर) इसके सहारे स्त को कई परत करते हैं।

सूत रँगना—स्त को जिस रंग में रँगना होता है उस रंग को पहले थोड़ा सा पानी डाल कर फेंटते हैं फिर उसमें रँगने के लिए उचित मात्रा में पानी डाल कर और थोड़ा सानमक मिला कर उसे आग पर रखते हैं। फिर स्त को उसी रंग में डाल देते हैं। जब स्त उसिन (उबल) जाता है तब रंग पक्का हो जाता है।

३६६. पटहार स्त के निम्न गहने बनाता है:--

मुँड्गुह्ना— स्त्रियाँ इससे सर का बाल बाँधती हैं। यह पाँच लट की चोटी है।

करधन - यह बच्चों के लिए विशेष रूप से बनती है।

त्रौंखा —यह बाजू में बाँघने के लिए बनता है। इस में सुंदरता के लिए घुंडी या फुल्ली लगाते हैं।

जरवन या कमरकस—इससे स्त्रियाँ अपने लूगा (धोती) को कमर के पास वाँवती हैं।

जयतुत्रा या जिउत — क्वार के महीने में कृष्ण पद्ध की ऋष्टमी को बबतुत्रा का बत होता है। क्ष्रियाँ इस दिन बत करती हैं। यह गत्ते में पहनने के लिए बनाया जाता है।

अनं। - अनंत चतुर्दशी के दिन बाँह में पहनने के लिए यह बनता है, इस में चौदह गाँठ होती हैं।

बाल बनाने का काम

३७०. बाल बनाने का काम करने वाली जाति नाई या नाऊ कहलाती है। इन्हें नाऊ ठा कुर भी कहते हैं। मुसलमान लोग नाई को हज्जाम कहते हैं। हिन्नी को नाइन या जान कहते हैं। नाई के निम्न हथियार होते हैं:—

३७१. छूरा—यह लोहेका होता है। इसी से बाल बनाते हैं। विकायती इसरेको अपस्तरा कहते हैं।

कीं नी - यह भी लोहे की होती है। इससे बाल कतरते या काटते हैं।

नहन्नी —यह भी लोहें की होती है। इससे नह (नाखून) काटते हैं इसका पिछला भाग कुछ टेट़ा रहता है जिससे काँटा श्रीर कान की खूँट मैल) निकालते हैं। इसे एक बाँस की फोंफी में रखते हैं जो पोली होती है।

चिमटी—यह भी लोहें की होती है। यह घँसे हुए काँटों को पकड़ कर खींचने बा पके बाल को उखाड़ने या नोचने के काम में श्राती है। इसी से इसे मोचना भी कहते हैं।

चमोटा या चमोटी --यह िम्मापे (पकाये) चमड़े का दुकड़ा है छूरे को तेज करने के लिए उसे इस पर पहुँटते हैं।

सिल्ली—यह एक बनाया हुन्ना पत्यर है जो बाहर से न्नाता है। छूरे की घार गुठला जाने पर उसे इसी पर रगड़ते हैं जिसे सिल्लिया व (सिल्लियाना) कहते हैं।

कुंघो—नाल काटने के समय कैंची के साथ इसका प्रयोग होता है। यह टीन की होती है पर आजकल सैलोलाइड की कंघियाँ भी देहात में पहुँच गई हैं।

गुउली—यह श्राम की स्वी गुठली के खिलके का श्राघा भाग है। बाल काटने के बाद इसके सहारे सर की रूसो साफ की जाती हैं।

सीसा—यह मुँह देखने के काम में त्राता है। दर्भन, (दर्भण) दर्भनी यह ऐना (त्राईना) भी इसे कहते हैं।

३७२. हथियारों की मरम्मत लोहार करता है। छूरा की घार खराब हो जाने पर उस पर लोहार के यहाँ सान रखाते हैं। घार बहुत श्रधिक मोटी होने पर छूरे को पिटवाते हैं। पिटाई के बाद श्रोजार को पानी में बुमाते हैं इससे लोहे में कड़ापन आ जाता है। इस किया को पानो देव देना) कहते हैं। सान रखने या पीटने से कभी-कभी धार फाड़ जातो है; इसे फूज फाड़ब (फाड़ना) कहते हैं। फूल फाड़ने पर छूग बराबर से बाल नहीं बनाता। इसिलिए सान रखाए हुए छूरे को पहले चमीटी पर रगड़ कर तब प्रयोग करते हैं।

३७३. छूरे से सारा बाल बनाने को मूँड मूड्ब (मूइना) या सर घोटब (घोटना) कहते हैं। केवल डाढ़ो बनाने का डाढ़ी मूड्ब मूइना) कहते हैं। कान के बाल को छाँट कर छोटा करने और खत काटने को कलम छाँटब छाँटना) या काटब (काटना) कहते हैं। इसे खत काटब (काटना) भी कहते हैं। माथ के बाल को गो नाई में बनाने को खोँपा काटब (काटना) या काढ़ब (काढ़ना) कहते हैं। सर के मध्य न तालु स्थान पर तेल सोखाने के लिए या किसी श्रीषधि के लगाने के लिए बाल बनवा देते हैं जिसे चाँद खोलाइब (खोलाना) कहते हैं। बड़-बड़े बालों को बराबर से रखने और उन्हें पीछे को फरने को पटा कहते हैं।

क ल को बगल कहते हैं श्रीर काँस के बाल बनाने को बगल बनाइब (बनाना) कहते हैं। छूरे में जंग न लगे इसलिए इसे वर्षा के दिन में ऊनी कपड़े में लपेट कर रखते हैं। चमड़े की पेटी जिसमें नाई श्रपने श्रीजार रखते हैं किस्बस या किस्वत कहलाती है।

६

गृहोद्योग (अ) पुरुषों से संबंधित सुनली कातना

३७४. सन कातकर सुनली तैयार की जाती है। सुनली की बाध भी कहते हैं। कातने का कार्य ढेरा पर होता है ढेरा को कतनी भी कहते हैं। ढेरा लकड़ी का होता है। ढेरा टिकुरी का ही बड़ा रूप कहा जा सकता है। जिस प्रकार टिकुरी में सूत कातने के लिए लोहे को तीली लगी रहती है उसी प्रकार ढेरा में भी। करा (सन का लच्छा) तीलों में बक्ता कर ढेरा चला दिया जाता है; चक्कर करने से करा में ऐंठन पड़ती जातो है। टिकुरी की फिरकी छोटी होती है लेकिन ढेरा की बहुत बड़ी। जिस प्रकार टिकुरी में सूत लपेटा जाता है उस ढंग से ढेरा में लपेट टना असंभव है क्योंकि लपेट खुल जाय। लपेट खुले नहीं इसलए इसकी फिरकी गोली तो अवश्य होती है पर उसमें दो पतली गढ़ी हुई लकड़ियाँ इस प्रकार लगी होती हैं कि उनसे गुणन का निशान बनता है। ये लकड़ियाँ लगभग एक बीता लम्बी होती हैं। सुनली एक दूसरे को काटते हुए ढंग पर इन लकड़ियों द्वारा बने हुए स्थान में लपेटी जाती है। इन लकड़ियों के मध्य में हो तीली रहती है और उसका कपरी भाग टेढ़ा रहता है। कते हुए बाध की लुंडी बनाकर उसे आवश्यकतानुसार दोहरा-तेहरा कर सकते हैं। बट देते समय उसे पानी से भिगोकर माँजते हैं जिससे मजबूनी बढ़ जाती है दोहरे बाध का दो हला तथा तिहरे बाध को तिकला कहते हैं।

बैलां पर गलना लादने के लिए इसका थैला सहश बोरा बनता है। जसे पेटार कहते हैं। सुतली से चारपाई बुनी जाती है। सुतली को रस्सी बनती है।

रस्सी बनाना

३७५. रस्ती को रसरी श्रयवा लसरी कहते हैं। मोटी रस्ती को रस्सा कहते हैं। रसरी के लिए जेंबर शब्द का भी प्रयोग होता है; किन्तु साधारणतः छोटी रस्ती के लिए ही यह व्यश्ह्यत होता है। जेंबर शब्द रसरी की श्रपेचा श्रधिक ठेठ कहा जा सकता है। डोरी शब्द भी रसरी के लिए प्रयुक्त होता है किन्तु ठेठ वोली में इसका प्रयोग कम है। रस्ती जब बॉधने के काम में श्रातो है तब उसे बंधन कहते हैं। रस्ती निम्न प्रकार से बनती हैं—

३७६. जोइना या गूर्ह — सन, पुत्राल या हरे सरपत को एँठ कर जब रस्सी का काम लेते हैं तब उसे जोइना या गूर्ही कहते हैं। इसमें बट नहीं होता है, काम चलाने के लिए बेबल साधारण एँठन रहती है। छुप्पर की मरम्मत के लिए परछथी बनाने में पुत्राल का जोड़ना प्रयोग किया जाता है। कूँ के मुँह पर गुल्ले को बाँधने के लिए सन की गूर्ही का प्रयोग होता है। गूर्ही लपेटने को गुर्हिश्चाइब गुर्हिश्चाना) कहते हैं। गूर्ही द्वारा जो बंधन पड़ता है उसे गूर्हन कहते हैं।

३७७. सेल्हा या से ल्हुई रसरी--रस्ती बटने के ध्यान से जब सन के लच्छी को एँठ कर रख लेते हैं तब उसे संल्हा कहते हैं। सन की जितनी लच्छी एक बार में ऐंडन के लिए लेते हैं उसे करा कहते हैं। सेल्हा बनाने के लिए करा का एक टोंक या किनारा हाथ में होता है श्रौर दूसरा पैर के नीचे दवा रहता है। एक करा एँठ लोने पर उसमें दूसरा करा जोड़ देते हैं। इस प्रकार सेल्हा बनाते हैं। बने हुए सेल्हा को किसी चीज में लपेटते रहना चाहिए, इस दृष्टि से सेल्हवैया (सिल्हा बनाने वाला) चारपाई पर बैठ कर सेल्हा बनाता है स्रोर उसे चारपाई के पावे में लपेटता जाता है। इससे सेल्हा बनाने में सुविधा होती है। जब वह ऋपनी **श्रावश्य क्**तानुसार सेल्हा तैथार कर लेता है तब वह एक दूसरी **लकड़ो** में उसे <mark>श्रलग</mark> लपेट लेता है जिसे लुँड़ियाइब लुँड़ियाना) कहते हैं। इस प्रकार लुँड़ियाई रसरी को लुंडी कहते हैं। सेल्हा तैयार होने पर उसे दोहरा-तेहरा बट दे कर चाहे जितनी मोटी रस्सी बना लो जाय । रोजगारियों के सेल्हा बनाने का टंग यह है कि एक छोटी लकड़ी में करा लगाकर लकड़ी को चक्कर देते हैं। लकड़ा घुमाने से करा में ऐंडन पड़ती जाती है और एक दूसरा स्रादमा करा में करा जोड़ता जाता है। लकड़ी घुमाने के लिए उसके दोनों किनारों को एक रस्सी से सर्वधित करते हैं श्रीर। फर उस रस्सी को हाथ से पकड़ कर घुमाते हैं।

३७८ बरी या बरुई रस्सी —हाथ में दो करा एक साथ ले कर उसे पूरते या बटते हैं। इस प्रकार बरने (बटने) से जो रस्सी तैयार होती है इसे बरुई कहते हैं।

३७६. भाँजी रस्सी —सेल्हुई या बरुई रस्सी को दुहरा-तेहरा था दो बट-तिबट करने को भाँजब (भाँजना) कहते हैं। तीन बट की रस्सी श्रच्छी होती है। बटी हुई रस्सी को भाँजी रस्सी कहते हैं।

रस्ती के लिए कच्चा मालः

३८०. रस्सी बनाने के लिए जगली चीजों में कुस, वेकहल तथा मूँज मुख्य हैं; बोई गई चीजों में सन श्रीर पेटुश्रा है।

कुल-इसकी रसरो कम बनता है। कुश पानी में जल्दी सहता नहीं इसिलए गोड़िया या मल्लाह इसका प्रयोग करते हैं। इसकी पतली रस्सिया बरई पान का भीट तैयार करने में लगाता है। पवित्र माना जाने के कारण इसे साधु श्रपने काम में लाते हैं। इसे भिगो कर तथा पीट कर कुएँ की रस्सी बनाते हैं।

बेकहल — यह पलास की सीर (जड़) है। इसकी भी रस्सी वर्षा के लिए अच्छी होता है क्योंकि यह कड़ी चीज होती है। गर्मी में इसका प्रयाग करने से हाथ छिल जाता है। वर्षा में यह मुलायम रहती है और सहती नहीं। वर्षा में पलास की पतली-पतला सीर काट लेते हैं। इन्हें मुँगरी (लकड़ो का एक श्रीजार) से खूब खूतते हैं जिससे रेरो श्रलग हो जाते हैं किर उसके करा को श्रलग कर लेते हैं। यदि श्रावश्यकता हुई तो गोली दशा में ही रस्सी बना ली जाती है नहीं तो उसे सुखा कर रख लेते हैं श्रीर जब रस्सी बनाना होता है तब भिगोकर काम में लाते हैं। मुसहर बेकहल की रिस्सियाँ बनाकर बेचते हैं। बेकहल का सिकहर मजबूत बनता है। इसे टाँग कर उसमें कुछ खाने-पीन का सामान रखते हैं।

मूँज — सरपत के जुट्टे म से मूँज निकाली जाती है। मँज का भुश्रा वाला भाग निकाल कर मूँज सुला लेते हैं। जब रस्ती बनानी होती है तब उसे कूटकर पानी में भिगो देते हैं श्रीर नरम हो जाने पर रसरी बरते हैं।

मूँज की रसरी सन के बराबर मजबून नहीं होती, यह रूखर भी होती है। यह पित्र मानी जाती है इसिलए विवाह-मृत्यु ब्रादि सभी संस्कारों में इसका उपयोग होता है रूखर होने से इसमें बट कड़ा पड़ता है। इसकी रस्सी चरखे के चमरख तथा फटके (रूई धुनने की धनुही) के लिए ब्राच्छां होती है। सुनरी की भाँति यह भी काती जाती है इसके बाघ से चारपाई बुनी जाती है।

सन—वबसे ऋधिक उपयोग में ऋ।ने वाजा सामान यही है। इसकी रस्सी हर एक काम के योग्य होती है और इसके बनाने में सुविधा भी होती है। प्रत्येक किसान ऋपने काम भर का सन बोता है। इसकी हर ढंग की रस्सी बनती है।

पेंद्रश्रा — इसके ख़िलके की सन की भाँति रस्सी बनती है। ब ड़ी र स्थियाँ:

३८१. उबह्रनि-कुएँ से पानी भरने के काम में आती है।

बरहा-देंकुर और चरली चलाने में इसका प्रथोग होता है।

नार--यह पुर तथा घर्श में काम देता है। दस हाथ लंबे नार की एक पयँड़ कहते हैं। एक नार दो पयंड़ लंबा होता है।

छोटो र सिस याँ:

३८२. दवँरी--- श्रनाज की दवाँई के समय यह रस्ती बैलों के गले में पड़े गेराँव को सम्बंधित करती है।

गेराँच -- पशुम्रों को बाँचने के लिए उनके गले में एक रस्ती पहना दी जाता है जिसे गरांच या गेराँच कहते हैं। ्गहा—पशु बाँधने के काम में श्राने वाली रस्सी का यह नाम है। इसका संबंध गेराँव तथा खँटा से होता है।

खूराय। खुराँस---भैंस के पैर में खुरी के पास एक रस्ती बाँघ कर उसे खूँटे में बाँघ देते हैं।

नाथी — बैल के नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी नाथी कहलाती है। बैल नाथ दि॰ जाने पर शरारत नहीं कर सकता है। पौला की रस्सी भी नाथी है।

वींड़ि—यह बिड़िहा बैल तीन बैल वाली गाड़ी में सब से अप्रगला बैल) के कंबे पर लगाई जाने वाली रस्सी है।

पेटी — यह बीड़ वाले बैल के पेट के चारों स्रोर रहती है इसका संबंध बीड़ से होता है।

नाधा — हर नाघने के समय जुत्राठा श्रीर हरिस में संबंध स्थानित करने के लिए यह काम में श्राती है।

जाजा — बैल के मूँह पर रस्ती की एक जाली बना कर लगाते हैं इससे जबड़े खुल नहीं सकते श्रीर बैल कुछ खा नहीं सकता।

छं र —बरहा के छोर (किनारे) पर कुँड बाँधने के लिए यह छोटी रस्सी है। बर ी — यह रस्ती हैंगा में बाँधी जाती है। यह बरहा से छोटी हाती है।

फाना — उबहान के टोंक पर घड़ा फानने (बाँधने) के लिए रस्ती का एक गोल फंदा लगा रहता है।

डारा-यह कपड़े रखने के लिए घर में बाँधी जाने वाली रस्सी है।

स्त्रोरवन — किसी बर्रन के स्त्रोर (किनारे) या मुँहकड़े पर उसे लटकाने के लिए जो रस्सी लगाई जाती है।

दवन या दविन-यह बेंड़ी में लगाई जाने वाली रस्सी है ।

अरदावित या अरद्वान या औरदावन—वह रस्ती जो चारपाई बुनने के आरंभ में गीडवारी की श्रोर बेंहें बेड़ लगाई जाती है। इसे मैनी भी कहते हैं।

उनचन या स्रोनचन—वह रस्ता जो गोड़वारी की स्रोर चारपाई की बुनावट उनचने (कड़ी करने) के लिए लगाई जाती है।

जोती-यह तर जुर (तराजू) को डाँड़ी से खुक्त करती है।

चारपाई बुनना

३८३ चारपाई को देशत में खटिया कहते हैं। इसे बद्ई बनाता है। यों तो बद्ई ही चारपाई बुनते हैं किन्द्र देशत में श्रीर भी लोग इस कला को जानते हैं श्रतः यह सर्व साधारण का उद्योग हो गया है।

चारपाई के सिरहाने श्रीर पैताने की लकड़ियों को सीरो या सिरई तथा दोनों बगल का लकड़ियों की पार्टी कहते हैं। इस प्रकार सिरई पटा मालकर चारपाई का घेरा पूरा बनता है। चरपाई की गोड़वारी का भाग नहीं बुना जाता श्रातः जहाँ तक बुनावट करनी होती है वहीं पर दोनों पाटियों से सबधित करते हुए बाघ लपेटते हैं जिसे अरदाविश्व या अरदवान कहते हैं। पैताने का श्रोर बुनावट कड़ी करने के लिए जो रस्सी लगाई जाती है उसे उनचन था श्रोन वन कहते हैं। श्रोनचन दो प्रकार की होती है एक सादी तसरा मोगली। सादी उनचन में पैताने के सीरो से श्ररदाविन के पास छेद म से रस्सी साघे सीघे श्राती जाती है। मोगली उनचन में रस्सी स्राप्त में से निकल कर सीघी सीरो में न जाकर उनचन की रस्सी को फँसाती हुई जाती है। यह उनचन जलदी दीली नहीं होती है, पर इसमें रस्सी श्रांवक लगती है।

३८४. बुनावट तीन प्रकार को होती है—(?) चो कली (२) छकली (२ कियारी दार। चोकली मं चार-चार बाध उठते श्रीर नीचे जाते हैं श्रीर छकली में छः-छः बाध। जितने बाध एक बार में उठते श्रीर दबते हैं उन्हें सो क कहते हैं। चारपाई की बुनावट के मध्य में भी एक चो जबनता है। कियारादार बुनावट में चारपाई में कियारी बनी हुई जान पड़ती है यह बुनावट पलँग में ही की जाती है।

बुनते समय कभी-कभी बाध ऊगर-नीचे हो जाने से एंडन पड़ जाती है जिसे बेउन्ही-कहते हैं। बेउन्ही पड़ जाने पर चारपाई की बुनावट नाफ नहीं आ सकती। कभी-कभी बुनावट तिरछी होने लगती है जिसे रिकोनी बुनावट कहते हैं; यह भी दोख (दोष) है, इसे बुनते समय ही ठीक कर लिया जाता है। बुनावट बिगड़ जाने पर उसे खोजने को उधेरब (उधेड़ना) कहते हैं।

मंगलवार को चारपाई बुनना दोख (दोष मानते हैं। इनके स्रतिरिक्त पचला (पाचक), मलमास (तावरं वर्ष का वह चद्रमास जो श्रिषक मास होता है) तथा खरमास चैत श्रीर पूस के महीने) में बुनना विजत है। भादों में भी चारपाई नहीं बुनी जाती है।

भौत्रा बुनना

३८५ भौत्रा गृहस्यों के बड़े काम का है। पशुत्रों को भूसा या चारा डालने के लिए यह काम में त्राता है। इसके भीतरी भाग में गिली मिटी त्रोर गोबर मिनाकर लीप देते हैं जिससे इसमें ब्रानाज वगैरह रखकर ढोने में बड़ी सुविधा होती है। इसके छोटे रूप को भौली कहते हैं। बोउनहरि (खेत बोने वाली) इसों में ब्रानाज भर कर हर के पांछे बेंगा छीटती चलती है।

रें भी श्रा माऊ (एक जंगली पौधा जो निदयों के किनारे पाया जाता है) का श्रब्धा बनना है पर भाऊ के स्थान पर रहठा की पतली-पतली डाँठी जिसे सार बा बाती कहते हैं काम में श्राती है। बहुत पतली कंछियों को टिव्ठी कहते हैं। इन का भी इसमें उपयोग होता है।

३८७. भीत्रा बनाने के लिए सार श्रीर टिल्ठियों को भिगो देते हैं; इनके मुलायम पढ़ जाने पर बनाना शुरू करते हैं। पहले चार या पाँच सार विद्वाते हैं बही ताने काम देता है फिर टिल्ठी की एक नोक हँ सुश्रा से चोखा या चोखार (नोकीली) करके बुनना श्रारम्भ करते हैं। बुनाई गोलाई में होती है। कम से एक सार नीचे श्रीर एक ऊपर करते हुए साधारण बुनावट की जाती है। एक टिल्ठी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लगाते जाते हैं। बुनाई समाप्त होने पर ऊपरी भाग पर कई टिल्ठियों की श्रवंठ मारते हैं जिसे मींद्रब (मींद्रना) श्रीर उस श्रवंठ को मींद्री कहते हैं। मोंद्री मार देने पर भीत्रा पूरा हो जाता है। इसकी बुनावट उधिरती खुनती) नहीं। भीत्रा मजबूत करने के लिए भीए की पेंदी से मींद्री तक रस्सी से नाथ (सी। देते हैं, नाथने की क्रिया सूजा की सहायता से की जाती है। इतना करने पर भीश्रा पोढ़ (पुष्ट) हो जाता है।

खाँ ना-खाँची बुनना

२८८. खाँचा सामान दोने के लिए सब से बड़ा टोकरा है। इसके द्वारा भूसा दोने में सुविधा होती है। भड़भाँज इससे सूखी पत्तियाँ दोता है।

३८६ खाँचा बनाने के लिए रहठा की पतली-पतली टहनियाँ बेराई जाती हैं। इन्हें बाती या सार कहते हैं। जितना बड़ा खाँचा बनाना होता है उतनी ही क्राधिक बातियाँ चाहिए। खाँचा के छोटे रूप को खाँची कहते हैं। सोलह गाही (पाँच) बातियों से खाँची बनती है इससे ऋषिक बातियाँ होने पर खाँचा बनता है। बातियों की संख्या सदैव जूस होती है। बत्तीस बातियों का बढ़ा खाँचा बनता है। बातियों को पहले एक रात पानी में भिगो देते हैं ताकि वे नरम पड़ जायँ। कुल बातियों को दो भागों में बाटते हैं। फिर दोनों की पाँच-पाँच बराबर भागों में बाटते हैं। इस प्रकार एक समूह में कुल बातियों का दसवाँ भाग हो जाता है। इस समूह को चौक कहते हैं। चौक पूरने की भाँति बुनाई की जाती है। पाँव चौक लोकर बनाई आरांभ करते हैं। खाँचाकी पेंदी में सूराख रहता है श्रीर उसके चारों श्रीर यही चौक रहा हैं। पेंदो ही मध्य भाग है। बुनावट साधारण है। एक बार में जितनो बातियाँ दबाई जाती हैं उन्हें एक स्त क कहते हैं। सोकों के श्रलग करने को सोक फोरब (फोरना) कहते हैं। तदनन्तर पाँच चौकों का एक ब्रान्य चौक बनाते हैं ब्रीर दोनों चौकों को एक दूसरे पर रख कर बुनाई करते हैं। खाँचे को श्रापनी गोलाई में लाने के लिए बने हुए चौक के बीच में एक ब्रादमी खड़ा हो जाता है ब्रीर तीन ब्रादमी चौक के किनारों को उठाते हैं। इस प्रकार खाँचा अपने आकार में हो जाता है। किनारे पर बाँग की कहन द्वारा मेंड्रा बना देते हैं। मेंड्रा बॉबने से बनावट निम्मन (हट) होजाती है। ३६०, बॉस की भी खाँची बनती है। इस खाँची के लिए कइन को फाडकर मुला लेते हैं फिर श्रावश्यकता पड़ने पर भिगोकर बनाते हैं। इसकी बुनावट मौए की भाँति होती है। इसमं ताने के लिए श्राड़्स या श्राँकोल्ह की कड़ी व सीघी डालों का प्रयोग करते हैं। यह खाँची मिट्टा, खर-कतवार श्रीर गोवर फेंकने के काम में श्राती हैं।

गोनरी बुनना

३६१. गोनरी को पुत्राल की चटाई कह सकते हैं। इसके बनाने के लिए जहानी घान का पुत्रारा या पोवरा चाहिए क्यों कि यह लम्बा होता है। जो घान पीटा गया हो उसी का पुत्रारा काम दे सकता है क्यों कि वह सीघा होता है श्रीर उसमें टूटा-टाटा पुत्रारा नहीं होता। गोनरी बनाते समय इस पुत्रारा को पुनः साफ कर लोते हैं।

३८२. जितनी लम्बी गोन ी बनानी होती है उसकी दूनी बड़ी रस्सी लेकर उसके मध्य भाग को एक खूँटी में बाँध देते हैं। फिर इस दोहरी रस्सी को दूसरी सूँटी के किनारे तक ले जाते समय उसमें पुत्ररा की गलिया (ऋंगुष्ठ ऋौर तर्जनी से जितना पुत्ररा पकड़ा जा सकता है। श्रंट शते जाते हैं। जब पूरी रस्ती पर गलिया लग जाती है तब रस्ती को खँटो में बाँघ देते हैं। गलिया इस प्रकार बाँबते (ग्रॅंटकाते) हैं कि गिरती नहीं, दोनों रस्लियों के बीच में दनी रहती है। इतना करने के बाद बुनाई ब्रारम्भ होती है। प्रत्येक गालया को दो बराबर भागों में बाँटते हैं यही सोक कहलाता है। इस प्रकार सोक फोर (फोड़ तेने पर एक सोक को दूसरे सोक से बक्ताते हैं। बुनावट का ढंग साधारण है, अर्थात् एक सोक नीचे श्रीर एक ऊपर यहां कम रहता है पुत्ररा घट जाने पर श्रीर जोड़ लेते हैं लेकिन पहले से हो पुत्रपा को लम्बी लच्छियाँ लेते हैं क्योंकि जोड़ वाली गौनरी कमजोर होती है श्रीर बोड़ पर टूट जाती है। बुनते समय पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि पुत्ररा स्त्रारर चीज है मोडन से ट्रटने का डर रहता है। बुनाई समाप्त होने पर अवंठि (किनारे) पर चोटो की भाँति गाँछते हैं जिसे मेंद्र मारब (मारना) कहते हैं। स्त्रव चटाई तैयार हो जाती है। देहात में उठने बैठने तथा लेटने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह एक प्रकार से गद्दे का काम देती है। जाड़े के लिए यह बहुत ग्रन्छी वस्तु है। एक गोनगी लगभग एक साल चलती है।

गृहोद्योग (त्रा) स्त्रियों से सम्बन्धित

मिट्टी के सामान बनाना

३६३. चूल्हि ग्रीर चूल्हा — इसे बनाने के लिए कनई (गड़्ही या पोखरी की मिट्टी) काम में लाई जाती है। इस मिट्टी को गीली दशा में लाते ई इसीलिए इसे गिलाई भी कहते हैं। फिर इसमें घान की पुरेसी या पोरसी (पुत्राल का चूर) श्रथवा घान की भूसी डाल कर इसे खन सानते हैं। इसके बाद प्रायः हेट हाथ लम्बा मिट्टी का पाटा डालते हैं। चूल्हे का पाटा लगभग एक बित्ता श्रीर चूल्ह का पाटा लगभग एक बित्ता श्रीर चूल्ह का पाटा लगभग सवा बित्ता चौड़ा होता है। पाटे को पानी से चिक्रनाते हैं। प्रायः स्त्रियाँ एक साथ श्राठ-दस पाटे डाल लेती हैं जिससे बार-बार उनकी श्रावश्यकता न पड़े।

३६४. जब पाटा कुछ सूल कर कठुआय (कठोर हो) जाता है तब वह तोड़ा (मोड़ा) जाता है। एक हाँड़ा को आँधा कर उसके चारों तरफ पाटे को लपेट कर उसे अर्द्ध हुताकार किया जाता है। इस रूर में इसे अर्इला कहते हैं। प्रत्येक अर्इलो से एक-एक चूल्हा बन जाता है। पाटा तोड़ने के बाद उसे मिट्टी से पोत कर चिकना कर दिया जाता है। अरब एक चूल्हा तैथार हो गया। चूलिह बनाने के लिए दो अर्इलों को आमने-सामने रक्खा जाता है। ऊरर से अँग्रेजी टी' के आकार का मिट्टी का एक पूता रख कर मिट्टी से जोड़ कर चिकना दिया जाता है। इस प्रकार चूलिह के दोनों अर्इलां को एक पूता द्वारा जोड़ दिया जाता है। समने की और चूलिह की दुआरि (दरवाजा) रहतो है। इसे चूलिह का मोहाना भी कहते हैं। चूलिह पर एक साथ दो बर्तन चढाए जाते हैं किन्तु चूल्हा पर एक ही। विशेष अवसर पर तीन-चार अर्इले की बनी चूलिह प्रयोग में आती है।

३६५ डेहरी, कोठिला तथा मुङ्को—हनमें अनाज रक्ला जाता है। इनके लिए भी मिट्टी, पुरेसी डाल कर, तैथार की जाती है। डेहरी बनाने के लिए पहले भूमि पर मिट्टी का एक गोल चाक (चक) बनाते हैं फिर इसके किनारे पर मिट्टी का हतना ऊँचा गोल घेरा उठाते हैं जितना कि सँभल सके। दूसरे दिन फिर इसी को और ऊँचा बनाते हैं। जितनी ऊँ वी डेहरी की आवश्यकता होती है उतनी ऊँची डेहरी बना कर अन्त में मुँह को सँकरा बनाते हैं। डेहरी पायः अदाई-तीन हाथ ऊँची होती है। कुछ छियाँ पेंदी से आधा भाग बना लेने पर आषे को अलग बनाती हैं; घर में जहाँ डेहरी रखनी होती है वहाँ पहले आधे को रख कर ऊपर से पिछले आधे को रखती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके ले जाने में सरलता हो। नीचे के आधे भाग में भूमि से प्रायः हाथ भर की ऊँचाई पर डेहरी का गोल छेद होता है जिसे मो ान या अवाँन कहते हैं। ऊपरी भाग को बन्द करने के लिए एक गोल पिहान (दक्कन) बना होता है।

कोठिला कोठिली डेहरी का बड़ा रूप होता है। कुछ लोग गोल कोठिला बनवाते हैं, कुछ लोग चौकोर। गोल कोठिला बनाने के लिए पहले पेंदा तैयार कर लिया जाता है इसके बाद ब्रालग से प्रायः हाय हाय भर ऊँचे गोले छल्ले तैयार किए जाते हैं जिन्हें पताँड़ कहते हैं। जहाँ कोठिला रखना होता है वहाँ पहले पैदा रखकर ऊपर से पताँड़ों को एक के ऊपर एक रखकर जोड़ देते हैं। श्रन्तिम पताँड़ में ह की स्रोर कुछ, सँकरा रहता है इसो पर पिहान रक्खा जाता है। डेहरी की तरह इसमें भी स्थानान रहता है।

चौकोर कोठिला बहुत बड़ा होता है। इसे बनाने के लिए स्नलग-स्नलग पाटा बनाते हैं। जहाँ इस कोठिला को रखना स्नभीष्ट होता है वहाँ पहले चौकोर पेंदा रख कर ऊपर से एक एक पाटा जोड़ते जाते हैं. जिस प्रकार कि इंटों की जोड़ाई होता है। ऊपर चौकोर पिहान से मुँह बन्द किया जाता है। इसका नंचे का स्नवाँन कुछ बड़ा रहता है। कोठिला को भीतर पोत कर चिकना कर देते हैं। कहीं कहीं हन में गल्ले के स्नतिरिक्त गृड़-मेलो-शक्कर भी रखते हैं।

स्त्रियों का ऐमा विश्वास है कि कोठिला या डेहरी का स्त्रवाँन खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुले श्रवाँन वाली डेहरी ख़ियनत (कमी) का कारण होती है। सुडुकी डेहरी का स्त्रोटा रूप है।

१६६. बोरसी—हर एक गृहस्थ के घर आग रखने के लिए यह रहती है। इसे बनाने के लिए एक बड़ी हाँड़ी को श्रींघा कर ऊपर से मिट्टी छोप देते हैं, किर इसे चिकना देते हैं। मिट्टी सूख जाने पर स्वतः श्रालग हो जाती है; यही बोरसी है।

स्रत कातना

क ईत्मनाः

३६७. रूई की प्यूनी (पूनी) बनाने के लिए यह ख्रावश्यक है कि रूई के रेसें (रेशे) एक सीध में कर लिए जायँ; इस किया को तुमब तुमना। या निकियाइब (निकियाना) कहते हैं। इनमें दूसरा शब्द ही श्रधिक प्रचलित है। रूई निकियाने के लिए योड़ी रुई बाएँ हाय में ले कर उसे बाएँ हाय के श्राँगुठा, तर्जनी तथा मध्यमा (अर्थात् अँगूठे की अरेर से तीन अँगुलियों) से पकड़े फिर दाहिने हाथ की इन्हीं श्रॅगुलियों से घीरे-घीरे रूई के रेशों को फैलावे। इस प्रकार फैलाते फैलाते रूई एक लच्छा के रूप में हो जाती है। फिर इस लच्छे को चार-चार श्रॅगुल के दुकहों में तोइ कर एक के ऊपर एक तहावे। तहा कर पुनः उसी भौति इन्हें तुमे। इस प्रकार तीन-बार तुमने से रूई के रेशे रेशे अलग हो जाते हैं। आखिरी तुमाई में यदि कहीं कहीं फुटकी (कचरा या रूई की गाँठ) मिले तो उसे तुमते समय निकाल दिया जाय इस किया को फरियाइब (फरियाना) कहते हैं। फरियाने के पश्चात् रूई निखर जाती है श्रीर रेशे रेशे श्रलग हो जाने से वह फूल उठती है म्राव इस तैयार हुई रूई का फाहा कहते हैं। इसी प्रकार रूई का बहुत सा फाहा बना कर उसे एक बर्तन में तह के ऊपर तह रखते हैं। रूई तूमते समय इस बात का ध्यान रक्ला जाता है कि रेशे लिंचने से टूटे नहीं; तुमते समय रुई का रूल श्रादे श्रादे होना चाहिए।

हैं। फिर इस किल्ले के चारों श्रोर गोनाई में एक छोटा सा चबूतरा बनाते हैं जिस पर जाँत रक्ला जाता है। इस चबूतरे की परिधि जाँत की परिधि के बराबर होती है श्रोर इसकी ऊँचाई लगभग तीन इंच होती है। इस गोले चबूतरे को में इरी कहते हैं। मेइरी से जाँत की स्थित ऊँची हो जाती है जिससे जाँत के पीसने में सुविधा होती है। मेइरी के श्रास-पास स्वच्छना के लिए गोनरी से लीपते हैं जिसे गोविरयाइब (गोविरयाना) कहते हैं वर्षा मं मेइरी पर सुकुड़ी की तरह मैल जम जाती है। इसे लिभरों कहते हैं। जाँत के ऊगरी पल्ले को उपरौटा श्रोर नीचे के पल्ले को तरींटा कहते हैं। उपरोटा चलाने के लिए इसमें लकड़ी का एक हथवड़ या जुआ लगाते हैं। उपरोटा चलाने के लिए इसमें लकड़ी का एक हथवड़ या जुआ लगाते हैं। उपरोटो के बोचो-बीच परथर का कुछ भाग नाली के रूप मं कटा रहता है, इसी में हथवड़ बेठाया जाता है। इथवड़ का वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है मुठिया कहलाता है, यह उठा रहता है। किल्ले के स्थान पर जाँत के दोनों पल्लों में तथा हथवड़ से सूराख रहता है किल्ला इन सूराखों से होता हुआ हथवँड़ के बाहर निकला रहता है। किल्ला मध्य में होने से जाँत को यथा स्थान रखता है।

४०३. पिसाई के कार्य के लिए जाँते को छेनी से छीना जाता है जिसे कूटब (कूटना) कहते हैं। जाँत कूटने पर जो निशान बनता है उसे दाँत कहते हैं। जाँत पीसते समय एक बार में जितना ऋनाज पोसने के लिए डाला जाता है उसे भर्तिक या भीका कहते हैं। भोंक कम पड़ने पर पिसान या आटा महीन निकलता है श्रीर भोंक श्रधिक पड़ने पर मोटा । पिसान को बटोर कर उठा लेते हैं । जाँत में श्रांतिम भींक का कुछ न कुछ भाग रह जाता है। श्रात उसको पिसाई के लिए यह श्रावश्यक है कि कुछ खड़ा श्रनाज श्रोर डाला जाय। गेहँ म ीन (श्रव्छा) अनाज है इसलिए इसके पोसने पर जी आदि मोटा अनाज डाल कर पिसाई समाप्त करते हैं इस किया को निहारब (निहारना) या निघारब (निघारना) कहते हैं। श्राटा चालने पर जो छिलका निकलता है उसे चोकर कहते । 🖏 चोकर डालकर पीसने को चोकर निहारव कहते हैं। पिसाई लगातार न होने पर जाँता की गर्मी कम हो जाती है। इसे श्री रख (ठंडा होना) कहते हैं। इस प्रकार जाँत को ठंडा करने को स्त्रोहराउब (श्रोहराना) कहते हैं। श्रीहरा श्रीहरा कर पीसने से परिश्रम कम लगता है पर समय श्रिधिक लगता है। जाँत पीसनेवाली को पिसनहिं कहते हैं। पीनने के कार्य को पिसाई कहते हैं। पीसने के लिए दी गई मजदूरों को पिसौनी कहते हैं। पिसाई शब्द भी इस श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। पिसनहरि के बैठने के लिए जाँत के पास मिट्टी का आसन बना रहता है जिसे स्त्रोटा कहते हैं। स्त्रोटा न रहने पर मिया या मोरा पर बैठते हैं। गेहूँ मसीन (ग्रोद) रहने पर निसाई भली-भाँति नहीं होती है। जब चोकर में कुछ गृदा लगा रहता है। तब उसे चोक ी कहते हैं। जी का पिसान

चालने पर जो मोटा दरवर श्रंश निकलता है उसे दरिया कहते हैं श्रीर जो के खिलके की भूसी कहते हैं।

चाकी चकरी दरना

४०४. चाकी या चकरी म्रनाज दग्ने का यंत्र है। इसमें चना, मटर, दाल, सरसों म्रादि दरी जाती है। जाँते की भाँगत यह भी गाड़ी जाती है परन्तु बिना गाड़े भी इसका प्रयोग होता है। गाड़ी हुई चाकी को गड़जवा तथा इधर-उघर उठा कर ले म्राई जाने वाली को उठजवा (उठाई जाने वाली) चाकी कहते हैं। गड़ी चाका को मान कहते हैं पर यह उन्हों के पास होता है जिन्हें दरने का काम श्रिषक करना पड़ता है।

चाकी में भी तरों 1-उपरोटा होते हैं। इसमें हथवड़ नही होता। इस में एक किनारे पर एक छाटा गड्दा रहता है जिसमें लकड़ी की एक खूँटी बैठा (जड़) देते हैं यही खूटी पकड़ कर चाकी चलाई जाती है। किल्ला जब जमीन में नहीं गड़ा रहता तब वह तरीटा के मध्य के स्राल में कस कर ठोंक दिया जाता है। जितना श्रनाज एक बार में दरने के लिए डाला जाता है उसे भींक कहते हैं।

४०५ श्ररहर दरने पर दो उकड़ा में हो जाती है। इन उकड़ों को दाल कहते हैं। दाल दर जाने पर उसे दलमञ्जा से मारते हैं। मारने से दाल श्रार कराई (दाल का खिलका) श्रलग हो जाती है। फिर दाल को दुवारा मारने पर उसमें मिली हुई चूनी भी श्रलग हो जाती है। चूनो के बड़े उकड़ों को खड़हुला तथा मीन-मान (बहुत छोटे) उकड़ों को किरखुन कहते हैं। चूनी की रोटी बनाकर खाते हैं।

उरद श्रीर मूँग की धोई दाल को धोइया कहते हैं। उरद के दाल की कराई सूलने पर चिंगुर कर छोटी हो जाती है श्रीर उसी में चूनी छपटी रहती है। इस प्रकार की कराई को चुइयाँ कहते हैं।

व्यापार की द्वांच्य से जिस स्थान पर दरने का काम होता है उसे दराना कहते हैं। सरसो दरने के लिए तेली चाकी का ही प्रयोग करते हैं।

दाना भूँ जना

४०६. यह कार्य भड़भूँजे का है पर खियाँ भी श्रापनी श्रावश्यकतानुसार दाना भूँज लेती हैं। दाना भूँजने के लिए गगरी या हाँड़। के नीचे वाला आधा भाग काम में श्राता है। इसे खपड़ी कहते हैं। इसे चूल्हे पर रख कर इसमें वालू डाल कर गरम करते हैं किर जो दाना भूँजना होता है उसे इसी में डाल कर भूँजते हैं। भूँजते समय किसी लकड़ी से चलाते जाते हैं। इस लकड़ी को चलोनी कहते हैं। भूँन हुए अन्न को दाना, चरबन या चबैना या भुजैना कहते हैं। दाना करने को दनाष (दनाना) कहते हैं। साधारणतः निम्न प्रकार के दाने-भूँजे जाते हैं:— जोन्हरी का लावा—जोन्हरी का कच्चा दाना भूनने पर जो दाने फूट कर खिल जाते हैं इन्हें लावा तथा जो नहीं खिलते उन्हें ठोरा या ठुरी कहते हैं।

सटर श्रीर श्ररहर का फुटहरा—मटर श्रीर श्ररहर भूनने पर फूट जाती है इसीलिए इस दाने की फुटहरा कहते हैं मटर भून करके उसका श्राटा तैयार करते हैं। इस श्राटे की मकुनी का श्राटा कहते हैं।

जो की बहुरी—बहुरी तैयार करने का निम्न ढंग है। जो को पानी में रात भर भिगो देते हैं। सबेरे उस जो को काँड़ा में कूट कर भूसी अलग कर देते हैं। अब इस साफ दाने को गूरी कहते हैं। गूरी भूनने पर बहुरी कहलाती है। पहली बार साधारण गरम बालू का प्रयोग होता है पर दूसरी बार बालू अत्यन्त गरम होनी चाहिए। बहुरी के साथ भूनी हुई मटर या तिरछी (अरहर का कमजोर दाना) मिलाकर सतुआत (सत्) बनाते हैं।

परमल—यह गेहूँ. जोन्हरी तथा बाजरा का बनता है। परमल बनाने के लिए ख्रन्न को एक रात पानी में भिगो देते हैं, सबेरे काँड़ी में अध्यकुट (आधा कुटा हुआ) कर सूप से पछोर लेते हैं। तब इसे थोड़ा आँच पर कडर (गरम) लेते हैं। किर इसे धूप में डालकर मली-माँति सुवाकर खपरी में अधिक तस बालू हारा भूँजते हैं। बाजरा की पकी बाल खेत से लाकर खटिया पर रगड़ कर उसका दाना अलग करते हैं। किर पूर्ववत् कडर करके काँड़ी में थोड़ा कूट कर के धूप में डाल देते हैं। सूखने पर उसे पुनः खूब गरम बालू डाल कर भूनते हैं।

चिजरी या चूरी—जो की बाल गदा (पक) जाने पर तोड़ लेते हैं फिर बाल को भूई (भूमि) पर खकर गेंड़सा से कल त-कल्ले (धीरे-धारे) मार कर टूँड को खलग करते हैं फिर सूप से पछोर कर कॉड़। या खोखरी में मूसर या पहरुश्रा से खाँट कर पछोरते हैं। तब इसे धूर में सुखाकर भूँजते हैं। चिजरी चबाने में बड़ी सोन्हि (सोधी) होती है।

लाई—धान को रात भर भिगोकर सबेरे थोड़ा पानी डाल कर उसिनते (उबालते) हैं। जब धान में चिट चिट या पुट-पुट की आवाज आती है तब धान पक गया ऐसा समका जाता है। इस धान को भुँजिया धान कहते हैं। इसे आंखली में कूटकर चावल निकालते हैं—यह चावल भुँजिया चावल कहलाता है। इस चावल को भूनने पर लाई तैयार होती है।

दाने को श्रांगारे में भी कउरते हैं जिसे श्रांगाहब कहते हैं। कउरने को कोहरा करब (करना) भी कहते हैं। गोंइठा या उपरी (उपनी) की निर्धू (निर्धूम) श्रांग में कउरना श्रन्छा होता है! इस प्रकार कउरे हुए दाने में लावा नहीं तैयार होता केवल दाना खर हो जाता है श्रीर चवाने में सोन्ह (सोंध) श्रांता है। चना-मटर कउरने की प्रथा है। खपड़ी में बिना बासू के

भूनने को भी कडर्ब (कडरना) कहते हैं। इसे ततइब या तताइब (तताना) भी कहते हैं।

सीना-पिरोना

४०७ साधारणतः स्त्रियाँ नए कपड़े की सिलाई नहीं जानतीं. पुराने फटे कपड़ों को सीकर मरम्नत कर लेती हैं। जब कोई कप हा स्वींग (खोंच) लग कर फट जाता है तब उसे सी कर पुनः ठोक करती हैं। इस प्रकार की सिलाई को चीर सियब (सीना) कहते हैं। पुराने कपड़ों में कहीं-कहीं गल कर बड़ा सूराख हो जाता है ऐसे स्थान पर दूसरा कपड़ा रख कर जोड़ लगाते हैं उसकी पेवन या पेवहाँ कहते हैं। पेवन रख कर पहले किनारों को सिलते हैं फिर उसे तुरपते हैं ऐसा करने से कपड़े का सिला हुआ किनारा मीतर दब जाता है और सिलाई सुन्दर हो जाती है। मशीन की मौति हाथ से भी बिखया की जाती है। पर बिखया करने के पूर्व एक बार कच्ची सिलाई करते हैं जिसे कच्चा करब (करना) कहते हैं। दो कपड़ों को ले कर साधारण सिलाई करने को गूलब (गूलना) कहते हैं यह सिलाई काम चलाऊ होता है। जब कई परत कपड़ों को अपटकाने के लिए डोरा डाला जाता है तब उस सिलाई को लंगड़ डालब (डालना) कहते हैं। यह सिलाई पक्की सिलाई के बाद तोड़ दी जाती है। सई होरा डालने को पिरोडब (परोना) कहते हैं!

४०८, कथरी श्रीर सुजनी—पुरानी घोती, लूगा या लुगरी वगैरह को कई परत तिल कर कथरी बनाने की प्रथा है, यह दरी की भाँति बिछीने का काम देती है। कथरी के ऊपर का कपड़ा निम्मन या नःमन श्रर्थात् मजबूत रहता है। नए कपड़े की भी कथरी बनती है श्रीर यह सुंदर श्रीर महान होती है। सुंदरता के लिए इसमें रंगीन सूत से पशु-पज्ञी के चित्र भी उरेहते हैं। इसे सुजना कहते हैं। श्रब्छी सुजनी कई वर्षों तक चलती है।

पंखा बुनना

४०६. पंखे को साधारणतः बेना कहते हैं। गेहूँ के पोधे के समूचे डंडज़, फसला के समय एकत्र कर लेते हैं इन्हें नरई कहते हैं। इन्हीं डंडलों के द्वारा पंखा बनाया जाता है। इन पर रंगान सूत के फूल आदि बनाते हैं। ये कला की हिष्ट से सुंदर होते हैं।

सरहरी (सरकंडा) के ऊपर भुत्रा निकलता है। भुए में की सरहरी गेहूँ के डंठल की भाँति पतली होती है स्रोर इसका भी पंखा बनता है। इसे सींक या सींका कहते हैं। नरई की स्रोपेजा यह मजबूत होती है।

विनावट के लिए रंगीन मृत प्रयोग किया जावा है। सृत के सहारे ही डंठल ब्रापस में जुटे रहते हैं। बेना ब्रारंभ करने को बेना नाधव (नाधना) कहते हैं। जिस प्रकार श्रन्य वस्तुश्रों की बिनावट मध्य से श्रारंभ होती है उसी प्रकार पंखे की विनावट भी उसके मध्य भाग से श्रारंभ की जाती है। मध्य भाग की पेनी पेंटी) कहते हैं। पेनी आरंभ करने को पेनी छानव (छानना) कहते हैं। इंटल ताने का काम करता है श्रीर सूत बाने का। जिस प्रकार का बेल बूटा डालना होता है उसी प्रकार की बिनावट करते हैं। पैनी छानने के लिए सात, नी, ग्यारह सींकें (इंडल) लेकर उसी पर बिनना आरंभ करत हैं। पंखे में दोहरी सींकें लगाई जाते हैं। जितनी मींकें खड़े-खड़ लगती है उतनी ही बेंड़े-बेंड़: इस प्रकार पेनी का जो त्राकार बनता है उसे चौक कहते हैं। क्यों-ज्यों पंखा बुनते जाते हैं त्यों-त्यों सींकं जोड़ते जाते हैं। बेना पूरा तैयार हो जाने पर केंची से किनारा काट कर उसे बगबर कर दिया जाता है बेना के चारों किनारी पर कपड़ा लगाते हैं जिसे गोंट या गोंटा कहते हैं सुन्दरता के लिए रंगीन कगड़े का फ़ुनना फ़ल) लगाते हैं। बेना घुनाने के लिए उसके वाएँ किनारे पर बाँस की एक कहन फाइ कर लगाते हैं। कइन का निचला भाग पंखे से बदा हुआ। होता है श्रीर यह फाइन नहीं जाता: इसी में बाँस की एक पतली फोंकी डाल देते हैं जिसे पकड़ कर बेना डोलाते (हाँकते) हैं।

मूँज के सामान बनाना

४१०. स्त्रियाँ मूँज के द्वारा भौंकी या मौनी कुरुई (छोटी मौनी). पेटारा-पेटारी (बड़ा डब्ब) ब्रादि नामान बनाती हैं ये वस्तुए गृहस्थों में सामान वगैरह रखने के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं साथ ही इनके बनाने में कला का विशेष स्थान है। फूलदार मौनी को फुल ी मौनी कहते हैं। बड़ी भौंको को सिकहुला कहते हैं।

सरकंडे का पीधा जब हरा रहता है तब उसे मूँज कहते हैं; इरी मूँज काट कर उसकी पत्ती को लम्बे लम्बे चीर लेते हैं। इन टुकड़ों को चार कहते हैं। पत्ती स्खने पर सरपत कहनाती है। मूँज की पत्ती को चीरने के बाद श्रॅंगुलियों में इस प्रकार लपेटते हैं कि उसका आकार श्रॅंगेजों के आठ के सहश बन जाता है। इस लपेटे हुए चीर को बल्ला या बरुआ कहते हैं। इसे सुखा कर रख लेते हैं। जब आवश्यकता पढ़ती है तब इसे रॅंग भी लेते हैं।

मूँज के साथ ही काँस की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि काँस के ऊपर ही बल्ले की बिनाई होती है। बिनने के लिए लोहें की तीली की टेक्कर। या सराई होता है। सराई के ऊपरी भाग में या तो लकड़ी की मुटिया रहती है या लहुठो (लाह) की । लाख की टूटी हुई चूढ़ियों को इस काम में लाते हैं।

मौनी श्रादि श्रारंभ करने के लिए पहले काँस की पतली मेंडरी बनाते हैं. इसे पेनी कहते हैं। पेनी श्रारम्भ करने को पेनी झानच (खानना) कहते हैं। मेंडरी के एक चक या फेरे को बारो कहते हैं। इसी बारी को टिकुरी से छेद कर बहए की सहायता से बिनते जाते हैं। जब चीर को फाइ कर बिनने के थोग्य श्रोर बारीक कर लेते हैं तब उसे दिखली कहते हैं। बिनने का दृष्ट्र श्रादि से श्रंत तक एक ही है। सुंदरता के लिए बीच-बीच में फूल बनाते हैं। बारी जहाँ समाप्त होती है वहीं उसका सिरा पताल कर मिंद देते हैं ताकि भद्दापन न रहे। बच्चों के लिए मूँज का घुनघुना, खिलया-खलरी-खोला भी बनता है। एक छोटा दक्कनदार श्रस्यन्त सुन्दर सपटा बुना जाता है जिसमें निषया श्रादि सोने के छोटे-छोटे श्राभूषया रखते हैं। विवाह के समय खड़की के बिदाई के साथ ये सामान दिए जाते हैं।



खगड ३

शब्दानुक्रमिएका

[नीचे दी दुई संख्याएँ खंड १ के अनुच्छेदों को सूचित करती हैं]

羽

अँइठा बाँकर-२४३ [वि o] कच्ची कटी हुई लकड़ी जो सूखने पर टेढ़ी पड़ गई हो (हिं॰ एउँ उन, सं॰ श्रावेष्ठन, पा० स्रावेट्ठन + हिं० बाँकर, सं० वक**)** । **श्रॅंउठा-३६**२ [संज्ञा] श्रॅगूठा (सं० यंगुष्ठ, प्रा० स्रंगुट्ठ)। **खॅकउरा–३४२** [संज्ञा] बाँस के दो गाँठों का मध्यवर्ती सादा भाग (सं ० ऋक्नपूर-?) श्रॅंकड़ही–३ [वि०] कंकड़ी युक्त (हिं० श्रॅंकरा = श्रॅंकरी लता के दाने)। चॅंकड़ी-२३७ [संज्ञा] कंकड़ के छोटे-छोटे दुकड़े (हिं० श्रॉकरा)। श्रॅंकरहिया मटर-८७ [संज्ञा] प्रकार की छोटी मटर (हिं अ अँकरी = रबी के समय की एक लतर जिसमें छोटे-छोटे दाने फलते हैं)। ऋँकवार-६६ [संज्ञा] दोनों भुजात्रों का घेरा (सं० ऋंक पाल-,श्रंकपालिका) । **श्रॅकोल्ह-३९०** [संज्ञा] एक जंगली वृद्ध-- देश (सं० श्रंकोल)। **त्र्यं**सुत्रा-७५ [संज्ञा] त्र्यंकुर (सं० त्र्यंकुर श्रीर श्रदि-का मिश्रग्?)। अं खुआइव-७५ कि॰] अँ खुआना,

श्रॅंखुश्रा निकलना।

फॉगराइब-४०६ [क्रि॰]

भ्रॅंख़्वा−१२५ [संज्ञा] दे० 'ब्रॅंखुद्रा'।

श्रॅगराना.

ऋंगार की सहायता से दाना भूँजना (सं० ऋंगार)।

ऋँगवार-७६ [संज्ञा] दँवाई की हुई श्रन्त की राशि में हरवाह का भाग (सं० ऋंग = भाग + पाल-); २७५ [संज्ञा] सहयोग के रूप में किया गया कार्य। भुहा० ऋँगवार करब-किसी के कार्य में इस ऋभिप्राय से सहायता करना कि वह भी बदले में सहायता करेगा। ऋँगवार देव-किसी ऋँगवार के बदले में ऋँगार करना।

अंगा-३२२ [संज्ञा] एम प्रकार का पहनने का प्राचनो वस्त्र (सं अंगक । अँगीठी १८८-[संज्ञा] त्राग रखने की छोटी बोरसी, पर बोरसी की अपेचा यह छिछली होती है (सं अिंग्न- ष्टिका, पा अमिन्हो)।

अँगुरताना-१५९ [संज्ञा] ऋँगूठे में पहनने का एक ऋाभूषण; १९९ [संज्ञा] ऋँगुली पर पहनने की चमड़े की एक टोपी जिसे रूई धुनते समय पहनते हैं (फ़ा॰ ऋंगुरुताना)।

श्रॅग्ठी-१५९ [संज्ञा] श्रॅगुली में पहनने का श्राभूषण (सं० श्रंगुष्टका); ३०९ मुहा० श्रॅग्ठा करब-लपेटी हुई कपड़े की पाई के एक किनारे को मुर्ग देकर

इना। श्रॅगोर-१२२,२८५ [संज्ञा] ईख के सिरे पर का भाग (सं० ऋग्र-)। श्राँगोरी-२८५ [संज्ञा] ईख के सिरे पर का भाग, दे॰ 'श्रुँगोर'। श्रॅंचरी-३६६ [संज्ञा] श्रॉचर पर लगने वाले चाँदी के दाने (सं० श्रंचल-) श्रॅंजोरा पाख-३३३ [संज्ञा] श्चरत पत्त (सं॰ उज्जवल 🛨 पत्त)। श्रटक-११४,२७६ [वि॰] ब्राँटा के रूप में बँधी हुई, दे० 'त्राँटा'। श्रॅटकाइब-३२४ कि॰ श्रॅटकाना, फँसाना । श्रॅटारी-२२४ [संज्ञा] कोठा (सं० ऋट्-टालिका)। श्रॅंटिया-१०१ [संज्ञा] सरसों के डंठलों का बोक, दे० 'श्राँटा' : ११२ [संज्ञा] बेहन का छोटा बोभा। र्यंधा-१२५ [संज्ञा] ईख का श्रॅंखुश्रा जब तक कि वह जमीन के भीतर छिपा रहता है (सं० श्रंघ)। अइती-१७२ [संज्ञा] श्रिधकार, काबू (सं० ऋायत्तिका)। अइला-३९४ [संज्ञा] मिट्टी का एक श्रद्धं बृत्ताकार रूप जिस से चूल्हा बनता है। श्रखनी-७० [संज्ञा] एक टेढ़ी लकड़ी जिससे देंवरी के समय डंठलों को बीच में करते हैं (सं० श्राखनिका)। अखरब-२४ कि॰ कष्टपद होना. खलना (हं० श्राखर-)।

लपेटे हुए भाग में श्रॅगूठे द्वारा घुसे

अखरी-१२२ [वि०] बिना भिगोया हुन्त्रा (सं॰ ग्रज्ञर-) । श्रवलवट-२६३ [संज्ञा] भौं (श्रव्हि+ ॱइल्ल + पुट−) । अगहनी-५९,१०३ [वि०] श्रगइन में होने वाला (सं॰ श्रग्रहायग्-)। श्र**छारव-६१,२६७** क्रि॰ केदाल या खरपा धिस जाने पर उस पर नया लोहा चढ़ाना (सं० श्राच्छाद्-)। **अठइयाँ-१५० [संज्ञा]** श्राठवें दिन (सं० ग्रष्ट-)। श्रठवाँसा-७,१२० [वि०] वह खेत जो **ब्राट मास—ब्राषाद से माध तक—** ईख बोने के लिए जोता गया हो (सं० ग्रष्ट मास-)। **अड़ान-१८२** [संज्ञा] पशुस्रों के ठहरने का स्थान (प्रा॰ग्नड्ड)। ऋड़ार-१८० [संज्ञा] चौपायों के रहने का हाता (हिं० श्रद्धाइ प्राव्य्रद्ध)। **ऋड़ाहर देव-१७७** [क्रि०] भैंस का भैंसाने के लिए चोकरना (तु० डहकना)। **श्रड्स-३९०** [संज्ञा] एक जंगली पौधा (सं• ऋटरूप प्रा० ऋडरूइ)। श्रथरा- २३,३४९ [संज्ञा] मिट्टी का एक छिछला पात्र जिस में कुम्हार घड़ा रख कर उसकी पैंदी थापी से ठोंक-ठोंक कर ठीक करता है (सं श्रास्थाल-)। श्रथिर जाब-१७७ [कि0] भैंस के भैसाने की इच्छाका शांत हो जान्य (तु०, हिं० थिरना. सं० आस्थर)। अध कुट-४०६ [वि०] ग्राधा कुटा हुआ (सं॰ अद + कुट्टन)।

अधवार खोलब - लकड़ी की सिल्ली चीर कर दो भागों में करना। अधहरा-१५ [संज्ञा] छोटे फाल वाला हल जो नौहरा का छोटा रूप कहा जा तकता है (सं श्रद्ध + हलः)। अधड़-१७० सिंजा जीवन की श्राधी त्र्यवस्था जो पार कर चुका (ब्रह् = ब्राधा + एइ)। अनंता-१५७ [संज्ञा] बाजू में पहनने का एक त्राभूषण (सं• स्रनन्त-); ३६९ त्र्यनंत चतुर्दशी को बाजू में पहना जाने वाला सत का एक गंडा जिस में चौदह गाँठें होती हैं। अन्हियारा पाख-३३३ [संज्ञा] कृष्ण पत्त (सं० श्रंधकार + पत्त)। **श्रपटन-८०** [संज्ञा] दे० 'उबटन'। श्रफार-७,२३, ५८,९७, ११५ [संज्ञा] बिना जोता दृश्रा खेत (श्र + स्फाटन)। अबगा-२७७ [वि०] बिना मिलावट का, निसोख, सच्चा। यथा, श्रवगा रस (ईस का शुद्ध रस जिसमें पानी न मिला हो)। श्रमनिया-३२९ [संज्ञा] श्रनाज श्रादि की त्रिनकर की गई सफाई। श्रमहा-१६५ [वि•] मांस वाला ।यया, श्रमहा बैल (जिस बैल के शरीर पर कहीं श्रतिरिक्त मांस लटक रहा हो)

अध छटंकी-३२८ [संज्ञा] ब्राधी छटाँक

(सं॰ ऋड + पट् + टंक)।

श्रधवार-२७६ [वि०] श्राधा

(ब्रह + पाल 7 वाल 7 वार); मुहा०

(सं • ऋड + पादिका)।

त्रधपई-१२८ [संज्ञा] स्राध

(सं० ग्राम−) । **त्र्यरहठ-३** [संज्ञा] खेत के नीचे की कड़ी मिट्टी (ने॰ ऋरट्ठ **= कड़ा**, सं ब्रारिष्ट); ११ मुहा अरइठः मनाइब-ग्ररइठ का प्रभाव पड़ना; ८८ ऋरइठ मिटब-ग्ररइठ का प्रभाव मिटना । **ऋरदवान-३८२** [संज्ञा] दे० 'ऋरदा श्ररदावनि-३८२ [संज्ञा] चारपाई के पैताने में बुनावट कसने के लिए जो डोरी लगाई जाती है (हिं० स्रोर, सं० स्रवर-+ दामनिका-)। श्रारसी-३५९ सिंजा तर्जनी में पहनने का स्त्राभूषण विशेष (सं० स्त्रादर्शिका) श्चरहर-९६,४०५ [संज्ञा] एक प्रक का ग्रनाज (सं० ऋादकी)। श्ररुई-६० [संज्ञा] एक तरकारो (स॰ ऋाज़ु-) **अरुभव-९०** [कि०] श्ररभना (सं०)ः श्रारध्-)। अल्हर-१६० [वि०] सुकुमार । यथा, श्रल्हर बछड़ा (हिं० श्रल्हड़)। त्रवँठ-त्रवँठि-२१७, ३८७, ३९२ [संज्ञा] किनारा, बारी (हिं० श्रोंठ सं० ग्रोष्ठ, प्रा॰ ग्रोटठ)। श्रवहब-२९ कि॰ देंकर का टेंद्रे-मेंदे चलना (सं० श्रपः धाव् ?)। श्रवान-२५८,३९५ [संज्ञा] दे०'श्राँवन'। श्रवाल-२१७, ४०१ [संज्ञा] चरस्रे की पटरियों (कवेंरी) पर लगी हुई रस्सी जिस पर माल चढाया बाता है। श्रवाह-१८,२३,२२६, [बि॰] ढालू (सं॰ श्रावाह); १४२ गहिर। यथा, श्रवाह

जोताई । असनियाइब-२६२ [क्रि॰] असिन-याना,बैल को तेज हाँकने के लिए उसके दोनों जंघों के बीच के भाग को स्पर्श करना (सं० ग्रासंज्ञा-)। श्चसनी-३२२ [संज्ञा] छोटा श्चासन (हिं० ग्रासनी, सं० ग्रासन)। श्रसरेखा-११५ [सं०] एक नत्तत्र (सं० श्रश्लेषः)। श्रसाढ़-१२० [संज्ञा] बारह मास में से एक मास (सं० त्र्यापाद)। **अहरी-१६३** [संज्ञा] लेहॅंड़ी (सं० ब्राह-रिका; त्राहर् = एकत्र होना); २०१ जानवरों के पानी पीने के लिए बन-वाया गया होज। **श्रहारब-२४**३ [कि०] लकड़ी की काट-छाँट कर काम के योग्य बनाना (हिं० श्रहारना (सं० श्रा + धार् -)। **अहीर-१८८ [संज्ञा]** एक जाति विशेष (स० ग्राभीर)।

આ

श्रॉ-२१ [ग्रं॰] बैलों को चलाने के लिए हरवाहे की एक बोली ।
श्रॉख-३३२ [संज्ञा] बाँस के वृद्ध में गाँठ पर श्राँख सहश चिह्न जहाँ से श्रॅखुए निकलते हैं (सं॰ श्रिच्छ, प्रा॰ श्रितेख)।
श्रॉगन-२२१ [संज्ञा] मकान के भीतर का वह मध्य भाग जो खुला रहता है (सं॰ श्रंगण)।
श्रॉच-२४० [संज्ञा] ताप (सं॰ श्रचिस्-)।
श्रॉच-१९६ [संज्ञा] सनई के पौघों का बोक ; २०४ ईस्त की पत्तियों का छोटाखोटा गहर।

ऋाँटी-११६ [संज्ञा] ऋाँटा का ग्रह्पा० । ऋाँत-१२६ [संज्ञा] भीतरी भाग (सं० ऋन्त्र) ।

श्रॉतर-२२ [संज्ञा] जोतने के लिए खेत का जितना भाग घेरते हैं उसे हराई कहते हैं। एक हराई समाप्त होने के पूर्व ही दूसरी हराई फान लेते हैं, पहली हराई के छूटे हुए भाग को दूसरी हराई के साथ जोतते हैं। इस छूटे हुए भाग को ही श्रॉतर कहते हैं (सं॰ श्रंतर); 12७ [संज्ञा] पान की श्रेणी जो थोड़े-थोड़े श्रंतर पर लगाई जाती हैं।

श्रॉवन-२५८ [संज्ञा] पहिये की मूड़ी में धुग के लिए जो मुँह होता है उसी में एक लोहा लगा रहता है जिससे लकड़ी धुग की रगड़ से न कटे (सं॰ श्रानन)। श्रॉवॉ-२४०, २४१ [संज्ञा] कुम्हार का महा जिस में बरतन पकाया जाना है (सं० श्रापक)।

आटा-७८, ४०३ गेहूँ-जो आदि का (पसान (सं० अद्रं = अन्तं)।
आभा-१७८[संज्ञा] आपत्ति, तु० हावा ।
आरर-२००,३९२ [वि०] जिस में लसी न हो । यथा, आरर शीरा, आरर पुत्ररा।
आरा-२४२ [संज्ञा] लोहे का एक औजार जिस से लकड़ी चीरी जाती है (फा॰ अरे); २४६ मुहा० आरा साधव-लकड़ी चीरते समय यह देखना कि आरा निश्चित स्थान पर चल रहा है।
आराकस-२४२ [संज्ञा] आरा खींचने वाले (फा॰आरा + कश)।
आरागज-२५६ [संज्ञा] पहिये की

मूड़ी श्रीर पहिये के पुर्ठों को संबंधित करने वाली ऋाठों पटरियाँ (सं० ऋार + गज = ग्राठ) l **श्चारि-३२** [संज्ञा] किनारा, मेंड़ (सं० श्रार-); मुहा० श्रारि भारव-मेंड को काट-छाँट कर ठीक करना । श्रारि फेंकब-में इ की बगल की मिट्टी को खेत में फॅकना । आरि मारब-दे व्यारि मारब ;१३ कहा० श्रारि मेंड सुडौल करि रहे न पावे दूब। सब से पहिले बोइए खेत जोत के खूब ॥ आरी-२४२ [संज्ञा] आरा का छोटा रूप दे० 'श्रारा'। **ब्यारीपास-५** ब्रि॰ निकट । **त्रालू–६०, १४१** [संज्ञा] एक प्रकार का कंद (सं० भ्रालु) मुहा० त्राल् भरव-श्रालु के खेत में पानी भरना।

इ

इन्तर-१६० [संजा] पेउस को सोंठ गुड़
डालकर जब पकाते हैं तब उसे इन्तर
कहते हैं (सं० अप्रतीर ?); तु० इनरी।
इनारा-१९६ [संजा] कुआँ (हिं० इंदारा
सं० *इन्द्रागार); १९३ मुहा० इनारा
बँधवाउब-इनारा खोदचा कर उसे
पक्के ईंटों द्वारा तैयार कराना।
इयाँ-१८४ [अ०] पशुआं के बुलाने की
सांकेतिक बोली। (सं० अत्र, प्रा०एत्थ-)।
उ

उँचास-५ [संज्ञा] ऊँचा स्थान । यथा, उँचासे का खेत । उक्तठब-९९,११५, १२८ [क्रि॰] सूलना (सं॰ उत्कृष्ट-)। उक्तठा-९३ [वि॰] सूला, दे॰ 'उक्तठब'। उकड़ा-४७ [वि०] बिना सींचा खेत (सं॰ उत्कट)। उकन्हब-२६२ [कि॰]बैलों का जुन्ना फेंक कर ऋलगही जाना; बैली के पल्ला फैंक कर श्रलग हो जाने पर बैल उकन्हि गइलें कहा जाता है। उकाव-७०,७१ [संज्ञा] दॅवाई के बाद की एकत्र राशि (सं॰ उत्कारः = गशि, उकादि-२९ [वि०] जो देंकुर चलने में हिलती डुलती हो (प्रा॰ उक्कड्ट-)। उकिलब-४१ [कि0] छिन (सं॰ उत्कल् = खुलना)। उक्खुड़-११७ [मंज्ञा] ईख (सं० इतु ७ इक्खु-उक्खु)। उखकटिया-६२ [वि०] ऊख वाली । यथा, उखकटिया कुदार (सं• इत्तु + हिं० कटिया) । उखमजी-१७५ [वि०] बदमाश । यथा, उखमजी बैल । उखाव-८, ५६, १२० [संज्ञा] बोने के लिये जो खेत तैयार जाता है। उज्जर-१,१११ [वि०] श्वेत (सं० उज्ज्वल) । उजरकी-१,८७, १३२,१५५ [वि०] उन्जर का स्त्री०, दे० 'उन्जर'। **उठउववा–४०४** [वि•] उठाई जा सकने वाली वस्तु यथा उठउववा चाकी (हिं० उठाना सं० उत्थाप्-)। उठाइब-४०२ [कि॰] किसी फैली हुई वस्त को एकत्र कर रखना। उठान-१५८ [संज्ञा] वह समय जन्न कि

पश्च जोड़ा खाने के लिए श्रपनी इच्छा प्रकट करता है। यथा, गाय उठान पर उठी है (सं॰ उत्थान) I उठावन-२१ [संज्ञा] पहली वर्षा के बाद की पहला जुताई (हिं० उठाना, सं० उत्थापन) **उठौनी–२३** [संज्ञा] उठावन **का** स्त्री० । उद्नेलब-१८५ कि० किसी द्रव पदार्थ को किसी पात्र में गिराना। उतन्ना-१६५ [संज्ञा] दे० 'उत्तरन'। उतरंग-२१३,२५३ [संज्ञा] दरवाजे की ऊपरी चौखट (सं॰ उत्तराङ्ग-)। उतरन-३६५ [संज्ञा] कान के ऊपरी भाग में पहनी जाने वाली बारी (सं॰ उत्तरस्-)। उद्त-१६७ [वि०] बिना दाँत का यथा, उदंत बाल्ला (सं॰ उद्दन्त)। उद्हब-२३३ [कि॰] किसी पात्र से द्रव पदार्थ को उलच कर किसी दूसरे पात्र में डालना तु॰ उबहब। उधिरब–६८७ [क्रि॰] उधड़ना, खुल जाना, श्रलग हो जाना (सं० उद्धर्-)। उघेड़ब-६४४ [क्रि॰] चारपाई की बनावट खोलना । दे० 'उधिरब'। उधेरब-२२३ [कि॰] खपड़े की छाजन विगाइना, दे॰ 'उधेइन'। उनचन-३८२, ३८३ [संज्ञा] चारपाई के पायताने की रस्ती जो चारपाई कड़ी करने के लिए लगाई जाती है (सं॰ उदंचन-)। उनचब-१८२ [क्रि०] चारपाई के पायताने की उनचन को खींच कर कड़ी

करना (हिं० श्रोनचना सं● उदंचन-) । उपरवार-५ [संज्ञा] उँचा स्थान । यथा, उपरवारे का खेत (सं॰ उपरि-)। उपरी-४०६ [संज्ञा] गोत्रर पाथ कर बनाया हुन्रा ईंधन (हिं० उपली, सं०-उपल = पत्थर; तु॰ सं॰ उत्पली)। उपरौटा-४०२,४०४ [वि०] ऊपर का का भाग (सं०उपरि + पुर-)। उपल्ला-१९,१८८ वि० । उपरका भाग (सं॰ उपरि + प्रा॰ विल्ल)। उफान-२०० [संज्ञा] उबाल (सं० उत् + फ्णा-)। उबटन-२३३ [संज्ञा] शरीर में लगाने के लिए एक पिसा हुआ पदार्थ (सं॰ उद्दर्तन, पा० उन्बट्टन)। उबहब-२६ कि॰ किसी चीज से पानी उलीचना सं॰ उद्वह्-)। उबह्नि-३८१ [संज्ञा] रस्सी (सं० उद्वा-हनिका, प्रा० उन्बहिंगित्रा)। उभारब-१८७,२५४ कि॰] उभाइना, उठाना (सं॰ उद्भर, प्रा॰ उन्भर् का स० रूप)। उम्मियाब-७८ [क्रि॰] जो-गेहूँ के बाल के दानों का पोढ़ाना । उम्मी-७८ [संज्ञा] जी-गेहूँ की अध-पकी बाल जो भूनी गई हो, जौ-गेहूँ की वाल के साथ हरी मटर स्तून कर बनाया हुन्ना पदार्थ (स• उम्बी)। **खरेहब–४**०८ कि॰ चित्र (सं० उल्लेख-)। उलचब-४७ [क्रि॰] किसी चीज से पानी उठा कर उसे ऋलग गिराना। फेंकब-१९५ [麻o] **उल**भा

फरहे द्वारा मिट्टी खनकर फैंकना (सं• श्रव + रुध्यते)। उलट जाब -१५८ कि॰ गर्भ गिर जाना (सं॰ उत् + *लट्यते)। उलदा-२९२ [संजा] लोथे से उलटी हुई गीली शकर। उलरुआ-२५७ [संज्ञा] बैलगाड़ी के उलार होने पर उसे गेकने वाली लकड़ी, दे० 'उलार'। उलार-२५७ [वि०] उलरी हुई या पीछे, मुकी हुई गाड़ी। उसरउड़ी-१८५ [संज्ञा] एक प्रकार कीं ऊसर की घास। उसरहा-४ सिंजा **ऊ**सर वाला (सं० ऊपर-)। उसरही-१ [संज्ञा] उसरहा का स्त्री० ! उसराह-१ [संज्ञा] ऊसर युक्त जमीन। उसरौड़ी-१ [संज्ञा] दे० 'उसरउड़ी'। उसिनब-३६८, ४०६ [क्रि०] उत्रालना (हिं० उसिनना, सं० उत्स्वन्न)। ऊँख,ऊँखि–११७ [संज्ञा] दे० 'ऊख' ऊख-११७ [संज्ञा] ईख (सं० इत्तु)।

ए

ऊन-३१४ [संज्ञा] भेड़ के बाल (सं०

ऊखि-११७ [संज्ञा] वही।

ऊर्ग्)।

एक चक-६ [वि०] एकत्र । यथा, एक चक खेत (-चक्र)। एकवैलिया-२५४ [वि०] एक बैल वाली यथा एकवैलिया गाड़ी। एकनद्धी-४० [वि०] जब नाधा महदेउवा के दोनों स्रोर न हो कर एक

ही स्रोर हो (सं० नद्धी,नद्ध-)। एक फर्रा-८ [वि॰] एक फसल वाला 🎚 यथा, एक फर्दा खेत (फा॰ फर्द)। एकरस जाब-१४२ [कि॰] तरी न रहना । यथा, खेत एक रसि गा श्रर्थात् खेत में नमी नहीं रह गई (सं० एक रस) । एकरसा-१२७ [वि०] ठीक समय पर गोड़ाई न होने पर खेत की तरी नष्ट हो जाती है, ऐसे खेत को एक रसा कहते हैं। एक रमा गो<mark>ड़ाई-ई</mark>ख के खेत**की** कियारी गिराने पर ताव पर की गई गोड़ाई। एकरौनी-७५ [संज्ञा] एक या पहली बार की। यथा, एकरौनी सिंचाई। एक लत्ती-२५ [वि०] जिस समय हेंगे पर केवल एक पैर रहता है उस समय उस हेंगे को एक लत्ती कहते हैं। मुहा० एक लत्तो मारब-हेगा पर केवल एक पैर का दबाव देकर उसे चलाना । एकवइया-४८ [संज्ञा] दे० 'एकवैया' । एकवैया-४६ [संज्ञा] में इ श्रौर बरहा के बीच का भाग। एकाध-१५७ [वि०] कोई-कोई। यथा एकाघ गाय। एक्की गाड़ी-२५४[संज्ञा] एक बैलिः गाडी । एड़ा-३६ [संज्ञा] पुरवट में धुरई वाले बाँसों के नीचे का भाग जो जमीन में गड़ा रहता है (सं॰ एडुक = एड़ी)। ऐना-३७१ [संज्ञा] शीशा, दर्पेण (फा॰

ग्राईना) । ऐरन-३६५ [संज्ञा] कान का एक त्राभू-प्रग (ऋँ० इयरिंग)। श्रा श्रोंड़-२२८ [संज्ञा] गड्ढा (सं० ऋवट, त्रप० ग्रड, पा० ग्रग्रड, म० ग्राड = ह्योटा कुत्र्यां)। श्रोखर-३२० [संज्ञा] गड़रियों कम्मल बुनने का एक ऋौजार जिस में ताने का एक सिरा लपेटा रहता है। श्रोखरी-४०६ [संज्ञा] काँड़ी (स० उलू-खल)। ऋोगरब-२०१ [क्रि०] दूध दुइने के पूर्व गाय के स्तन में दूध उतरना । **ऋोगारब-२०१** [क्रि०] कुएँ का कीचड़ निकाल कर उसकी सफाई करना (सं० श्चवगारयते)। श्रोछरा-५३ [संज्ञा] पशुत्र्यों के नीचे बिछाई गई पत्ती जो मल-मूत्र से खाद के रूप में हो जाती है। श्रोछा काना-१६७ [वि०] जिस बैल के ऋाट दाँत पूरे न हों । यथा, ऋोछा काना बैल। श्रोभरी-२६३ [संज्ञा] पेट के भीतर की वह थैली जिस में खाया हुआ। पदार्थ रहता है (सं० ऋव + भर < च्चर्-)। **ऋोट-२६०** [संज्ञा] रोक । अगेटा-४०३ [संज्ञा] पिसनहरि के बैठने का ऊँचा स्थान। **स्रोठगाइब-२३**५ [क्रि॰] किसी वस्तु के सहारे टेकाना (ग्रव + स्था-ग्रथवा

ग्रव + स्थग्-); २५३ [किo] द्रवाजा

बन्द करना। तु० स्रोहकावब् (प्रा०

गुं)।

त्र्रोढ़ब-३२२ [क्रि०] शरीर पर वस्त्र डालना (सं० उपवेष्ठन प्रा० श्रावेड्दन)। श्रोदाई-१२६ [क्रि॰] नमी (सं॰ ऋर्र,-प्रा० स्रोह -)। श्रोनचन-३८२,३८३ [संज्ञा] दे• 'उनचन' श्रोनाइब-३८ [किं∘] कुकाना (सं० अवनामयति)। त्रोन्ह उवा-२१८ [वि०] त्रौंधा (सं० त्र्यवाङ्घा−) **।** श्रोन्हाउब−२३**१ [क्रे०]** श्रौंधाना । ऋोयट-११ [संज्ञा] नमी (सं० श्राद्र[°]) तु० त्रारइट । मुहा० स्त्रोयट खाब-पानी खाना, खेत की खनी हुई सूखी मिट्टी पर पानी पड़ जाना I ऋोयर-१५८ [संज्ञा] थन (सं० उदर) मुहा० त्रोयर छोड़ब-वियाने के पूर्व थन में दूध उतरना । श्रोर-२०६ [संज्ञा] किनारा त्र्यवर = किनारा; प्रा० श्रोर) I **ऋोरदावन–३८२ [**संज्ञा] चारपाई के पैर की स्रोर लगी रस्सी, उनचन (सं० ग्रवर + दामनिका)। त्र्रोरवन-≀⊏२ [संज्ञा] लटकाने की रस्सी (सं० ऋवर-)। त्रोरौती-२०३,२०८ [संज्ञा] छाजन की ब्रोरी (सं० त्रवर-)। त्र्योवैट-११ [संज्ञा] दे० 'त्र्योयट'। श्रोसउनी-७१ [संज्ञा] श्रोसाने का कार्य। श्रोसनहरि-७१ [संज्ञा] श्रोसानेवाली स्त्री । श्रोसर-१७७ [संज्ञा] जवान भैंस (सं० उपसर्या) ।

श्रोसवाई-७१ [संज्ञा] श्रोसाने की क्रिया।

श्रोसवैया-७१ [संज्ञा] श्रोसाने वाला ।
श्रोसाइब-७१ [क्रि॰] श्रानाज श्रोसाना
(सं॰ * श्रवश्यायति); २८६ [क्रि॰]
कहाह के शीरे को ठंडा करने के लिए
उसे उठा-उठा कर ऊपर से गिराना ।
श्रोसाई-७१ [संज्ञा] श्रोसाने का कार्य ।
श्रोसार-२०६ [संज्ञा] छुप्पर की
श्रोरीती के पास बैठने-उठने के लिए एक
छाजन ; २२२ श्राँगन के चारों श्रोर का
बैठने-उठने का स्थान । घर के बाहर
का बैठका (सं॰ उपशाल)।

श्रोसारा-२०३,२२२ [संज्ञा] दे० 'ग्रोसार'।

स्रोह्ब-६९, ११० [क्रि॰] छिटकानाः ग्रास्त-ध्यस्त करना (ग्रव + धा-)। श्रीह्रब-४०३ [क्रि॰] शांत या ठंडा पड़ जाना (सं॰ ग्रवहरण्)। स्रोह्राखब-४०३ [क्रि॰] ग्रोहरब का प्रे॰।

स्रोहाइन-१५८ [संज्ञा] स्रोहाने का कार्य, वह समय जब कि गाय बरदाने की इच्छा प्रकट करती है। दे० 'स्रोहाब'। स्रोहाइल-१५८ [वि०] स्रोहाई हुई। स्रोहाब-१५८ [कि०] बरदाने के लिए गाय का इच्छुक होना।

त्रोहार-४१ [संज्ञा] बार, फेरा, चक्कर। एक समय में कुछ, लोगों द्वारा किया गया कार्य।

त्रोहुखा-२७६ [वि०] छीटी हुई । यथा, श्रोहुश्रा पतई । श्रौ

श्रींमा-२७५ [संज्ञा] नागा, श्रवकाश (सं० श्रनध्याय, ने० श्रंमा); मुहा० श्रोंमा मारब-नागा करना। श्रोंधा-३९४ [वि०] उलटा (श्रवाङ् + धा-); २१८ मुहा० श्रोंधा मारना- थपुत्रा को उलट कर रखना। श्रोटी-२८८ [संज्ञा] श्रोटाया हुन्ना रस (हिं० श्रोटना, सं० श्रावर्त्तन प्रा० श्रावट्टन)। श्रोला-१२१ [संज्ञा] ईख नापने का माप-एक श्रोला बराबर ४०० हाथ। श्रोंसब-१३१ [क्र०] किसी नम चीज को एकन रखने पर उसमें गर्मी पैदा हो ज ना।

क

कंकड़ी-२३७ [संज्ञा] छोटे-छोटे कंकड़ (सं० कर्कर)। कॅंकरही-३ [वि०] कंकड युक्त । यथा, कॅंकरही माटी। कॅकरहवा—७ [व०] कंकड़ युक्त। कंघी-१६१,३७१ [संज्ञा] बाल भाइने व बाल काटने के समय प्रयोग श्राने वाला एक श्रीजार (सं० कंकती, पा० कं कई। खड़ी बोली से)। कंछा-९७, ३३३ [संज्ञा] पेड़ की शाखा (सं ० कं चका) तु० 'कइन'। कंछादार-२७ [वि०] कंछा से युक्त । कंजहा १६५ [वि०] कंबा सहशा नेत्र वाला। यथा,कंजहा बैल (सं० कड़ा)। कँटवासी-३३९ [संज्ञा] एक प्रकार का बाँस । कंठा-१५६ [संज्ञा] गले में पहनने का

भूषस्य (सं॰ कंडक); १७१ [संज्ञा] बैल के गले में पहनाई जाने वाली एक रस्ती। कंडा-२४० [संज्ञा] गोबर का सूखा छोत या चोत जो ईंधन के काम में स्नाता है (सं॰ स्कंदन = मलत्याग)। कंडी-४९ [संज्ञा] उपली दे॰ 'कंडा'। कॅंबरी-१४० सिंशा पचास पान की एक कँवरी; ४०१ [संज्ञा] चरखे की मूड़ी से सम्बन्धित पटरियाँ। कइन-९७,२०४,३३३ [संज्ञा] बाँस की पतली-पतली कंछियाँ (सं॰ कंचिका); ९९ [संज्ञा] ऋरहर की पतली कंछियाँ। कइनहिया-११९ [वि०] कइन सदृश । कउरब-४०६ कि० श्राग पर रख कर भूनना (हिं० कीरना, कौड़ा सं० कुड ?) तु० 'कहलब'। ककना-३५८ सिंजा कलाई का एक श्राभूषण (सं॰ कंक्ण)। ककर्ना-२७० [सज्ञा] ईख पेरने की मशीन के मूसर में बने हुये दाँत (जब ये दाँत एक दूसरे में फँसते चलते हैं तब इन का रूप ककना-एक हाथ की श्राँगुलियों की वई में दूसरे हाथ की श्रुँगुलियों को फँसाने की मुद्रा-के सहश होता है)। कचट-२१ [वि०] दे० 'कच्चा'। कचरा-५३ [संज्ञा] पशुत्रों के नीचे विद्वाई गई पत्ती जो खाद बन जाती है (सं • कच्चर)। कवरी-२९९ [संज्ञा] मैल । कचार-३२५ [संज्ञा] खाद । कचौड़ीदार-३५४ [वि०] कचौड़ी की श्राकृति की वस्तु । यथा, कचौड़ीदार गहना ।

कच्चा-४०७ [वि०] जो पका न हो। कच्चा करब-कच्ची सिलाई महा • करना । कच्ची-३ [वि॰]नम ।यथा,कच्ची माटी; **३२६ कच्ची घानी**—जिस घानी से पूरा-पूरा तेल न निथरा हो। कजरी-१५६ [संज्ञा] कालापन (हिं० काजल सं० कजल)। कजरौटा-२६८ [संज्ञा] काजल रखने का लोहे का एक विशेष प्रकार का डिब्बा (सं० कज्जल + पुट-)। कटवैया-६६,२७६ [संज्ञा] काटनेवाला (सं० कर्त्तन, प्रा० कट्टन)। **कटाई-६५** [संज्ञा] खेत कटाने का कार्य । कटिया-६५,१३१ [संज्ञा] वही। कटुत्र्या-१४१ [वि०] काटा हुन्ना। यथा, कटुत्रा ग्रालू (सं कर्त्त न)। कदुई-१८९ [वि०] काटी हुई। यथा. कटुई दही। कठडवा-२६९ [वि०] काठ का । यथा, कठउवा कोल्हु । (सं० काष्ठ-)। **कठुत्र्याव-३९४** [क्रि∙] सूलना या कड़ा होना (सं० काष्ट्र-)। कदाव-४१ [संज्ञा] कुएँ की जितनी गहः राई तक का पानी देंकुल द्वारा निकला जाता है। कड़री-१४९ [संज्ञा] मूली का कंछा (सं कांड + र)। कड़ा-३६१ [संज्ञा] पैर का एक श्राभूषण विशेष (सं • कटक) । कड़ाह-२८४ [संज्ञा] एक बड़ा लोहे का पात्र (सं॰ कटाइ)। कड़ी-१ [वि॰] कठोर। यथा, कड़ी माटी; २१५[तंशा] पर की खाजन में खड़ी खड़ी

लगने वाली लकड़ियाँ (सं० कट); महा • कड़ी बैठाइब - ल्राजन में कड़ी लगाना । कतनी-३७४ [संज्ञा] देरा जिस पर सुतली काती जाती है (सं॰ कर्चन, प्रा॰ कत्तन)। कतरनी-१४० [मंजा] कैंची (हिं० कतरना, सं० कर्त्तरिका)। कतरी-३४६ [संज्ञा] कतरनी की भाँति सोनार का एक श्रीजार (सं० कर्त्तरी); कलाई का एक आराभूपग्-३५८ विशेष । कतारा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार का मोटा गन्ना (सं० कांतार)। कथरी-४०७ [मंजा] पुगने कपड़ों का बनाया हुन्ना बिलाबन (कंथा + री)। कदाउर-१८५ मिंजा खेत की घास जिसे पशु नरते हैं (सं०कन्द + ग्रवली)। कनई-२३४ ३९२ [संज्ञा] गीली चिकनी मिट्टी जो किसी गड्ढे से निकाली जाती है। कनगुरी-३३२ [संज्ञा] कनिष्ठा ऋँगुली। कनचिप्टी-१५३ वि० जिस पश्च के कान सींग से सटे हों (कर्ण-)। कनफूल-३६५ [संज्ञा] कान का एक श्राभूषण विशेष (कर्ण + फुल्ल)। कनस्तर-४८ [संज्ञा] एक टीन का बड़ा डिब्बा जिसमें तेल श्रादि रक्खा जाता हैं (ब्रॅं) कनिस्टर)। कनही-१२९ [संशा] एक प्रकार की कीड़े से खाई हुई (सं॰ काण्-)। कनेटा-१२४ [संज्ञा] कोल्हु के कातर में सगी हुई एक लकड़ी जो कोल्ड के

बाहरी घेरे से सट कर चलती है (हि॰ कान + एठा, सं० कर्ण + वेष्टन)। **कमा-२७** [संज्ञा] कंछा (सं० कर्या)। कपुरी पान-१३६ [संज्ञा] पान की एक जाति विशेष जिस में कर्पर की सगंध त्राती है। कविसाह-२ [संग्रा] दे० 'काविस'। कमरकस-३६९ [संज्ञा] एक डोरी जिससे स्त्रियाँ धोती को कमर के पास वाँधती हैं (फा॰ कमरकश)। कमरबल्ला-२२२ [संज्ञा] मकान के छाजन में लगने याली एक लकड़ी। कमरा-३२२ मिंशा कम्मल (सं० कंबल)। कमाई-७ [संज्ञा] खेत कमाने का कार्य । कमाब-७ [कि॰] संपन्न करना (प्रा॰ कम्म, सं० कर्म नामधातु); मुहा० खेत कमाब-खेत में खाद-पास डाल कर उसे तैयार करना; २७४ गाँव कमाब-गाँव का डाँगर ढीना। कमायल-३,७ [वि०] कमाई हुई। बथा, कमायल मिट्टी। कमोरा-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का एक बर्तन i कमोरी-१६० [संज्ञा] कमोरा का स्त्री०। करइल-२ [संज्ञा] काली मिट्टी (हिं० करैल सं० काल-)। करकन्हा-१६४ [बि॰] काले कंबे वाला बैल (सं० काल + स्कंध) करगह-३१२ [संज्ञा] करणा (फ़ा० कारगाह वा सं० कार - शिक्पी)। करखहूँ-१,८७ [वि•] कुछ काला (काल + छाया-)।

करधन-३६९ [संज्ञा] बच्चों की कमर मं पहनाने के लिए सूत की एक डोरी। ् क**रधनि–३६०** [संज्ञा] स्त्रियां का कमर में पहनने का एक ऋाभूषण (सं० कटि + धानी) । करपव-११२ [कि॰] प्रफुल्लित होना (सं० क्लृप्-)। करमोखब-२६१, ३५९ क्रि॰ पानी लगा कर गीला करना। करसी-२४१ [संज्ञा] गोहरा के छोटे-छोटे दुकड़े (सं० करीप)। करा-३७४, ३७७ [संज्ञा] सन का लच्छा जो काता जाता है; ३८० बेकहल के रेशों का लच्छा (सं० कटक)। कराइन-५३, १२०, १४०,२३८, ३३३ [संज्ञा] ईख की पुरानी पत्ती। कराई-४०५ [संज्ञा] त्रारहर के दाल का छिलका । कराही-१९१ [संज्ञा] कराइ का ग्रल्प० (सं• कटाह-)। करिश्चई-१५५ [वि०] दे० 'करियई'। करियई--८७ [बि०] काला (सं० कालक)। करिया-१७४ [वि०] काला । करिल-३३२ [सज्ञा] बाँस का कल्ला (सं करीर)। करी-२२४ [संज्ञा] दे० 'कड़ी'। करुवार-१४,२५३ सिंशा का लिहे चूल्हे के आपकार का एक कीला जो दो लकड़ियों के जोड़ को हद करने के लिए जड़ा जाना है (सं ० कटकाकार)। करुवारी-१४ [संज्ञा] करवार ग्रह्य∙। करेजा-२६३ संशा द्वय ।

करेर-१२७,१२८ [वि०] कड़ा (कठोर +एर)। करैली-३५९ [संज्ञा] एक प्रकार की मुद्रिका जो स्त्रियाँ पहनती हैं (कर-) करौंछी-१५५ [वि०] काली (काल +छाया)। करोनी-१८९,१९१ [संज्ञा] दूध का करोवन (िं करोना)। कल-२६९ [संज्ञा] यन्त्र (फ़ा॰ कल)। कलक्टरहिया-११९ [वि०] कलक्टर साहव से सम्बंधित । यथा, कलक्ट रहिया ईख (ग्रॅं० कलेक्टर)। कलछुल-३२४ सिंजा लोहे का एक पात्र (।० कडच्छु)। कलम-३४६ [संज्ञा] सोनारीं का नक्काशी करने का श्रीजार (फा ब्कलम), ३७३ [संज्ञा] कान के बगल के बाल को काटने का एक ढंग। मुहा० कलम काटब-कान के बगल के बाल काटना। कलम छाँटब-वही। कलूटी-१५५ [वि०] काली (काल-) । कलेटरिया-११६ [वि०] दे० 'कल-क्टरहिया'। कलोर-१५८ [संज्ञा] जवान बिळ्या जो गर्भ धारण के योग्य हो। (कल्या प्रा० कल्होडी) । कल्ला-६३ [संज्ञा]शाखा (सं०करीर ?) कल्ले-कल्ले-४०६ [ग्र०] धीरे-धीरे । कवही-२०८ [संज्ञा] बाँस का कैंचा जो छान टेकने के लिए होता है। कहुन्ना-२५७ [संज्ञा] बैलगाड़ी के फड़ पर लगे हुए खूँटे जिनका ऊपरी

भाग श्रद्ध चन्द्राकार होता है। कॉम्ब्र-३७३ [संज्ञा] बाँह की बगल (सं० कच्च, प्रा० कक्ख)। काँछ--२६२ [संज्ञा] दोनों जंघों के बीच तथा गुदा के समीप का स्थान (हिं० काँच सं० कक्त)। काँछब-१५२ [कि ०] पोस्त के फल से श्रफीम को मुतहा द्वारा भली भांति करो कर अलग करना (हिं० काछना सं० कदा-)। काँटी-२६७ [संज्ञा] काँटा का छोटा रूप (संक कंटक); २६७ मुहार कॉटी थरब-काँटी ठोंकना । काँड़ब-२७३,२९३ [क्रि०]पैर से रौंदना (सं० कएडन)। काँड़ी-४०६ [संज्ञा] स्रोखली (सं० किएडका)। कॉसड़-१६४ [संज्ञा] काला बैल (सं० कासर = भैंसा, साँड-साँड़)। काटि-३२७ [संज्ञा] तेल का मैल, तु० काँइट । काढ़ब-१०१ [क्रि०] ग्रलग कर लेना (सं० कर्ष् प्रा० कड्ट-)। काढ़ा-२७० [संज्ञा] ईख पेरने के कोल्हु में हरिस ऋौर बैल के जुर को संबंधित करने वाला बाँस का दुकड़ा; ३२४ [संज्ञा] तेल पेरने के कोल्हू में कातर श्रीर ढेंका को संबंधित करने वाला बांस का दुकड़ा। कॉस-४१० [संज्ञा] जंगली एक पौधा जिसकी सींकें डलिया श्रादि बनाने के काम में स्त्राती हैं (सं० काश)। कातर-३२४ [संज्ञा] कोल्हू का पाट का० ३३

जिस पर कोल्हू इाँकनेवाला बैठता **है** श्रीर जिस के चलने से जाठ चलती है (तु० कतरी, सं० कत्तरी)। कानी-१४ [वि०] एक छोटी पतली लकडी जो हल में टोड़ा के घिस जाने पर जोड़ के रूप में लगाई जाती है (स० कर्गिका); १२९ [वि०] जिसे की है खाये हों, यथा कानी ईख (सं० कार्ण-); १६१ [वि०] थन की जिस चूँची से पुध नहीं निकलता उसे कानी चुँची कहते हैं (सं० कारा) l कान्ह-१९, १६४ [संज्ञा] कन्या (सं० स्कन्ध); २५९ मुहा० कान्ह ऋाइब-जुए की रगड़ से कन्धे का कट जाना। काबिस–२,२२७ [संज्ञा] एक प्रकार की मिट्टी (सं० कपिश) ; २३९ [संज्ञा] वर्तन रंगने के लिए बनाई गई रंगीन मिही । कारी-१४० [संज्ञा]'पान के पत्ते का एक रोग जिस में काले-काले धब्बे पड़ जाते हैं (स०कालिका)। **कारो–१२**९ [संज्ञा] एक प्रकार का ईख का रोग जिस में गैंड़ा नष्ट हो जाता है। कास-१४० [संज्ञा] दे० 'काँस'। किचोई-८९ [संज्ञा] मटर की फली का **ऋारां**भेक रूप । किचोवा-९३ [संज्ञा] वही।

किनही-९९ [संज्ञा] श्रारहर का एक

रोग (सं किए-); १२९ [संज्ञा] ईख

कियरिहा-४४ [संज्ञा] कियारी बराने

का हुएक रोग ।

वाला । कियारा-८ [संज्ञा] जड़हन के खेतों का समूह । कियारी-८, १११ [संज्ञा] जड़हन का खेत; ४४ [संज्ञा] सिंचाई के लिये ईख के खेत में बनाए गए छोटे-छुंटे घेरे (सं केदारिका); ४४ मुहा कियारी गढ़ब-कियारी बनाना; १२७ कियारी गिराइब-ईख के खेत की सिंचाई के बाद की गोड़ाई जिस में कियारी बिगाड़ दी जाती है; ४४,१२६ कियारी देव-कियारी भरना; ४४ कियारी वराइब-कियारी में पानी पहुँचाना; 112 कियारी बैठाइब-कियारी में बेहन लगाना; ४४ कियारी भरब-कियारी द्वारा सिंचाई करना; १२६ कहा वीन कियारी तेरह गोंड़, तब ताका हौदा की ऋोर। कियारीदार-३८४ [वि०] कियारी युक्त। यथा, कियारी दार बुनानट। किरखुन-४०५ [संज्ञा] दाल की चूनी के बारीक टुकड़ं (सं० कीट + द्धुएस्)। किल-४०२ [संज्ञा] लकड़ी की खूँटी (सं० कील)। किल्ला-४०२,४०४ [संज्ञा] दे० 'किल'। **किलहटी-४९** [संज्ञा] एक पत्ती-विशेष ! किवाड़ा-२५१ संज्ञा द्रवाजा (सं० कपाट)। किस्बत-३७३ [संज्ञा] एक थैला जिस में नाई ग्रपने ग्रीजार खता है (श्रार० किसवत)। किस्बस-३७३ [संज्ञा] वही । किस्मत-२६५ [संज्ञा] वही ।

कुँचहरब-७० [क्रि०] कूँचा से बटोरना (सं० कूर्च-)। कुंजब-१४८ [क्रि॰] मरचा ना एक रोग जिसमें पत्तियाँ ऐंड बाती हैं (सं• कुंचन = सिकुड़ना)। क्ंदा-२४२ [संज्ञा] लकड़ी बिना चीरा या फाड़ा हुन्ना बड़ा दुकड़ा। कुंसिला-२२० [मंज्ञा] एक लकड़ी प्रयोग मकान की छाजन में, जहाँ कोन होता है, किया जाता है (कोन + सिरा)। कुत्र्याँ-१९२ [संज्ञा] पानी का विशेष स्थान (सं० क्ष); २०१ मुहा० कुन्राँ श्रोगारब-कुत्राँ की मिट्टी श्रादि निकाल कर सफाई करना; कुश्राँ बैठब-कुत्राँ द्ववर बैट जाना; कुन्नाँ भसब-वही । कुइयाँ–१९२ [संजा]कुक्राँ का ग्रल्मा० । **कुकुर-२१६** [संज्ञा] कुत्ता (सं० कु[°]कुर) , कुचकुचवा-५० [संज्ञा] उल्लू (ग्रनु०)। कुड़उववा–२७२ [वि०] दे० 'कुड़उवा'। कुड़ उवा-२७२ [वि०] कु एडवत्, यथा कुड़उवा कड़ाह । कुत्ता-२१६ [संज्ञा] टोड़ा की सहायता के लिए लगाई हुई छाजन में छोटी छोटी लकडियाँ। कुदार-६० [संज्ञा] खेती श्रीजार (हिं० कुदाल सं० कुद्दालिका)। कुदुराब-१८१ किं। बच्चों का उछलना-कूदना (सं० स्कुन्दन प्रा० कुन्दन = कृदना)। कुपटब-९७ [क्रि॰] नोचना या थोड़ा सा तोड़ना (हिं० काटना)।

कुप्पी-३२८ [संज्ञा] तेल नापने क बांस का चौंगा (पुं॰ कुप्पा सं॰ कूपक)। कुम्हार-२२६ [संज्ञा] मिट्टी का काम करने वाली एक जाति (सं०कुम्भकार)। कुम्हारिन-२२६ [संज्ञा] कुम्हार का स्त्री० । कुरेधिया-१६२ [संज्ञा] हर साल वियाने वाली गाय (सं० क्रोध-)। कुरुई-१४० [संज्ञा] मूँज की डलिया (सं० कुड़व)। कुलाँचच-१८१ [कि०] पशुस्रों के बचीं का कृदना (तुर० कुलांच) कुल्हाड़ा-२४५ [संज्ञा] लकड़ी काटने का एक हथियार (सं॰ कुँठार)। कुवारी-७,१०३ [संज्ञा] कुँत्रार में होने वाला धान (कुँग्रार- ८ सं० कुमार-) ग्रश्विनी कुमार)। कुस-३८० [संज्ञा] एक प्रकार की घास

(सं० कुश)।
कुँचा-७० [संज्ञा] रहठे का बड़ा भाड़ू
(सं० कूर्चवा कूच); ३०९ [संज्ञा]
जुलाहे का पाई करने का एक विशेष
कुँचा।

कूँड़-२३२७,१३३ [संज्ञा] ढेंकुल की सिंचाई में काम स्थाने वाला एक पात्र विशेष (संक कुएड); २९ मुहा० कूँड़ गूह्ब-कूंड़ के मुँह पर रस्ती मढ़ना। ३१ कूँड़ दृटब-कूँड़ से पानी गरना।

क्रूड़ा—२४१ [संज्ञा] मिट्टी एक का बड़ा बर्तन, लोट।

कूटा-९१,९५ [संज्ञा] मटर या चने का भूसा । केतारा-११८ [मंज्ञा] एक प्रकार की मोटी ईख (सं० कान्तार)। केराव-९ [संज्ञा] मटर (सं० कलाय)। केरा-३३१ [संज्ञा] केला (सं० कदली)। ३३३ कहा० 'केरा बीछी बाँस ऋपने फरे नास'। केरौटा-९ [संज्ञा] जिस खेत से मटर कटी हो (सं कलाय-)। केवाड़ा–२५१ [संज्ञा] दे० 'किवाड़ा' । कैंचा-२०३, २०८, २६४, ३०६, ३१५ [संज्ञा] कैंची के सदृश बाँधे गए बांस जो बोम्ह सँभालने के लिए प्रयोग में ऋाते हैं। केची-३६८, ३७१ [संज्ञा] कतरने का एक श्रोजार (सं० कर्त्तरी ?, तुर०

केंड़ा-२४७ [संज्ञा] लकड़ी नापने के लिए तीन-चार श्रंगुल की लकड़ी (सं० कागड़)।

कैंची)।

कोंढ़ा-१६० [संज्ञाा] करधन के दोनों
किनारों पर बने हुए सलाई डालने के
लिए स्राख; १६४ [संज्ञा] निधया
में किनारे पर बना गोला मुँह ।
कोंहाइन-र२६ [संज्ञा] कुम्हार की स्त्री।
कोंहार-२,२२६ [संज्ञा] दे० 'कुम्हार'
कोंहारिन-२२६ [संज्ञा] दे० 'कुम्हार'

कोइना–१२६ [संज्ञा] महुन्ना का फल (हिं*०* कोश, सं० कोश ?)।

कोइनी-३२६ [संज्ञा] महुन्रा के फल का बीज। कोइराड़-८ [संज्ञा] जहां कोइरी साग-पात उत्पन्न करता है (हिं० कोरी + ग्रार या कांयर-) । कोइलर-२२४ [संज्ञा] धरन पर बड़ेर का बोक्त संभालने वाली एक लकड़ी। कोट-५ [संज्ञा] पुरानी राजधानी का स्थान (सं० कोट)। कोटिया-५ [संज्ञा] दे० 'कोट' कोठा-२२४ [संज्ञा] मकान की दूसरी मंजिल (सं० कोष्डक)। कोठिला-३९५ [संज्ञा] ग्रानाज रखने का एक मिट्टी का पात्र (सं० कोण्टक -)। कोठी-१९२ [संज्ञा] कुएँ की दीवार की रत्ना के लिए बाँस के फल्टों से बनाया हुन्ना एक घरा (नं० कोष्टिका); ३३१ [संज्ञा] बॉस के पेड़ों का समूह । कोन-२३ [संज्ञा] खेत का कोना (कोगा); २३ मुहा० कोन करब-खेत को तिरस्ते जोतना । कान घींचब-कुदार से कोनां को गोडना । कोन काटब-कोन को छोड़ कर जोतना । कोनिया-२२१ [संज्ञा] ब्राँगन की ब्रोर की छाजन में कोन वाला भाग। कोन्छी-२३ [संज्ञा] हल को घुमाते समय जो कोना छुट जाता है। कोन्सिला-२२० [संज्ञा] दे० 'कुंसिला'. मुहा • कोन्सिला बाँधब-कोन्सिला पर की छवाई करना। कोयर-१७९ [संज्ञा] पशुस्रों के लिए इरा चारा।

कोरई-२१५ [संजा] छाजन में बॉस के फल्ठे जो कड़ी के रूप में काम आते हैं, दे० 'कोरो'। कोरावत १५८ [वि०] गर्भ धारण की हुई गाय या भैंस (सं० कोरक-)। कोरो-२०५, ३३४ [संज्ञा] वह लकड़ी या बांस जो छाजन में बड़ेर से ऋोरौती तक लगाई जाती है (सं० को ख?)। कोरो-१७९ [संज्ञा] पशुस्रों का सूखा भोजन (हिं० कोरा- सं० केवल ?)। कालई-कोलवा-६ [संज्ञा] छोटा खेत जिस का ऋाकार साधारणतः पतला श्रीर लम्बा हो-कोलई कोलवा का छोटा रूप है (सं० कोल = रास्ता)। कोल्हाड़-२०२, १६९, २७५ सिज्ञा वह स्थान जहाँ गुड़ पकाया जाता है। २७५ मुहा० कोल्हाङ बइठब-कोल्हाड़ बन्द होना । कोल्हू-२६९, ३२३ [संज्ञा] ईख या तेलहन पेरने का यन्त्र । २७५ मुहा० कोल्हू गाड़ना-कोल्हु को जमीन में स्थिर करना। कोसा-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का एक पात्र जो छोटे कटोरे की भांति होता है (सं० कोश = प्याला)। कोसी-२३३ [संज्ञा] कोसा श्रल्पा० । कोहरा-२८३ [संज्ञा] गुलउर के श्रगले कड़ाह का गरम रस (सं कोध-)। मुहा० कोहरा करब-श्रमले कड़ाह के गरम रस को पिछले कड़ाइ में डालना; ४०६ श्रानाज को भ्रांगारे से कउरना

कोहा-२२०,२३३ [संज्ञा] मिट्टी का
कटोरे के त्र्याकार का एक पात्र (सं०
कोश)।
कौवा-७६ [संज्ञा] एक पत्नी (सं०
काक > प्रा० कात्रो; मुहा० कौवा
दुकान-ऐसी फसल जिसमें कौत्रा
छिप जाय। यथा, कोत्रा दुकान
फसल।

ख

खॅड़हुला-६९ [संज्ञा] दबाँई के बाद डांठ के छोटे-छोटे दुकड़े (सं॰ खग्ड-)। खइलर-१९० [संज्ञा] मथानी (सं० दवेडा-?)। खखरा-१९२ [मंज्ञा] कुन्नां का गड्टा; ३४३ दौरा की बाहरी बुनावट। खटलुस-१९१ [वि०) कुछ खड़ा (हि०-खड्डा ८ सं० कटु?) । खटाई-३४९ [संज्ञा] खट्टापन । खटिया-२४९-३६३ [संज्ञा] चारपाई (सं० खट्वा-) ! खड़हुला-४०५ [संज्ञा] ऋरहर की दाल के छोटे दुकड़े (सं० खएड-)। खड़िया-२३ [संज्ञा] खेत को खड़े-खड़ जोतना (हिं० खड़ा) l खड़े-खड़-२३ [वि०] लंबे-लंबे, लम्बाई की ग्रोर से खेत जीतना । खड़े-खड़े-१२५,१४२ दे० 'खड़े-गड़'। खड़ियाइब-२३५ िक्रि० करना । खत-३७३ [संज्ञा] कान के बगल के

्वाल का कटाव (फा॰ ख़त)। **खतियाइब–२९**८ [कि॰] चीनी के

खाते को गोड़ना(सं० खात = गड्ढा)। खनब-११ कि०] दे० 'खोदब'। खपड़ा-२१७, २३५ [संज्ञा]थपुत्रा (सं० खर्पर प्रा० खप्पर); २७४ मिट्टी का होंदी के स्त्राकार का एक बर-तन जिस से कोल्हाड़ में सीरा उद-हते हैं। २१७ मुहा० खपड़ा पियाइब-छाजन में एक खपड़े के ऊपर दूसरा खपड़ा इस प्रकार रखना कि छाजन ऋच्छी हो। खपड़ी-४०६ [संज्ञा] हाँड़ी निचला श्राधा भाग जिस में लोग दाना भृंजते हैं (सं वर्षर)। खपड़ेल-२१० [संज्ञा] खपड़ैल की छाजन । खपड़ोही-२६३ [संज्ञा] सर । खपरी-४०६ [संज्ञा] दे० 'खपड़ी'। खपरैल-२१० [संज्ञा] दे० खपड़ैल'। खपसब-२११ कि॰ पेर से मिट्टी काँड़ना: २२९ सानना । खपीच-३४२ [संज्ञा] बाँस के पतले-पतले नोकदार दुकड़े (हिं० खपच्ची खर + पच्ची, तुर० कमची)। खबसब–२११, २२९ [क्रि०] दे∙ 'खपसब' खबोर-१५७ वि० **त्र्राधिक** खाने वाली । थथा, खबोरगाय (सं०खाद्-)। खम्हा–२२२ [संज्ञा] खंभा (सं० स्कम्भ– प्रा० खंभ)। खम्हिया-२२२ [संज्ञा] दे० 'खम्हा' खर–६८ [वि०] त्र्रात्यन्त पका; ४०६ तीच्या; १९१ अश्रम : २७९ २८४ कड़ा ।

खर कतवार-[संज्ञा] ३९० कूड़ा-करकट (खर +)। खरका–१८० [संज्ञा] चारागाह । खरकौट–३११ [संज्ञा] करगह में प्रयोग स्त्राने वाली एक लकड़ी जो पाई को खर (ऊँचा) रखती है। खरमास-३८४ [संज्ञा] चैत त्र्रौर पूस के महीने जो शुभ कार्य के लिए वर्जित हैं। खरवा-१६१ [संज्ञा] खाल फटने का रोग (खर-खर से ऋनु०)। खरिहान-६८, ९१ [संज्ञा] दे० 'खलिहान'। खर्ग-१६१ [संजा] थन के चमड़े का फटना दे० 'खरवा'। खलपट-५ [संज्ञा] नीचा स्थान, यथा, खलपटे का खेत (हिं० खाल 🗸 सं० खात ?)। खलार-५ [संज्ञा] वही । खालहान-६८ कटाई के बाद जहाँ अनाज एकत्र किया गया हो (सं वल + धान्यं, नै॰ खलियान)। खली-१७९, ३१९ [संज्ञा] तेलहन की सीठी (सं क्लिन)। खसर-खसर-२९४ [संज्ञा] रगइने पर दरबरपन का अनुभव (अनु०)। **खाखर–१९**२ [संज्ञा] दे० 'खखरा'। खाँगा-१७८ [संज्ञा] पशुत्रों के खुर का एक रोग जिस में घाव हो जाता है (हिं० खाँग)। खाँचा-३८८ [संज्ञा] बङ्गा-टोकरा । खाँची-३८९ [संज्ञा] खाँचा का श्रह्पा०

खाड़ी-१७ [संज्ञा] खड्दा (सं० खात)। खाता–१२२, २११ [संज्ञा] खंदक; २९६ वह गड्टा जहाँ चीनी जमाई जाती है; १२२ मुहा० खाता मारब-खाता बना कर उसमें चीनी या ऋन्य कोई चीज रखना। खाद्-७ [संज्ञा] उपज बढ़ाने के लिए खेत में दी गई वस्तु (सं॰ खाद्य) ३५० किसी कीमती धातु में निम्न कोटि की धातुका मिश्रगा; ७, १२० १५० यौ० खाद-पाँस (सं० ख द्य पांशु) खारा-१७७ [वि०] नमकीन (सं० न्नार)। खारी-२६४ [संज्ञा] एक प्रकार का नमक (सं० च्चार)। खारही-१७ दे० 'खाड़ी'। खाल-२६ [वि०] नीचा (सं० खात)। २६३,२६४ [संज्ञा] बिना पकाया चमड़ा; २६५ मेड बकरी का चमड़ा (सं०*चाल)। खा<mark>लब–३४६</mark> [क्रि०] गढ़ना, बनाना। खालि-२६[संज्ञ] दे० 'खाल'। खिड़की-२६% [संज्ञा] दरवाजे का छोटा रूप जो प्रकाश के लिए होता हैं (प्रा० खिडिकिया)। खियानत-३९५ [वि०] _{कमी} हानि (ग्रर० ख़यानत)। खियाब-१४ [क्रि॰] घिसना (सं॰ च्चीय्)। खिरपव-१२५ [कि०] गाइना। खीपा-४३ [संज्ञा] लकडी का दुकड़ा

जो किसी सूराख के बन्द करने के लिए ठोंका जाता है। खील-१६० [संज्ञा] कील के ऋाकार की चीज जो थन से प्रथम बार दूध दुहने पर से निकलती है (सं किल); मुहा**० र्खाल-फोरब-**बच्चा होने पर थन से पहली बार दूध निकालना। खुंटहरा-१५, ५७ [संज्ञा] वह हल जिसका फाल छोटा हो (ख़ंटा + हल); ५७ खुंटहर की बोत्राई-खुंटहर द्वारा की जाने वाली बोग्राई। **खुँटिह्न-९, ७४** [संज्ञा] जिस खेत से अप्रहर काटी गई हो। **खुखुंडी-१३३** [संज्ञा] मकाई की बाल से दाने निकल जाने पर जो भाग शेष बचता है। खुखुड़ी-१३३ [संजा] वही । खुडुरा-खुडुरा-३ [संजा] पानी के बहाव से कटो हुई ऊँची-नीची जमीन । खुदुरी-खुदुरा-३ [संज्ञा] वही। खुर-२६१ [संज्ञा] सोंगवाले चौपायों का वह भाग जहाँ नाखून होता (सं० द्धर)। खुरखुंडी-१३३[संज्ञा] दे० 'खुखुंडी'। खुरचनी-१८९ [संज्ञा] दूध मेटी में द्ध बैठाने के बाद करोनी नीचे निकलती है हिं० खुर-चन ८ सं० द्भुग्ग्)।

खुरपा-६४ [संज्ञा] घास स्त्रीलने का एक

श्रौजार (सं० द्भुरप्र प्रा० खुरप्य)।

खुरपी-६४ [संज्ञा] खुरपा का छोटा

रूप

खुराँस-३८२ [संज्ञा] दे० 'खूरा'। खुरियाइब-१५९ [क्रि०] पशु बच्चे के पैदा होते समय उस के खुर का निकलना (सं० तुग्) । खुरी–२६३ [संज्ञा] दे० 'खुर'। खूँट-३७ [संज्ञा] कान का मैल। खूँटा-३६ ३१२,४०१ [संज्ञा] लकड़ी का एक नोकीला दुकड़ा जिसे जमीन में पशुत्रों के बाँधने के लिए गाइते हैं (प्रा० खुंटो) । खूँटो–२०१ [सं०] खूँटा का श्रल्पा० ३३१ बाँस की कोठी; १६७ मुहा० खूँटी ऋोइब-बछड़े दाँत के निकलना । खूनब-३२९ [क्रि॰] चोट देकर किसी चीज को बारीक करना । खूरा−३८२ [संज्ञा] खुर के पास एक रस्सी से भैंस को बांधते हैं, इसी रस्सी को खुरा कहते हैं। खुहा-१३१ [संज्ञा] मकरा की बाल से दाना निकल जाने पर बचा हुआ। भाग; १३३ ज्वार के बाल के ऊपर काछिलका। खूही–१३१,१३३ [संज्ञा] दे० 'खूहा' । खेड़ी-१५९ [संज्ञा] प्रसव के पश्चात् गर्भ का वह भाग, जिस में बच्चा था. गिरता है उसी को खेड़ी कहते हैं (सं• खेट)। खेड़ी-१५९ [संज्ञा] वही . खेत-१२७ [संज्ञा] वह भूमि जिसमें खेती की जाती है (सं० चेत्र); १२७ मुहा० खेत एक रस जाब-ठीक समय पर

गोड़ाई न होने पर खेत का निरस हो

जाना । ७ खेत कमाब-खेत में खाद-पांस डाल कर उसे उपनाऊ बनाना । २३, २५ खेत गिरब-जोताई समाप्त होना । २३ खेत चिरचिराइब-खेत को बहुत हलके जोतना । १२७ खेत वइठव-खेत की नमी चली जाने पर खेत की मिट्टी का सूल कर दबना। ९७ खेत विद्ह्ब-फसल की ऋारंभिक ऋवस्था में उसके विकास के लिए खेत को जोतना । १५१ खेत भरब-खेत में पानी देना । सींचना । खेप-२१२ [संज्ञा] जितनी मिट्टी एक बार में टोई या फैंकी जाती है (सं० च्चेप्य, प्रा० खेप्पो)। **केंच-३४२** [संज्ञा] बॉस के फल्ठों के बारीक नोकीले दुकड़े। खेँचड़ब-२७६ [क्रि०] छाँटना । **खैरा-१७४** [वि०] खैर रङ्ग वाला (सं० खदिर)। खोंग-४०७ [संज्ञा] किसी नेकीली चीज से फटा हुआ कपड़ा। खोंच-४०७ [संज्ञा] किसी नोकीली चीज से लगना (सं० कुच या तुद्-)। खोंच ब-११६ [क्रि॰] सनई के पौधों को खड़े-खड़ पानी में तेजी से ऊपर नीचे करते हुए धक्का देना ता क सनई के रेशे ऊपर खिसक जायँ। खोंटब-१६३ [कि॰] पौधे के किसी भाग को चुटकी या नाखून की सहायता से नोचना (सं० खुड्)। खोंप-१२४ [संज्ञा] किनारा या कोना (श्रनु॰ खोंपना — धँसाना); मुहा॰

खोंपा जोर बोइब-ईख के एक पतांड़ को दूसरे पतांड़ से सटा कर बोना ऐसी बोल्राई को खोंपा जोर बोल्राई कहते हैं। खोंपी-३७३ [संज्ञा] मस्तक के बालों का छुरे से कटा हुन्ना वह ऋडी चंदाकार रूप जिसमें दोनों कोने निकले रहें । मुहा ब्योंपी काटब-खोंपी निका लना।खोंपी काढ़ब-वही। खोंसब-४६ [क्रि०] ग्रँटकाना। खोइया-२७०, २७३ [संज्ञा] ईख की खब्की जो रस निकल जाने पर बचती है। २७३ मुहा० खोइया दहाइब-खोइया में पानी डाल कर उसे पैरों से कौँड़ना ताकि उस में का बचा हुआ। ग्स निकल ऋावे । खोइहरा-२७३ [संज्ञा] वह स्थान जिस में खोइया दहाई जाती है। खोखली-२४३ [वि०] पोली । खोदब-२११ [कि०] किसी चीज से किसी स्थान में गड्ढा करना; २७२ किसी चीज को छेड़ना या ठेलना (सं॰ बुद्-)। खोदनी-२७२ [संज्ञा] वह लकड़ी जिससे श्राग खोदी जाती है। खोभनी-३०९ [संज्ञा] पाईं करने के लिए दोनों श्रोर के वे कैंचे जिन पर ताना फैलाया जाता है (सं क्लोभ-शिका)। खार-१८२ [संज्ञा] गाँव से गोरुस्रों के बाहर जाने का मार्ग (हिं • खुर-)। खोरि-१८२ [संज्ञा] वही ।

खोरिया-४७,३२४ [संज्ञा] कटोरा (फा॰ खोरह) खोल-३४४ [संज्ञा] दौरी की बेनी जो खाखर में वैठाई जाती है (फा॰ ख़ोल)। खोलऊ-३५१,३५६ [वि॰] खोलला (खुल)। खोलरा-८९ [संज्ञा] मटर के दाने का छिलका

ग गंगा-जमुनी करब-२० मुहा० नाधा को महदेउवा के दोनों स्रोर समतोल रखना । गंजी-६० [संज्ञा] कन्द, शकरकन्द। गॅंड़हिया-१३३ [वि०] गंडा वाली दे० 'गंडा'। गंडा-१३३ [संज्ञा] ज्वार कं: वाल जिस में दाने बराबर से न हो (सं गंड) १७८ [संज्ञा] गाय बैल की पूँछ में गाँठ पड़ जाना। गँड्पतिया-१४६ [संज्ञा] प्याज का एक रोग । गॅंड्सा-७८,१२२,२६८ [संज्ञा] कोयर बालने का स्रोजार (सं गंडाशक = गांठ काटने वाला)। गॅड़ास-११६, १२२, १७६ [संज्ञा] दे० 'गँइसा'। गॅंभीर-४४ [वि०] भली प्रकार भरी हुई कियारी (सं॰ गम्भीर)। गउँखा-२१३ [संज्ञा] भरोखा (सं० गवाच्)। गवँखा-२१३ [संज्ञा] वही। गह की-३४९ [संज्ञा] कव करने वाला (सं । ग्राहक)।

गइर-गइरा-२१२ [संज्ञा] वह गड्ढा जहाँ से दीवार के लिए मिट्टी खोद कर निकाली जाती है। (सं० गर्ता-)। मुहा० गइरा तोरब-गइर से मिट्टी निकालना । गउँजब-९० [क्रि०] फैलना (गुंज) गउसारि-१६५ [संज्ञा] गायं बैल बांधने का स्थान (सं० गोशाला-) गगरी-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का,घड़ा (सं० गर्गरी) गगलाच-९० [कि०] मटर की लतर का श्चत्यधिक विस्तार 'करना । गळुत्र्या-३६१ [वि०] गाँछ कर बनाया हुऋा । गजाव-९०,२९३ [क्रि॰] गाज (फेन) **छू**टना । गडढा-२६,२४० [संज्ञा] गड़हा (सं० ਗਫ−) l गड़उवा-४०७ [वि०] जो गाड़ी जा सके (हिं० गाड़ना) I गड़हा-४१ [संज्ञा] दे० 'गड्दा'। गड़ारी-३४ [संज्ञा] पुरवट में वह यन्त्र जिस पर नार स्नाता-जाता है। गड़ेरिया-५६,३१४ [संज्ञा] एक जाति विशेष जो भेड़ बकरी पालती है (सं॰ गड्डारिका, प्रा० गड्डारिया) I गड़ेना-गड़ेन्ना-२६९ [संज्ञा] गैंडी या गईंरी रखने का स्थान विशेष । गढ़-२९५ [संज्ञा] समूह, किसी चीज का देर (सं॰ गड्ड) ! गढ़नी-२२७ [वि०] गढ़ी जाने वाली, वह मिट्टी जो बरतन गढ़ने के काम में श्राती है।

गढ़ब-२२७,२१४,३४५ [क्रि०] गढ़ना, वर्तन बनाना (सं॰ घटू-) । गतार-२७६ [संज्ञा] बोभा बाँधने वाली रस्सी (सं० गन्त्री)। गद्रा-८९, ४०६ [वि०] स्राप्त पका । गदरात्र-७८ [कि ०] बाल या फली में गुदा या दाने का पुष्ट होना (श्रनु० गद-गद्)। गदहिला-१४४ [संज्ञा] त्रालू में लगने वाला एक कीड़ा (सं गर्दभी प्रा॰ गहही)। गन्हि-५६ [संज्ञा] गंध (सं० गंध)। गन्होरी-१०९ [संज्ञा] एक मक्खी जो धान की फसल के लिए हानिप्रद है। गफ-३२० [वि०] घना (फा० ग़प्स)। गमला-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का एक पात्र जिसमें पौधे लगाते हैं। गमहा-१६६ [वि०] गमखार या परिश्रम से न घवड़ाने वाला । यथा, गमहा बैल (ऋा॰ ग्रम-)। गम्हीर-२४० [वि०] भली प्रकार सिंचाई की हुई कियारी (सं गम्भीर)। गरदा-११७ दे० 'गर्दा'। गरम-१९२ [वि०] तपाया हुन्ना (फ़ा॰ गर्म) गरवध-४२ [संज्ञा] गला (सं० गल-)मुहा० गरवध बाँधब-एक नाली का मुँह बन्द करके पानी का बहाव दूसरी नाली में करना । गराँव-१७१, ३८२ [संज्ञा] दे० 'गेरॉव' (गरियार-१६६ [वि०] न चलने वाला

बैल, श्रुड़ियल (सं० गलि**−)** । गरी-७२ [संज्ञा] स्रोसाते समय गिरी हुई गाँठों द्वारा बनाया हुन्ना वह घेरा जिसके श्रन्दर श्रनाज गिरता है । मुहा० गरी काटब-गरी बनाना । गरु-३१५ [संज्ञा] कूड़ा, कचड़ा, धूल (फ़ा०गर्द)। गलारा-४२ [संज्ञा] मतबरहा का वह मुँह या मुँहकड़ा जहाँ से बरहा निक-लता है। गलिया-११२, २९० ३९२ [संज्ञा] श्रॅंगटा श्रौर तर्जनी के बीच का स्थान श्रथवा उनके घेरे में जितना सामान श्रा सके । गहना-२३३,२३४ [संज्ञा] मिट्टी का एक छोटा सा डंडा जिसके सहारे कुम्हार बरतन बनाता है (सं अह-)। गह्ब-४४ [कि॰] पकड़ना (संब्यहरा); २३३ गहना द्वारा बरतन करना । ४४ मुहा० गहि के कियारी देब-भली-भाँति कियारी भरना । गहुन्त्रा-३४६ [संज्ञा] सोनारों का पकड़ने का एक स्प्रीजार (सं । प्रहण्-)। गाँछब–३०५ [क्रि०] गूँथना । गॉज-६८ [संज्ञा] दाने के लिए एकत्र श्रन की राशि (फ़ा० गंज) मुहा० गाँज फोरब-गाँज फैलाना। गाँठ-७२ [संज्ञा] जौ या गेहूँ के डंठल की गाँठें (सं० प्रंथि); २४३ लकड़ी की गाँठ। २७७ मुहा० गाँठ फोरनेकी माइत करब-ईख का नवा होना; गाँठ मारव-जौ-नेहूँकी गांठ श्रलग करना । गाज-३२६ [संज्ञा] फेन (स्रनु० गज-गज)

गाड़-२०० [संज्ञा] कुएँ की जोड़ाई के लिए एक प्रकार की ऋदीं वृत्ताकार ईंटें (सं० गड); ३४६ सोनार की दरी (एक श्रीजार) में बने गड्ढे। गाड़न-३४३ [संज्ञा] दौरे की पेंदी की एक विशेष प्रकार की बनावट। गाड़ा-२५४ [संज्ञा] एक छोटी बैनगाड़ी जो खाद आदि दोने के काम में आती है (प्रा० गड्डिका)। गाड़ी-२५४ [संज्ञा] बैल गाड़ी; मुहा० गाड़ी जोतना-गाड़ी में बैल को जोतना । २६१ गाड़ी तुलाइब या गाड़ी तेलियाइब-पहिया के धुरी में तेल आदि लगा कर पहिया को पुनः ठीक-ठीक चढ़ाना I गाढ़ा--२३८ [वि०] घना (सं० गाद-)। गात-३४३ [संज्ञा दोरे के मेंडरे में बांस के फल्ठे की जो चौड़ी पत्तियां लगाई जाती हैं (सं गात्र)। गादा-७८ [संज्ञा] गदराई हुई जौ की बाल का सत्त्र। गाभ-१५८ [संज्ञा] गर्भ । गारा-२४१ [संज्ञा] वह गीली मिट्टी जिससे श्रावां बन्द करने के लिए लीपा जाता है (हिं गारना सं॰ गालन)। गावा-३४३ [संज्ञा] दौरे की बिनावट में एक साथ उठाई जाने वाली पत्तियां। गाही-१२१,३८६ [संज्ञा] पांच का सनूह (सं० ग्राहिका)। गिरदा-१३२ [संज्ञा] जोन्हरी का एक मेद ।

गिरदानक-३१३ [संज्ञा] करवे की वह लकड़ी जो लपेटन की सूगख में उसे बुमाने के लिए लगी रहती है (फा॰ गिर्द)। गिलमिट २४२ [संज्ञा] लकड़ी में सूगख करने का एक छौजार। गिलई-११२ [संज्ञा] गीलापन (फा० गिल वा सं॰ गरण = तरहोना)। गीदड़-४८ [संज्ञा] सियार (फा० गीदी = इरपोक)। गुएडी-१५६ [संज्ञा] छोटी-छोटी सींगों वाली गाय । गुइँठ-११० [संज्ञा] पुत्र्याल का बोक्क (सं० ग्रन्थि)। गुजहिली-२५२ [संज्ञा] लक्डी की कील । गुठला-१७० [वि०] कुरिठत । गुठली-३७१ [संज्ञा] स्राम का बीज (सं० गुटिका)। गुड़-२८६ [संज्ञा] राब (सं० गुड)। महा० गुड़ डोलाइब-होदे की राब को डंडे से मथना; गुड़ मारब-वही; २८७ गुड़ करब-गुड़ को कीस्हाइ से घर में लाकर रखना। गुद्रायल-८९ [वि०] गुद्राया हुन्ना दे० 'गदगन्न'। गुदरी-८९ [संजा] मटर के हरे दाने दे॰ 'गाडा'। गु**ही-३००** [संज्ञा] गृदा । गुमटियाब-३९९ [कि॰] एक में लिपट जाना, गुमटियाना । गुरची-४०० [संज्ञा] गाँठ (संव गुल्म?)। गुरी-३३, ३६ [संज्ञा] चरली या

गड़ारी के बीच की लकड़ी। गूर्ही गुरिहश्राइब-३७६ [麻0] लपेटना दे० गूर्ही। गुलउर-२०२ [संज्ञा] गुड़ पकाने का स्थान (सं० गुड पुट-); २७१ गुड़ पकाने का भट्टा। गुलाबा-२५२ [संज्ञा] एक प्रकार का बड़ा खीला जो दरवाओं में जड़ा जाता है (फ़ा॰ कुलाबः)। गुलेबंद-३५६ [संज्ञा] स्त्रियों के गले का एक ऋ।भूषण (फा० गुलूबंद)। गुल्ला-२६, २९ [संज्ञा] लकड़ी का **छोटा टुकड़ा (गोल−, गुडिका) । २७७** ईख का वह दुकड़ा जो एकबार में चुसने के लिये दाँत से काटा जाता है। गुल्ली-१६, [संज्ञा] एक छोटी लकड़ी। ग्रॅंज-६४, ६५ [संज्ञा] खुरपा या हॅसुऋा का वह नोकीला भाग जो बैंट के अन्दर रहता है (सं॰ गुंज)। गूँजा-३५६, ३५७ [संज्ञा] हँसुली के दोनों किनारों के अंतिम भाग में बनी छोटी हुँडी; ३६४ नथिया का वह किनारा जो कोंद्र में डाला जाता है। गूजर-११६ [संज्ञा] सनई के पौधे के सिरे का भाग जो पशुत्रों को खिलाया बाता है। गूदा-३२९ [संजा] फल का गुज्मा। गूदी-३९० [सज्ञां] गृदा का स्त्री०। गूरी-११६ [संज्ञा] सनई का वह ऊपरी छिलका जो सनई सड़ने पर फॉक दिया ज.ता है; ४०६ [संज्ञा] जो का भूसी रहित दाना ।

गूर्हन-३७६ [संज्ञा] गृहीं द्वारा जो बंधन बनता है। गूर्ही-२८, २९,३७६ [संज्ञा] बिना बटी हुई रस्सी। गृलच-४०७ [क्रि०] गूँथना, सिलना । गेंठी-३४२ [संज्ञा] बाँस के पल्ठोंका गाँठ वाला भाग (सं ग्रंथि)। गेंड्सा-१२२, ४०६ [संज्ञा] 'गॅड़सा'। गेंड़ा–११९, १७९, २७६, २८१, २८२ [संज्ञा] ईख के माथ पर की पत्तियाँ (सं० गंड)। गेंड़ास-१२२ [संज्ञा] दे० 'गॅड़सा'। गें ड़ियाइब-२४३ [कि०] छोटे छोटे गेंड़ी सदृश दुकड़े काटना । **गें**ड़ी–२६९ [संज्ञा] ईख के छोटे• होटे दुकड़े (सं० काएड)। गेहूँ-७५ [संज्ञा] एक (सं० गोधूम) । गेजार–१६० [संज्ञा] मुँह का गाज जो पशुस्रों के मुँह से फेन की तरह निकलता है। गेठुत्र्या-३१० [संज्ञा] जुलाहे करगह

गेठुश्रा-३१० [संज्ञा] जुलाहे करगह से पहिला थान उतारते समय बय के पास थोड़ा सा कपड़ा छोड़ कर तब थान काटते हैं इसी छूटे हुये भाग को गेठुश्रा कहते हैं, दूसरा थान चढ़ाते समय इसी में उसकी पाई जोड़ देते हैं। ऐसा करने से पुनः बय नहीं भरना पड़ता (सं० प्रथ्, प्रन्थि)। गेराँव-६९, ६८२ [संज्ञा] पशुश्रों के गले में उन्हें बांधने के लिए जो

रस्ती पड़ी रहती है (फा॰ गरेबां)। गेरुई-७४ ८०, ८६, [संज्ञा] फसल में लगने वाला एक जिसके कारण फसल का रङ्ग गेरू सहग हो जाता है (सं० गैिक)। गोंइठ-११० [संज्ञा] पुत्राल र्का बोभ्त (सं० ग्रन्थि ?)। गोंइठा-२४०, ४०६ [संज्ञा] उपली (गो + विष्ठा)। गोंइठी-१८८, २४० [संज्ञा] दे० 'गोंइठा'। गोंइड्-५ सिंज्ञा] गाँव का निकट-वर्ती भाग (सं॰ गोष्ठ ?) । गोंएड़-५ [संज्ञा] वही । गोंयड़-५,१२८,१४२ [संज्ञा] 'गोइँड़'। गोंट-२३६ [संज्ञा] मिट्टी के बर तन बनाने का साँचा; ४०९ पंखे के किनारों पर मजबूती के लिए लगाया हुआ कपड़ा। गोंटो-३९ [संज्ञा] कंकड़ के टुकड़े । गोंठिल-६१ [वि०] जिसकी धार तेज न हो। गोजई-८४ [संज्ञा] गेहूँ श्रीर जी मिला हुन्ना ग्रन्न (सं० गो यविका)। गोजहिली-२५२ [संज्ञा] दे० 'गुजहली'! गोड़नी-१४६ [संज्ञा] गोड़ाई का कार्य्य (गोड़ना, कोड़ना)। गोड्वारी-३८२, ३८२ सिंहा न्गरपाई का पैताना (गोड़ - पैर)। गोड्हरा-३६१ [संज्ञा] पैर का एक श्राभूषण् ।

गोड़ा-२६ [संज्ञा] बेड़ी की सिंचाई करते समय दवन में जोड़ी जाने वाली रस्सी । गोडाई-१४६ दे० 'गोड़नी'। गोडिया-३८ [संज्ञा]एक जाति । गामा-१६० सिज्ञा एक तरकारी। गोनरा-गोनरी-२६०,२९१,३९१,३९२ [संज्ञा] पुत्राल की एक प्रकार चटाई। गोबर-१६१, २१२ [संज्ञा] गाय-भैंस का मल (प्रा० गोवर)। गोबरहिया चिरई-४९ [संज्ञा] एक बहुत छोटो पच्छी। गोवरियाइब-४०२ कि० गावरी करना । गोमतिहा-१६३ [कि०] गोमती नदी के आस पास पाये जाने वाले। यथा. गोमतिहा बैल । गोरुवार-२०२ [संज्ञा] गोंरुग्रां के बाँधने का स्थान । गोरू-४८, १७८, १८० [संशा०] पशु (सं० गो रूप)। गोरोचन-२६३ [संज्ञा] दे० 'गोलोचन'। गोल-२६ [संशा] सिंचाई के लिये ताल या किसी गड्ढे से बौदर तक बनाई जाने वाली नाली (सं॰ गोल): १९५ गो्ल सीदी जो कुएँ में उतरने के लिए बनाई जाती है। मुहा० गोल-कादब-गोल बनाना। गोल भारब-गोल की मिट्टी निकाल कर उसे गहरा करना; गोल निकारब-गोल बनाना । गोलछहूँ –८३ [वि०] गोले के श्राकार की (गोल + छाया)।

रंगवाला ।

गोल-९९ [संज्ञा] नीचक; मुहा० गोला गलाइव-नीचक को कुएँ में बैठाना । गोलोचन-२६३ [संज्ञा] एक वस्तु जो ख्रीपध के काम में ख्राती हैं; यह गाय की कनपटी के समीप भीतर पाई जाती हैं । गोहरा, गोहरी-२४० [संज्ञा] उपला (गो + इल्ल प्रा० गोइल्ज)। गोहुँख्यन-१६४ [वि०] गेहूँ सदश

घ

घघरा-३२४ [संज्ञा] कोल्हू में वह घेरा जिसे कातर स्पर्श करता है। (हिं० घेरा सं० ग्रहण? तु० घांघरा)। घघाब-९० [क्रि०] विस्तार करना, यथा, 'मटर घेघात बा'। घटिया-१७३, २९८ [वि०] जो श्रच्छा न हो। घट्ठा-४१ [संज्ञा] हाथ में रगड़ सेघट्ठा पड़ना (सं० घृष्ट)। घड़रोज-४८ [संज्ञा] एक जंगली पशु-नीलगाय । घर-३७ [संज्ञा] गड्ढा या स्थान । घरिया-२३३, ३२८ [संज्ञा] मिट्टी का एक छोटा पात्र (सं० घटिका वा घटक; ३४५ चांदी गलाने के लिए भिट्टी का बनाया गया विशेष पात्र । घरी-१४५ [संज्ञा] प्याज की बेहन बैठाने के लिए कुदार द्वारा बनाई गई पतली नाली। घरो-२६,३९,१९६ [संज्ञा] सीचने का

एक साधन। यह पुरवट की तरह चलाया जाता है अन्तर यह है कि पुरवट बैलों दारा चलाया जाता है श्रीर घर्ग श्रादमियों द्वारा (श्रनु० घरर घरर)। घसनहरि-६४ [संज्ञा] घात काटने वासी स्त्री । घसियारा-६४ [संज्ञा] घास काटने वाला पुरुप । घाँटी-२६२ [संज्ञा] गलेकी नली (सं० घंटिका)। घात-३६८ [संज्ञा] निशान, गड्ढा (सं॰ घात)। घानी-३२६ [संज्ञा] तेल पेरने के लिए जितनी सामग्री एक बार में कोल्ह्र में डाली जाती है (सं० ग्रहिशाका)। मुहा० घानी जमब-घानी का दबना ! घानी बैठब-घानी का पिसकर थोड़ा हो जाना । घानी लगाइब-कोल्ह में घानी डालना । घास-पात-१०४ [संज्ञा] घास ग्रादि । घिरउँच-२२५ [संज्ञा] घड़ा रखने का एक ऊँचा स्थान(*घटोचिका)। घिसनब-१८० [क्रि०] जमीन छुकर चलना (घसीटना सं० घष ग्)। घुंघुरू-३६१ [संज्ञा] चाँदी का एक पोलदार सामान जिसमें ध्वनि के लिए कुछ डाला रहता है। घुंडी-३०७,३६१, ३६९ [संज्ञा] गोले **ब्रा**कार की एक गाँठ (सं० ग्रंथि ?)। घुची-२३१ [संज्ञा] कुम्हार के चाक पर का छोटा गड्ढा जिस में डंडा डाल कर चलाया जाता है।

घुटठा-१८२ [संज्ञा] चरने वाले पशु जहाँ एकत्र होते हैं (सं ० गोष्ठ--)। घुड़का-१७८ [संज्ञा] दे० 'घुरका'। घुन-२४३ मिंज्ञा एक प्रकार का कीड़ा जो लकड़ी में लगता है (सं० घुगा)। घुनघुना-४१० सिहा विचीका एक खेलीना जो घुन-घुन बजता है (ऋनु०)। घुरई-३८ [संज्ञा] मीट के मुँह पर लगाई जाने वाली लकड़ियाँ । घुरका-१७८ [संज्ञा] चौपायों की श्वाम को बीमारी (श्रनु० घुर घुर)। घुरेसब-३०९ कि॰ ठेलकर डालना। घुरी-२८,३३,३६ [संज्ञा] धुरी । **घूरीदार-३३** [वि०] घुर्ग युक्त। घुलसी-२३१ [संशा] कुम्हारके चाक में चलाने के लिए जो सूराख होता है, तु० घुच्नी ! घुलारी-४२ [संज्ञा] सिंचाई के लिए बनाई गई पतली नाली। घुल्ला-२८,२६ [संज्ञा] एक छोटी लकड़ी दे० 'गुल्ला'। घृमजाब-२९३ [कि०] पुरानी श्रवस्था में हो जाना, लौट जाना, यथा, शक्कर घूम गई (हिं० घूमना) । घूर-५३ [संज्ञा] खाद के लिए एकत्र गोबर का देर । घेंघा-१७८ [संज्ञा] गले का वह स्थान जो बाहर निकला रहता है, गला सूजने का एक रोग (हिं० घेघा)। घोंघियाब-९३ कि॰ चने में एक प्रकार का कीड़ा लगना (हिं० घोंघी)। ं घोंघिलाब-९३ [क्रि०] वही। घोंघी-३२२ सिजा वर्षा में बचने के

लिए कम्बल का एक प्रकार का बनाया हुन्ना पहनावा। घोंचिया-३२८ [संज्ञा] तेल नापने का एक बहुत छोटा मिट्टी का पात्र। घोंची-१५६ [संज्ञा] वह गाय या बैल जिसकी सींगें त्रागे की ब्रार भुकी हो। घोंठिल-६१,२४२ [वि०] जिसकी धार तेज न हो।

च

चंगुल-१३३ [संज्ञा] ज्वार की जड़ जो चंगुल के सदृश होती है (फा॰ चंगुल); महा० चंगुल फेंकब-जड़ फेंकना। चँटगा-२९६ [संज्ञा] चटाई । चॅटब-२९६ कि० कैलाना । चॅड्वाही-१९६ [संजा] कुत्रां खोटने के बाद उसकी मिट्टी निकालना । चंदक-३५५ [संज्ञा] एक चंद्राकार श्राभूषण जो स्त्रियां मांग पर पहनती हैं (सं० चन्द्रक)। चंदर- १९७ [संज्ञा] कुएँ की खोदाई के समय जिस सोते से ऋधिक पानी निक-लता है: मुहा० चन्दर खुल जाब-कुएँ के किसी सोते द्वारा विशेष पानी निकलना । चंदवा-३५५ [संज्ञा] दे० 'चंदक'। चंबलपारी-१५४ [संज्ञा] चंबल नर्द के पास वाली गाय-चंबल नदी विंध्य पर्वत से निकल कर इटावे के समीप जमना में मिलती है (सं॰ चर्मरावती-)। चॅवरी-१५६ [संज्ञा] चॅवर सदृश पूँछ वाली गाय (सं० चामर) । चकइठ-२३१ [संज्ञा] कुम्हार का खंडा जिस से वह चाक चलाता है (सं० चक +यिष्ट)।

चकउँडिं-२३१ [संज्ञा] दे० 'चकउढ़'। चकउढ़-२३१ [संज्ञा] कुम्हार का कटोरे के ब्राकार का एक पात्र विशेष जिसे चाक के पास पानी भर कर रखते हैं (सं् चक्र भाग्ड)। चकती-३८ [संज्ञा] कपड़े या चमड़े श्रादि में जोड़ के रूप में लगाया हुआ। दुकड़ा (सं० चक्र पत्र)। चकरा-२७३ [संज्ञा] भेली बनाने का एक गोलाकार विशेष स्थान (सं० चक्र)। चकरी-४०४ [संज्ञा] दाल स्त्रादि दरने के लिए चक्की सदृश यंत्र सं० चकी)। चकली-१२३ वि० चौड़ी (चक)। चकवढ़ि-२३१ [संज्ञा] दे० 'चकउढ़'। चक्कस-३६८ [संज्ञा] पटहार का एक ग्रीजार (फा० चकस = चका) I चक्का-१ [संज्ञा] मिट्टी का बड़ा दुकड़ा (सं० चक्र-); २५६ पहिये का चक्का I चटाई-२६० [संज्ञा] खजूर की बनी हुई बिछाने योग्य एक चीज । चढ्ब-१६२ [कि०] ऊपर या स्त्रागे बदना । मुहा० चढ़िके बियाब-ग्राधिक दिन पर गर्भ धारण करना । वढ़ान-४६ [सज्ञा] पानी के चढ़ाव के समय की सिंचाई। चनबागर-३ [संज्ञा] ऐसी मिट्टी जहाँ पानी शीघ्र सूल जाय; ६ [संज्ञा] ऐसा खेत जिसमें चनबागर मिट्टो हो । चनहटा-९ [संशा] जिस खेत से चना कुटा हो। चनेरुआ-२६३ [संज्ञा] कलेजा (चन्द्र-रूप-)। चन होब-३ [फि॰] पानी का सूखकर लुप्त हो जाना।

चन्नुल-१७५ [संज्ञा] जिस भैंस की चाँद पर बाल न हो । चपनी-३११ [संज्ञा] कपड़े को भांज करते समय एक लकड़ी-विशेष जिसे जुलाहे व्यवहार में लाते हैं; ३२० [संज्ञा] कम्मल बुनने कालकड़ी का एक ऋौजार (सं० नपन = कुचलना)। चबायल-७९ [वि०] चबाया हुस्रा,सूखा हुऋा । चबाब-९० [क्रि०] सूखना । चबैना-४०६ [संज्ञा] भुना हुन्रा स्रन (सं० चर्व्य + श्रन्न)। चमडा पकाइब-२८४ मुहा० चमडा पकाने के लिए उसे बंडे के रस में रखना । चभोरब-४४ [क्रि॰] डुबोना । यथा, चभोर के कियारी देव(भली भांति कियारी में पानी देना)। चमरख-३१७, ३८०, ४०१ [संज्ञा] चमड़े या मूँजका एक सामान जो चरखे में तकुत्रा के पास लगा रहता है स्रीर जिस में तकुत्रा घूमता है (चर्म + रद्धा)। चमोटा⊸२७≀ [संज्ञा]नाई का एक चमड़े का दुकड़ा जिस पर वह छूरा पहँटता है (चर्म + पुर-)। चमोटी-२६५, ३७१ [संज्ञा] दे० 'चमोटा' । चमीधा-२६५ [वि०] चमड़े का बना हुन्रा जूना (सं० चर्म-) चम्बली-१५४ [संज्ञा] दे० 'चंबलपारी'। चम्मली-१६३ [संज्ञा वही]।

चर-१८५ [संज्ञा] चारा (सं० चर्= चलना)। घरक-३६८ [संज्ञा] पटहार का एक श्रांजार जिसके द्वारा वे तार महत (सं० चक्र)। चरकही-१७५ [वि०] जिसके थन फटे हो । चरका-११३ [संज्ञा] धान में लगने वाला एक कीड़ा। चरखा-३१७,४०१ [संज्ञा] सूत कातने का एक यंत्र (फ़ा० चर्ख)। चरग्वी-२६ [संज्ञा] सिंचाई का एक साधन जिसमें बरहा के दोनों किनारो पर कुँड़ होते हैं। चरबन–४०६ [संज्ञा] दे० 'चबैना' । चरबैलिया-२४ [संज्ञा] चार बैल वाली गाड़ी। चरवहिया-१८० [संज्ञा] चराए जाने वाले पशु । चरवाहा-१८० [संज्ञा] चराने वाला (सं॰ चरवाहकः)। चरवाही-१८० [संज्ञा] चराने का कार्य। चरस-२६५ [संज्ञा] मोट जो पुरवट में काम आता है। चरसा-३८ [संज्ञा] बड़े स्त्राकार की मोट । चरात-१८० [संज्ञा] जहां पशु चरने जाते हैं। चरिहटा-९ [संज्ञा] जिस खेत में चरी बोई गई रही हो। चरी-९१७९ [संज्ञा] ज्वार जो पशुस्रों के नारे के लिए बोई गई हो। फा० १३

चलनी-२६५ [संज्ञा] श्राटा चालने का यन्त्र । चलौनी-४०६ [संज्ञा] दाना भूँज़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी (सं० चलन)। चवन चवनि - ३,७,२०० [संज्ञा] कंकड़ के बड़े बड़े दुकड़े (सं० च्यवन ?) चवनिहा-३,७ [वि०] चवन युक्त यथा, चवनिहा माटी या खेत। चहँटब-२११ [क्रि॰] चहँटना, काइना (ग्रनु०)। चहँटा-३२५ [संज्ञा] कीचड़ (ब्रनु०) चहरी-४९ [संज्ञा] चिड़िया। चहुँत्र्या-११६[संज्ञा] विना लपेटा बाध, २६२ मुहा० चहुँ आ छूटब-बहुत परिश्रम के कारण बैलों की हिम्मत छूटना । चाँद-३७३ [संज्ञा] सर का अपरी मध्य भाग (सं० चन्द्र); मुहा० चाँदखोलब--सर के मध्य का बाल बनाना । चाँदी-१५६,१७५ दे० 'चाँद'। चाक-४० [संज्ञा] गोली पहिया जो रहटं में होती है (सं० चक्र); २३१ कुम्हार जिस पर वर्तन गढ़ता है; ३९५ डेहरी का गोल पैदा। चाका-१ [संज्ञा] मिट्टी का बड़ा दुकड़ा (चक्का) । चाकी-४०४ [संज्ञा] ब्रानाज दरने का एक यंत्र (चिक्रिका) चाभा-१६९ [मंज्ञा] पशुक्रों की जीभ काएक रोग। चारपाई-७२, १८३, २४९, ३७४

[संज्ञा] खटिया (चतुर्+पाद वा चत्वारि + पादिका)। चारा-१७९ [संज्ञा] पशुत्रों के खाने की वस्तु (फ़ा॰ चरान)। चारागाह-१८० [संज्ञा] चरने का स्थान (फ़ा॰ चरागाह)। चाल-२८४ [संज्ञा] चलने का भाव; मुहा॰ चाल आइब-शीरे में उठान श्राना (सं॰ चल)। चालब-२६५ [क्रि॰] चलनी या भतने से किसी चीज को चालना; २८४ एक कड़ाह से दूसरे कड़ाह में रस डालना । विंगुरब-३०८, ४०५ [क्रि०] सिकुड़ना। चिउँटा-१७८ [संज्ञा] एक जीव विशेष (हिं॰ चींटा)। चिउरी-७८ [संज्ञा] श्रधपके जी का भुनाया हुन्ना दाना (सं॰ चिपिट वा चिपिटक)। चिकनाउब-३९३ [क्रि०] चिकना करना । चिकनी-३,२२७ [र्गव०] चिक्ना का स्त्री॰। यथा, चिकनी माटी। चिककन-४ [वि०] चिकना (चिक्कण्)। चिचिढ़ा-२३८ [संज्ञा] एक जंगली द्धप (सं॰ चिचिएड)। चिचुकब-१२९ [क्रि०] सूख कर सिकुड़ जाना। चिटचिट-१९१ [संज्ञा] चिटकने की ध्वनि (श्रनु०)। चितकबरी-१५५ [वि०] कई रंग की मिली हुई (सं० चित्र + कर्ब्दक-)। चित्रा-७४ सिंज्ञा एक नत्तत्र। कहा०

चित्रा गेहूँ सवाती जवा, गेरुई ढाहा की है दवा। चित्रा के बरसले तीन का नास, साली सक्कर मास्। चिपरी-२४० [संज्ञा] छोटी उपली । चिप्पा-६२ [संज्ञा] मिट्टी के छोटे श्रीर पतले दुकड़े (सं० चिपिट)। चिप्पी-६२ [संज्ञा] चिप्पा का ऋल्पा०। चिमचा-३४५ [संज्ञा] ग्राग उठाने का ऋौजार (सं० चिपिट वा फ़ा० चमचा । चिमटी-३४६, ३७१ [संज्ञा] बारीक चीज पकड़ने का श्रीजार (सं० चिपिट)। चिरई-४९ [संज्ञा] पद्मी (सं० चटक तु०, हिं० चिड़िया)। चिरचिराब-२१२, २३४ [क्र०] पतले-पतले दरार पड़ना फटना, (ग्रुनु० चिग चिर)। चिरुत्राँ, चिरुवाँ-२४२ [संज्ञा] एक प्रकार का आरा (सं० चीर्)। चिहराब-३५४ [कि॰] फटना, दरार पड़ना । चींसी-३४२ [संज्ञा] दे॰ 'चींहर'। चींहर-३४२ सिंशा वांस के फल्ठे के उस श्रोर का भाग जिधर गांठ नहीं रहती। चीकट-३२७ [संज्ञा] तेल की काटि या मेल । चीर-४०७ [संज्ञा] फटा या चीरा हुन्ना कपड़ा (सं० चीर); ४१० मूँज का चीर कर बनाया हुन्ना पतला पतला भाग ।

चीरब-२४६ [कि॰] फाइना । यथा, लकड़ी चीरना (हिं॰ चीरना)। चुँइयाँ-४०५ [संज्ञा] चूनी का छोटा बारीक रूप । चुत्र्यना-२२३ [संज्ञा] छाजन में जहाँ से पानो चूता है (सं ० च्यवन)। चुत्रव-४१ [कि॰] चूना, रिसना । चुकचुकाना-३ [क्रि॰] चूना, पसीजना (श्रनु०)। चुक्कड़-२३३ [संज्ञा] ताड़ी पीने के लिये प्रयोग में आने वाला एक छोटा मिट्टी का पात्र (तु० कुच्चड़, कुज्जड़ कुल्हड़)। चुटिकयाइब-१५० [क्रि॰] चुटकी से पोस्त के पौधों को उखाइना । चुटकी-११२ [संज्ञा] एक चुटकी में धान के जितने पौधे बोने के लिये पकड़े जा सकते हैं। **खुट्टी-१६१** [क्रि**०**] दे० 'चोरकटि' । चुपड़ब-२६१ [क्रि०] किसी गीली चीज को किसी सामान पर ऋच्छी तरह लगाना । चुपरब-१६० [क्रि०] चुपड़ना, लेप लगाना । चुल्ला-१७२ [संज्ञा] लोहे का गोल छल्ला (सं॰ चूड़ा)। चुहब-२७७ [कि०] चूसना (सं० चूषरा)। **मु**हल-५२ [संज्ञा] मनोरंजन, चहल-पहला । चूड़ी-२७० [संज्ञा] बालटू कसने के लिए चूड़ी सहश जो पेरोई की जाती है

(सं० चुड़ा)।

चूतर-३२५ [संज्ञा] शरीर का एक विशेष स्थान जो मलाशय से संबंधित होता है । सं० चूति + तल)। चूनी-२४२, ४०५ [संज्ञा] दाल के छोटे छोटे बारीक दुकड़े (सं० चूर्णिक) I चूर-२१३ [संज्ञा] पुराने ढंग के दर-वाजे में नीचे एक कोने में कुछ निकला हुन्ना भाग जिसके सहारे दरवाजा घुमाया जाता है (हिं० चूल) ; २५६ बैलगाड़ी को पुट्ठियों को श्रापस में बैठाने के लिए लकड़ी का एक निकला हुन्रा भाग; ३२४ [संज्ञा] जाठ का ऊपरी नोकीला भाग I चूरा-२५६ [संज्ञा] दे० 'चूर'। चूरी-७८ [संज्ञा] दे० 'चिउर्रा'। ३४३ [संज्ञा] दौरे में पाँजर से मेंडरा तक का भाग। चूल्हा-३९३ [संज्ञा] किसी चीज को पकाने के लिये आगा जलाने का वह साधन जिसमें एक बरतन रखने का स्थान रहता है (सं० चुल्लि)। चूल्हि-३९३ [संज्ञा] चूल्हा से बड़ा जिस पर दो बरतन रक्खे जा सकते हैं। चेका-४९ [संज्ञा] मिट्टी या ईंटा का छोटा द्वकड़ा । चेतुली-१५६ [संज्ञा] जिस गाय की चाँदी या मस्तक पर कोई चिह्न हो (सं• चन्द्र –) चेफ-२७७ [संज्ञा] ईख पूर्ण पर बची हुई सीठी । चेहराब-२९५ [कि०] दे० 'चिहराब चैतउद्या-९६ [वि०] चैत वाली । यथा, चैतउवा श्ररहर-(सं॰ चैत्र-)।

चैती-११,९६ [संज्ञा] चैत वाली फसल। चैला-२४२ [संज्ञा] लकड़ी का चीरा हुन्रा दुकड़ा। चैर्ला-१४;२४२[मजा] चैला का ऋल्पा० चोंगा-३४४-[संज्ञा] बांस का एक टकड़ा जिसके एक श्रोर चम्मच की भांति कटा रहता है, विवाह के श्रवसर पर इससे लावा डालते हैं (फ़ा० चोग़ह)। चोकटी-४०३ [संज्ञा] चोकर में जब कुछ गूदा लगा रह जाता है तो उसे चोकटी कहते हैं। चोकर-४०३ [संज्ञा] गेहूँ का छिलका जो आटा चालने पर निकलता चोकर निहारब-जांत मुहा० का आया पूरा निकल जाय इस उद्देश्य में जाँत में थोड़ा चोकर डाल कर पुनः पीसना । **चोकरब-१५८** [क्रि०] गाय का बरदाने के लिये चिल्लाना। चोख, चोखार-३८७[वि०] नोकीला (सं॰ चोच्च)। चोखियाइब-१४२ [कि॰] नोकीला बनाना । **चोटा-३१** [संज्ञा] पुत्राल या सरपत की चोटी की तरह गुही हुई चटाई जो कुएँ की लिलारी पर रखी जाती है, इससे कूँड़ में चोट नहीं लगती; २७३ ईख की खोइया के रस का शीरा; २९५,३०३ चीनी से चुन्ना हुन्ना शीरा। चोट्टी-१६१ [संज्ञा] जो गाय पूरा द्ध नहीं देती थन में चुरा रखती है। भोत-३२५ [संज्ञा] गोबर का चोत। **घोरकटि-१६१** [संज्ञा] दे० 'चोड़ी'।

चोसा-२६७ [संज्ञा] सँड़सी की भांति एक ग्रीजार। चौंढ़ा-२६,३१,४० [संज्ञा] वह स्थान जहाँ कुएँ से मोट निकाल कर गिराते हैं। चौक-३८९,४०९ | संज्ञा] चौक के त्राकार की बुनावट (सं० चतुष्क प्रा॰ चउक्क) I चौकली-३८८ [संज्ञा] चारपाई की एक प्रकार की बुनावट (सं० चतुः कलिका)। चौकी-३५६ [संज्ञा] एक चौकोर श्राभूषण (चतुष्की)। चौखट-२१३ [संज्ञा] दरवाजा की वह लकड़ी जो नीचे की ऋोर रहती है (चतुर् + काष्ठ)। चौखटा-२४२ [संज्ञा] ग्रारे को खींचने के लिए उसकेचारों श्रोर लगी लकड़ी। चौपहल-१४,३१३ [वि०] चार पहल वाला (चौ + पहल)। चौमासा–७,७४,१५० [संज्ञा] चारमास श्रर्थात वर्षा भर जोत कर तैयार किए जाने वाले खेत (सं॰ चातुर्मास्य)। छ

छुँटनी-१३,१०४ [संज्ञा] वर्षा में घास-पात निकालने का कार्य (हिं० छुँटना); १३ मुहा० छुँटनी मारब-छुँटनी करना।
छुक्ती-१८४ [संज्ञा] छु सोक की खुनावट ('सं० षट्कलिका)।
छुक्का-१६४ [संज्ञा] सोने के छोटे-पत्तर के दुकड़े (सं० षट्कं प्रा॰।

छजा-२१६ [संज्ञा] स्रोरीती के नीचे की छाजन (सं० छाद्यं)। छटंकी-३२८ [संज्ञा] छटाँक (षट् + टंक) । छटकनहिया-१५७ [संज्ञा] दूध देने के समय कूदने फांदने वाली गाय। छठइयाँ-११६ [संज्ञा] छठां भाग (सं० पष्ठ)। छड़-३२० [संज्ञा] लोहे का पतला डंडा (सं० छुटा)। **छतनार-९३** [वि०] छाता की भांति फैला हुन्रा (छत्र-नाल)। छतरभंंं--१६८ [संज्ञा] वह बैल जिसका डील गिर गया हो (सं० स्त्रभंग)। द्धतरी-३४४ [संज्ञा] बांस का छाता (सं० छित्रका)। छुद्दरि-१६७ [संज्ञा] छः दांत वाला (षड् + रदः)। छनिहर−२०३ [वि०] छानवाला घर (छादन + घर)। छनौटी-२०४,२०५ रहठा की पतली कंछियाँ जो बंधन के मं काम श्राती हैं। छना-३५८ स्त्रियों की कलाई का एक श्राभूषण (सं० छादनकः)। छपकन-२०२,२०४ [वि०]वह बैल ो जग सा छुने से उत्तेजित हो उठे। छु एपर-२०२ [संशा] फूस की छाजन (सं• छदिपटः)। छरहरा-३३७ [संशा] पतला सीधा वांस (सं० छटाधरः)। छरों- रे [संज्ञा] छोटे-छोटे क कड़ के द्वकड़े (सं• स्तर)।

छर्रही-३ [वि०] छर्रा युक्त। यथा, छर्रही मिट्टी । छलकउत्रा-४४ [वि०] छलकने वाली । यथा, छलकउवा कियारी । छल्ला-१७२ [संज्ञा] लोहे का गोल चुल्ला । ञ्जवँका-२७२ [संज्ञा] स्त्रधिक त्रांच के कारण बरतन का जलना। छ्वाई-२१६,२१७ [संज्ञा] छाजन का कार्य (सं० छादन)। छाँटब-४०६ कि० काँड़ी में डाल कर किसी अनाज को साफ करना। छॉही-७ [सं०] छाया। छागल-३६१ [संज्ञा] पेर का एक पटरीदार गहना । छान-२०२ [संज्ञा] फूस की छाजन (सं० छादन)। छानब-१६१ [कि०] लात चलाने वाली गाय के पिछले पैरों को किसी डोरी से बांधना । छाना-१६१ [संज्ञा] गाय को दुहते समय उसके पिछले पैरों को बांधने की रस्सी । ञ्जानि-ञ्जान्हि-२०२ [संज्ञा]दे० 'ञ्जान'। छापन-२४१ [संज्ञा] दे० 'छोपन'। छापव-११६ [कि०] सनई के पौधी के श्राँटों को खड़ा करके टोंकना ताकि सब डंठल बराबर हो जायँ (अनु• ल्लप-ल्लप) । छाला-२६४ [संज्ञा] गाय भैंस का चमड़ा (चर्मकारों की बोलचाल) / छिउँकी-२४४ [संज्ञा] लकदी ढोने

के लिए एक प्रकार का रस्सी का फन्दा । **छिकुला-२०४** [संज्ञा] रहठा की पतली-पतली कंछियाँ । **ब्रिटउववा वा ब्रिटउवा-२७२** [दि०] छिछला कड़ाह यथा, छिटउवा कड़ाह I **ब्रिटऊ-११५,२७६** [वि०] ब्रीटी हुई यथा, ब्रिटक पतई या ब्रिटक पुत्ररा (सं० चिप्त)। **छिटकाइब-३०९** [क्रि०] छिटकना का स०, श्रलग-ग्रलग करना, उधेरब (सं० द्विप्)। **छिड़काव-१२२** [संज्ञा] छिड़कने का कार्य (सं० दिए)। छिटिकव-७३ [कि०] छिटकना (सं० चि्प्)। छिनुत्रा हल-१२३ [संज्ञा] ईख की बोत्राई में वह हल जो कूँड़ बनाता है (सं० छिन्न-)। छिबरी-१५५ [संज्ञा] कई रंग वाली गाय । ञ्चिबुनहिया, ञ्चिबुनही-१५७ [संज्ञा] जो गाय केवल ग्रन्छी-ग्रन्छी चीजें खाना चाहती है। **छिमउट-९१,९८,१०१** [संज्ञा] मटर, श्ररहर, सरसों श्रादि की वह छीमी जिसका दाना दॅवाई से न निकला हो (सं० शिम्बी + पुट)। ख्रिरकी-१७२ [संज्ञा] बैल के दोनों श्चोर की दोगाही। छींटा-१९६ [संज्ञा] वह भउत्रा जिस से कुएँ की चँड़वाही के समय मिट्टी निकालते हैं; २८९ सरकंडा की एक

प्रकार की चटाई जिस पर रस छाना जाता है। **छीनव-१२३** [कि०] काटना । छीना-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का एक छिछला पात्र जिसमें कुम्हार राख रखता है (सं० ज्ञीग्ग-)। छीनी-२६७ [संज्ञा] दे० 'छेनी'। छीबुनि-१५७ [वि०] दे० 'छिबुनही'। **छीमी-८९,९१,९**८ [संज्ञा] फली (सं० शिम्बी); २० रहँट के चाक के किनारे सिंघाड़ेदार कटे हुये होते हैं जिन्हें छीमी कहते हैं। छीरा-३०५ [संज्ञा] सूत के बने हुये गोले में सूत के थोड़े-थोड़े समूह (हिं० छोर = किनारा सं छोरग ?)। छीलन-३४२ [सज्ञा] बाँस त्रादि का छिलका जो छीलने पर निकलता है (सं॰ छुल्ल)। छीवन-२३१ [संज्ञा] दे० 'छेवन'। छुत्र्याइव−१६१ [कि०] स्पर्श कराना हिं बुद्याना (बुद्यव का प्रे॰, सं॰ ञ्जुच्छ−२५ [वि०] दे० 'क्रू छ'। छुछ्छी-१९३ [संजा] बैल का मूत्र स्थान (तुन्छ या ऋनु॰ छू छू)। ब्रुलवइया-२७६ [संज्ञा] दे० 'छोल-वैया'। ख्रॅूछ−२५ [संज्ञा] खाली (सं॰ तुच्छु)। खूरा-३७१ [संज्ञा] बाल बनाने का श्रीजार (सं॰ द्धुरक)। खूरी–१६८ [संज्ञा] काटने का एक

श्रीजार (सं• खुरिका)।

ही-३५,२०१ [संज्ञा] कुएँ पर का पावा । छेव-१० [संज्ञा] फरसा से एक बार में जितनी मिट्टी उठाई जाती है। छेवन-२३१ [संज्ञा] एक डोग जिससे कुम्हार चाक पर से बर्तन उतारता है। (सं० छेदन)। छेही-१० [संज्ञा] वही। **छोंड़-२३६** [संज्ञा] मिट्टी का एक बड़ा बर्तन (सं॰ न्नोग्रि) छोटका-१३४ [वि०] छोटे स्राकार का । छोटकी-८७,११७ [वि०] छोटी, छोटका कास्त्री०। छोत-३२५ [संज्ञा] दे० 'चोत'। स्त्रोपन-२४१ [संज्ञा] स्राँवाँ पर किया गया लेप । छोर-३०,३८२ [संज्ञा] बरहा के किनारे पर बँधी हुई छोटी रस्सी । छोरई−१५० [संज्ञा] पोस्त का श्रंकुर । छोलवैया-२७६ [संज्ञा] ईख की पत्ती छोलने वाला । ज जँगला-२५३ [संज्ञा] छुड़दार खिड़की या दरवाजा। जंघा लगब-३६ मुहा०. थाम्ह से

या दरवाजा ।

जंघा लगव-३६ मुहा० थाम्ह से
सटकर टेंकुर का चलना ।
जतरी-३४६ [संज्ञा] सोनारों का एक
श्रीजार जिससे स्त (तार) खींचते हैं
(सं० यिन्त्रका) ।
जगत-२०१ [संज्ञा] कुएँ के जगर
चारों श्रोरं बना हुआ चब्तरा जिस पर
खड़े होकर पानी भरते हैं ।
जजमान-२७४ [संज्ञा] चमार जिसकी

सौरी-बियौरी कमाता है वह चमार का जजमान कहलाता है (सं वजमान)। जजमानी-२७४,३६७ [संज्ञा] यजमान का भाववाचक । जटहा बैल-१६५ [संज्ञा] जटा वाला बैल । जड़ह्न-८,५९,१०३ [संज्ञा] एक धान जिसके पौधे एक जगह से उखाड़ कर दसरी जगह बैठाये जाते हैं-इसे श्रग-हनी धान भी कहते हैं (जटा +धान्य)। जबर-३,७,१८३ [वि०] हद (फ़ा० ज़बर)। जमुनी–२७४ [संज्ञा] एक छोटा सा मिड़ी का पात्र जिसमें लगभग आधा सेर ईख का रस आता है। जयतुत्र्या-१६९ [संज्ञा] दे० 'जिउत'। जर-८ [संज्ञा] जड़ (सं० जटा)। जरई-११२ [संज्ञा] धान का नया पौधा जो रोपने के लिए तैयार किया जाता है (जटा-); जरई बैठाइब-११२ मुहा० जरई को उखाड़ कर दूसरी जगह बैठानाः जरई रोपब-वही । जरखर-१२२ [संज्ञा] ईल के जह के भाग । जरबन-३६९ [संज्ञा] एक डोरी जिससे स्त्रियाँ धोती को कमर के पास बाँधती हैं (फा॰ ज़ेरबंद-घोड़े के तंग को कसने के लिये पेटी)। जरी-८ [संज्ञा] जिस खेत से जो खरीफ

पसल कटती है उस खेत को उस चीज

की जरी कहते हैं। यथा, जोन्हरी की

जरेठी-१८९ [संज्ञा] दूध को मेटी में

जरी ।

जो दूध का जला हुआ। भाग लगा रहता है (सं० ज्वल्)। जरीधा-१३३ [संजा] बांस का जड़ वाला भाग। जवनार-९ [संज्ञा] जिस खेत से जौ कटा हो (सं० यव-)। जवा-३६४ [संज्ञा] जो (यव) । जाँत, जाँता-४०२ [संज्ञा] आटा पीसने की चक्की जो हाथ से चलाई जाती है (सं० यंत्र)। जाँती-५० [संज्ञा] जांत के उपरौटा के श्राकार से मिलती-जुलती मिट्टी की एक चीज जिसका प्रयोग खेत के चूहों को मारने के लिये किया जाता है। जाठ-२६६,३२४ [मजा] कोल्ह की वह बड़ी लकड़ी जो पेरती है (सं० यष्टि)। जानकार-१९३ [मंजा] वह व्यक्ति जो कुछ श्रमाधारण प्रश्नो यथा, कुश्रां खोदने पर पानो कहां निकलेगा आदि का उत्तर देता है (सं० ज्ञान-)। जाबा-३८२ [संज्ञा] बैल के मुँह पर बाँधी जाने वाली रस्ती की बनी एक जाली ताकि वह खा न सके (संव्यामक)। जावन-१८९ [संज्ञा] द्ध को जमाने के लिये डाला गया पदार्थ (सं० यमन)। जिउत-३६९ [संज्ञा] स्त्राश्विन कृष्ण श्रष्टमी को हिन्दुश्रों में पुत्रवती स्त्रियाँ इस ब्रत को करती हैं (जीवित पुत्र)। जीभ-२१७ [संज्ञा] थपुत्रा का निकला हुन्त्र। सँकरा भाग (सं० जिह्वा)। जीरा-१३३ [संज्ञा] जोन्हरी के पौधों

में सिरे पर का फूल (सं० जीरक); मुहा **जीरा फूटब**—जीरा निक-लना; जीरा मसकब-जीरा नष्ट होना; जीरा लेब-जीरा निकलना । जुआ-१९ [संज्ञा] दे० 'जुर्आ'; ४०२ जांत चलाने के लिये लगाई गई खूँटी, (सं युज् - जोड़ना) तु हथवँड़। जुआठ-जुआठा-१७,१९ [संज्ञा] दे० 'जुद्रा' । जुत्रार-३४ [संज्ञा] जोड़ी । यथा, एक जुस्रार बैल (सं० युग-)। जुगुनू-३५६ [संज्ञा] स्त्रियों के गले का एक ऋाभूषण जिसमें शीशा जड़ा रहता है। **जुट्टा-३८० [संज्ञा] स**रपत का जुट्टा, सरपत के पेड़ों का समूह। जुताई-२५ [संज्ञा] जोतने का कार्य । जुलाहा-३०५ [संज्ञा] कपड़ा बुनने वाली एक जाति (फा॰ जुलाह ?)। जुवाठ-१७ [संज्ञा] दे० 'जुन्नाठ'। जूत्र्या–१४ [संज्ञा] जोताई या हेंगाई के समय बैलों की गरदन में पहनाया जाने वाला लकड़ी का एक सामान (सं० युग)। जूड़ देब-३०० मुहा० शीरे के उफान को पानी का छींटा देकर शांत करना । जूड़ा-३५५ [संज्ञा] स्त्रियों के सर के बाल का बँधा हुआर एक रूप। जून-१५२ [संज्ञा] ममय (सं० खुवन्)। जूस-१५९ [संज्ञा] दाल का थिराया हुन्ना पानी; ३८९ युग्म संख्या । जेंबर-३७५ [संज्ञा] रस्ती (जेंबरी 🖚

गस्मी, सं० जीवा-)। जेरुका-२७६ [संज्ञा] ईख को छोटी-छोटी जड़ें (हिं० जड़ सं० जटा) l जैजात, जैदाद-४९ [मंज्ञा] फसल (फ़ा॰ जायदाद) I जोइना-२८,११०,२०९ ३७६ [संज्ञा] सन, पुत्राल या सरपत की ऐंटी हुई ग्स्सी (सं० योजनिका)। जोइनाब-१५२ [कि०] योनि का प्रसव के निकट फैल जाना (सं० योनि-) जाइयँड्-२४२ [संज्ञा] बॉॅंम की गाँठ से दूर वाला नरम भाग (हिं० जोय सं वोषित् ! + कांड)। जोखरब-२० [कि०] बैलां को जुन्ना पहनाना (सं॰ युग-?)। जोट-३६२ [संज्ञा] पेर के ऋँगूठे में पहना जाने वाला ऋाभूषण (सं० योटक) जोत-३१०,३११ [संज्ञा] बुनाई के समय काम श्राने वाली रस्सी (सं• योक्त्रक)। जोतनी-४ [संज्ञा] जोताई । जोतब-१४ [कि॰] खेत में इल चलाना, मुहा० गाड़ी जोतब-गाड़ी में बैल जोतना । जाता-२५४ [संज्ञा] गाड़ी वाले बैल के गले के नीचे से जाने वाली रस्सी। जोती-३८२ [संज्ञा] तराजू के पल्लों की डोरी जो डॉड़ी से बँघी रहती है। (सं० योक्त्रिका)। जोधन-१९ [संज्ञा] वह रस्ती जिससे ज़ए की लकड़ियां बंधी रहती हैं (सं• युग -)। ज्ञोन्हरिहा-९ [वि] जिस खेत से

जोन्हरी कटी हो (सं० ज्योत्स्ना -)। जोन्हरी-१३२ [संज्ञा] ज्वार (सं० ज्योत्स्ना −)। जोन्हरौटा-१३३ [संज्ञा] जोन्हरी कटा खेत । जोन्ही-२५६ [संज्ञा] गाड़ी के पहियों के पुट्ठों को ऋापस में जोड़ने के लिए लकड़ी ठोंकते हैं जिन्हें जोन्ही कहते हैं (सं॰ योजनिका)। जोरई-२४४ [संज्ञा] लकड़ी ढोने के लिये लकड़ी के दोनों किनारों पर रस्सी का फन्दा लगाते हैं इस रस्सी को जोरई कहते हैं (हिं० जोड़-सं० युन्)! जोरन-१८९ [संज्ञा] द्ध जमाने का जामन । जोरियाइब-२४१ [क्रि॰] एक के जपर एक तहा कर रखना। जौ-७७ [संज्ञा] एक श्रान्त (सं० यव) मुहा • जीफूटब-जी की बाल का बाहर ग्राना । जौसन-३५७ [संज्ञा] बाहु ५र पहनने का एक ऋाभूषण (फ़ा॰ जोशन] ज्वार-१३२ [संज्ञा] एक ग्रन्न । भाँभरी-२३९ [संज्ञा] मिट्टी का एक

पात्र जिस में दीपक रक्खा जाता है,
प्रकाश बाहर ब्राने के लिये इसमें छेद
बने रहते हैं (सं॰ *फर्फरिका, तु॰
कर्करिका, गर्गरिका)।
मज्ब्रा-१९६ [संज्ञा] रहटा की बड़ी
टोकरी दे॰ 'फोब्रा'।
मकटा-९० [संज्ञा] मटर का पौधा
बदने पर उलफा हुआ रहता है इस

उलभे रूप को भकटा कहते हैं। भगड़ा-९० [संज्ञा] दे० 'भकटा'। भनक-१७८ [संज्ञा] मुनभुनी-एक प्रकार का वायु रोग (श्रवु॰ भन-भन)। **भन्नहोब-३, १९७** [कि०] लुप्त होना दे॰ 'भेँजान'। भन्ना-२६५ [संज्ञा] ब्राटा चालने का चमड़े का एक यंत्र (सं॰ क्तरण= छनना)। भरोखा-२१३ [संज्ञा] भाँभरी, छोटी खिडकी । भॉलर-११२ [संज्ञा] भाड़-भंखाड़ । भाँभ-१६१ [संज्ञा] पैर का पोलदार कदा । भाऊ-३८६ [संज्ञा] एक प्रकार का पेड़ (भाउक)। भाइब-१६५ [कि०] मन्ने से अनाज भाइना । भारब-१२,१२३ [क्रि॰] किसी स्थान को काट छाँट कर मिट्टी निकालना। यथा, श्रारि भारना, गोल भारना। मिरमिराव-१९१ [कि॰] पानी का धीरे धीरे निकलना । भीक, भीका-४०३,४०४ [संज्ञा]जितना श्रन्न पीसने के लिए एक बार चक्की में डालते हैं। भीली-१४२ [संज्ञा] बांस छीलने से जो पतला-पतला छीलन निकलता है। क्कुकडवा-२७२ [संजा]दे० 'क्कुकवा'। क्रुकनी-२७२ [संजा] भोंकने वाली लक्डी। सुकवइया-२७२ [संज्ञा] भोंकने वाला। **कुकवा-२७२** [संज्ञा] गुलउर का मेँ ह-

कड़ा जिधर से पत्ती : आदि भोंकी जाती है। **मुमका-३६५** [संज्ञा] कान का एक त्राभूषण **(हिं० फूम**)। मुराब-२६५ कि॰ सूलना। **भुलनी-३६४ [संज्ञा]** नथिया के साथ पहने जाने वाला एक श्राभूषणा । भुलसब-९३ [कि॰] भुलसना, श्रांच लग जाना। भूक-२७२ [संज्ञा] खर-पात जो गुल-उर में भोंका जाता है। भैंजाब-१२७ [क्रि॰] भन्न हो जाना, लुप्त हो जाना (सं० ध्मात् = फूंकना, पा॰ भा = जलना)। भोकवा-२७२ [संज्ञा] दे० 'भुकवा'। भोरब-२८६ [कि०] कड़ाइ के शीरे को तामी से उठाकर धीरे-धोरे गिराना, इसे त्रोसाना भी कहते हैं (प्रा॰कोरण)। भोला-२६१ [संज्ञा] थैला। भौत्रा-१८५ [संज्ञा] रहटा की बड़ी टोकरी। भौली-३८५ [संज्ञा] भौत्रा का छोटा रूप ।

ट

टटरा-२५६ [संजा] बाँस का दरवाजा।
टड़िया-६५७ [संजा] चाँदी का एक
श्राभूषण ।
टड्डा-६५७ [संजा] बाजू का एक
श्राभूषण (सं• ताड़)।
टाँका-६५९ [संजा] बोड़, गहने के
बनाने में बो बोड़ लगता है (सं• टंक)।
टाँगा-२७२ [संजा] लकड़ी काटने या
चीरने-काड़ने का श्रीबार (सं• टंग)।

टॉगी-२४२ [संज्ञा] टॉगा का ऋल्पा० । टाँड़-५ [संज्ञा] दूर। यथा, टाँड़े का खेत (ने॰ टाँड़ = दूर)। टाँसा-१७८ [संज्ञा] पशुस्त्रों की एक बीमारी जिसमें हाथ पैर की नसों में तनाव होता है (सं व त्रस्-)। टाट-२६० [संज्ञा] सुतली का बुना हुआ एक बिछावन। टाटी-५२,१३७ [संज्ञा] बाँस या रहठा की टट्टी या बहुत छोटी मर्इई जा खेत में रखवाली के लिए बनाई जाती है। दिकाऊ-२०० [विo] टिकने वाला । टिकुई-१५६ [वि०] ऐसी गाय जिसके मस्तक पर टीके का चिह्न हो (हिं० टीका, प्रा० टिक्किया)। टिकुरी-३७४,४०० [संज्ञा] तकली (सं० तकुं प्रा० तकुत्रा)। टिलूठी-३८६ [संज्ञा] बहुत पतली रहठा या भाऊ की कंछियाँ। टिसुंरियाब-८० [क्रि०] छोटा रह जाना, विकसित न होना । टिहुकब-३९ [कि॰] स्रावाज करना यथा, गड़ारी का टिहुकना । टीक-३५६ [संज्ञा] गले का एक श्राभूषण् । टीकुर-३२९ [वि०] ऊँची जमीन जो बरसात में सूखी रहती हो। टीड़ी-४९ [संज्ञा] टिड्डी (सं॰ टिट्टिम) । टूँड्-७७ [संज्ञा] बाल में सींक की तरह नोकीली भाग (सं॰ तुंड़); ७९ मुहा० टूँड मसकब-टूँड का स्व कर टेढ़ा होना।

दूटा-५१ [संज्ञा] हानि (सं० तुट्)। टेंगारा-२४२, २४५ [संज्ञा] दे• 'टॉगा'। टेकुरी-४१० [संज्ञा] सलाई (सं० तकुक)। देकुन्त्रा–३१७ [संज्ञा] तकुन्त्रा (सं० तकु क, प्रा० टक्कुश्र)। टेड्न्या-२१४ [संज्ञा] मकान की छाजन में बड़ेर का बोक्त धरन पर रहे इस कारण धरन में कहीं कहीं लकड़ी लगाते हैं जिन्हें टेडुग्रा कहते हैं। टढ़−१० [वि०] टेढ़ा । टोंक-५२ [संज्ञा] छोर । टोटा-७९ [संज्ञा] जौ की बाल का सूखने पर टोंट की भांति भुका रूप। मुहा० टोटा तोड़ब, टोंटा नोचब या टोंटा मारब-बाल तोड़ना। टोंटियाइब–१४८ [क्रि॰] टोंटीदार बर्तन से सींचना । टोंटी-२३३ [संज्ञा] तुतुई (सं० तुएड)। टोई-२३३ [संज्ञा] टोटी या तुतुई । टोटका-१६१, १७८ [संज्ञा] किसी कष्ट या बीमारी के लिए किया गया श्रंधविश्वास युक्त उपाय । टोड़ा-१४ [संज्ञा] इल का वह पतला भाग जहां पचार बैठाया जाता के रे१६ चोंच के आकार की गढ़ी हुई लगभग दो हाथ लम्बी लकड़ी जो छुजा के सहारे के लिए होती है। टोपी-२४२ [संज्ञा] बरमा के माथ पर लगी टोपी सदश लकड़ी। ठट्टर-३३४ [संज्ञा] दे० 'टटरा'।

ठिंद्याइब-१३५ [कि॰] खड़ा किया जाना (प्रा॰ ठडु-)। ठनकब-१२७ [क्रि॰] सूल जाना। ठनकी माटी-३ [संज्ञा] सूखी माटी । ठप्पा-३४६ [संज्ञा] एक प्रकार का साँचा (सं० स्थापन हिं० थापन,थाप)। ठहरब-१५८ [कि॰] ठहरना (सं॰ स्थविर) 1 ठाँठ-१६२ [वि०] गाय या भैंस जो द्ध न देती हो । ठाट-२०५ [संज्ञा] खपरैल छाने के पूर्व बनाया गया ढाँचा या ठाट (सं॰ स्था = खड़ा होना)। ठिकरा-७ [संज्ञा] खपड़े का दुकड़ा। ठिकरहवा-७ [वि०] ठिकरावाला। यथा ठिकरहवा खेत । ठिकरही-३ [वि॰]ठिकरहवा का स्त्री॰। ठिकवइया-२१२ [संज्ञा] दीवाल बनाने वाला । ठिकुरहियो−१५७ [संज्ञा] दे० 'ठिकुरही' ठिकुरही-१५७ [संज्ञा] जिस गाय के गले में ठीकुर पड़ी हो । दे० 'ठीकुर'। ठीकब-२७१ [कि.०] किसी चीज को किसी स्थान पर स्थायी रूप से रखना । यथा, कड़ाइ को भट्टे पर ठीक करना (सं० स्थित्)। ठीकुर-१५७,१८० [संज्ञा] लकड़ी का दकड़ा जो गाय के गले में डाला जाता ह (सं स्तोक=दुकड़ा)। ठीहा-२४७ [संज्ञा] जिस लकड़ी पर लकड़ी को रखकर गढ़ते हैं उसे ठीहा कहते हैं। ३४६ वह लकड़ी जिसमें सोनार निहाई गाइकर रखता है (सं०

स्थिति)। दुरी-३०२ [संज्ञा] चीनी के बड़े दुकड़े जो चालने पर निकलते हैं; ४०६ वह भुना दूत्रा दाना जो खिला न हो । ठेउँका-२६ [संज्ञा] बेड़ी चलाते समय पानी के लिए बनाया गया छोटा गड्ढा । **ठेउँकी-२६ [संज्ञा] ठे**उँका का ग्रल्पा० ठेंठी-२८९ [संज्ञा] सूराख मूँदने की एक लकड़ी। ठेहरी-२३ [संज्ञा] जमीन जोतने के समय जो हिस्सा छुट जाता है; २५१ दरवाजें के चुर के लिए लकड़ी याईंटका श्राश्रय; ६१,६४ मुहा० ठेहरी पड़ब-किसी श्रीजार की घार गोंठिल होना I ठोपारी-३०१ [संज्ञा] शीरे की बूँद । ठोरी-४०६ [संज्ञा] दे० 'दुरीं'।

डंठल-६८ [संज्ञा] डाँठ (सं॰ दंष्ट्रा)।
डंडा-३३,४३ [संज्ञा] चरखी की धुरी,
धुरी या धुरी (स॰ दएड)।
डंडादार-३३ [वि॰] धुरीदार।
डंडादार-३३ [वि॰] धुरीदार।
डंड्वत-१२८ [संज्ञा] ईख की कड़ी
पोय (दएड +पत्र)।
डंड्हरी-२५३ [संज्ञा] जँगले में बेंडे॰
बेंड्र लगने वाली लकड़ी।
डग मारब-२४४ मुहा॰ हिलना, चलना
डभका-९१ [संज्ञा] पानी से भीग कर
फूली हुई मटर।
डलरी-४१० [संज्ञा] बें॰ 'डलिया'।
डलिया-४१० [संज्ञा] बाँस श्रादि की
टोकरी (सं॰ डलक -)।
डाँगर-२६३ [संज्ञा] जानवर, पश्च (विशेष

कर चीरा, या मरा हुआ)। डाँठ-६८,१०१ [संज्ञा] डंठल । डॉॅंठो-३८६ [संज्ञा] रहठा की पतली टहनी-सार, वाती । डाँड़-५ [संज्ञा] द्र । यथा, डाँड़े का खेत (दएड) । ५,४८,१८२ [संज्ञा] खेत की मेड़। यथा, डाँड़ मेड़ या मेड़-डाँइ; १०४ मुहा• डाँड़ मेड़ करब-वर्षा का पानी रोकने के लिये मेंड़ बांधना: १८२ डांड़ देव-खेत में पशुद्रां को जाने से रोकना; ३४३ [संज्ञा] दौरी की बेनी की एक प्रकार की बुनावट ! डाँड़ी-४७ [सज्ञा] हाथा का पकड़ा जाने वाला ऊपरी भाग (दगड); ६५ हँसुत्रा में लोहे को धार के ऋतिरिक्त शेष भाग; ३२० गड़रियों के कम्बल बुनने में दराडवत् एक हथियार ; ३२८ परी की डाँडी; ३६२ जोट (एक आर्म्पण्) के नीचे लगा पतला छड़; ३६४ तेराजू की वह लकड़ी जिसमें जोती बांधी जाती है। डादी-३७३ [संज्ञा] शरीर का एक ऋंग (सं• दष्ट्रा); ३७३ मुहा० डादी मूड़ब्-डाढ़ी बनाना । **ढाभी-१४५ [संजा**] प्याज का ऋंकुर (सं• दर्भ) तु• डोभी । हारा-३८२ [संज्ञा] कपड़ा डालने के लिये बाँधी गई रस्सी (सं० दएड हिं० हाँड़ा)। डाल-३४४ [संज्ञा] बाँस की बनी हुई एक प्रकार की तश्तरी जो विवाह के श्चवसर पर ताग-पाट रखने के लिये धरकार बनाता है (सं॰ डलक)।

डाली-७१ [संज्ञा] श्रोसाने के लिए दौरी में रक्खा हुआ अनाज (सं॰ डलक = डलिया) मुहा० डाली देव-दौरी से श्रानाज श्रोसाना । डिल्ल-२५४ [संज्ञा] बैल के कंधे पर उठा हुन्ना कूबड़ दे॰ 'डील'। डिहवा-५ [संज्ञा] डीह I डीभी-७५ [संज्ञा] श्र्रॅंखुश्रा की विक-सित ऋवस्था । र्डाल-१६८ [संज्ञा] बैल के गर्दन का ऊपरी भाग (सं० ऋष्ठीला = उभड़ा भाग)। डुकिया-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का छोटा वर्तन या कटोरा । डुगडुगइया-१५६ [संज्ञा] जिस याग की सींग हिलती हो। डुगडुगहा-१६५ [संज्ञा] जिस बैल की सींग हिलती हो। **डुग्गुर−१६५ [संज्ञा] दे० 'डुगडुग्हा'**। डुड़्हा-१४२ [संज्ञा] मूर्हि के दोनों श्रोर की मेड़ I डुड़ही-४४,१२६ [संज्ञा] ईख के खेत की कियारी की मेंड़; १४२,१४९ आलू की मूहिं पर जब मिट्टी चदा दी बाती 81 ड्ॅंड़ी−१५६ [वि•] जिस गाय की पूँछ कटी हो (सं• त्रुटि-)। डेवरी-२७० [संज्ञा] कसे जाने वाले पेंच के दूसरें सिरे पर लगाया जाने वाला छुन्ना (हिं• दिबरी)। डेहरीं-१६३ [संज्ञा] बैलों की लॅंडड़ी या गिरोह; ३९५ [संज्ञा] दरवाजे के नीचे की उठी हुई जमीन (सं॰ देहली)।

डोकिया-४०० [संज्ञा] काठ का छोटा कटोरा तु० 'डुकिया'। डोकी–२३३ [संज्ञा] दे० 'डुकिया' । डोम-३४० [संज्ञा] एक जाति विशेष ! डारा-६३ [संज्ञा] एक घास (सं० दोरक)। डोरी-६२० [संज्ञा] रस्सी । डोल-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का बड़ा पात्र; २६१ लोहे की एक प्रकार की गोली बार्ल्टी । डोला-४१० [संज्ञा] मूँज की डोर्ला, पालकी (सं० दोलक)। डोलाइब-४०९ कि०] चलाना, हाँकना । यथा, बेना डोलाना । ढकना-४९ [संज्ञा] पंखा, डैना । **ढकनी-२३३** [संज्ञा] परई के ब्राकार का मिट्टो का पात्र। ढगढोलन-३०६ [वि०]नारा जब बराबर से भरा नहीं रहता तब उसे दगदोलन

ढगढालन-६०६ [विंग्]नारा जब बरावर से भरा नहीं रहता तब उसे दगढोलन कहते हैं (अनु०)।
ढरकंडआ-१५८ [संज्ञा] हाथ का एक गहना।
ढरका-१७८ [संज्ञा] जानवरों को दवा िपलाने के लिये बाँस का चांगा।
ढरकी-११ [संज्ञा] जोलाहों का एक आंजार जिससे बाना फेंका जाता है।
ढरवा-१७३ [संज्ञा] दौरा से बड़ा बाँस का एक अर्तन।
ढरियाइब-७३ [कि॰] दहराना-राशि को एक बार आंसाने के बाद पुनः अमेसाना।
ढरका-१६१ [वि॰] दाल कर बनाया

हुऋा । ढाँचा-२५७ [संज्ञा] बैलगाड़ी का वह भाग जिस पर सामान लादा जाता है। ढाँसब-१६९ [कि०] ढाँसना या खाँसना । ढाँसा-१७८ [संज्ञा] पशुत्रां के ढाँसने की बीमारी (ऋतु०)। ढार-३६५ [संज्ञा] कान का एक गहना । ढारब-३४७ [किं०] किसी घातु को गला कर डालना (हिं० ढालना)। ढाल-२२३ [संज्ञा] छाजन का लरकाव। ढाहा-७४,८०,८६,१४६ [संज्ञा] जी गेहूँ श्रीर प्याज का एक रोग जिसमें पत्तियाँ पीली पड़कर गिर जाती हैं। ढूँढ़ा-२३८ [संज्ञा] बर्तन रंगने के लिये काबिस मिट्टी को सानकर बनाया हुआ। एक गोला। दूहा-२३६ [संज्ञा] बरतन वनाने के लिये कुम्हार की मिट्टी का ढेर; २३६ हौदा ब्रादि बनाने के लिए मिट्टी का ठोंस ढाँचा । ढेंकची-३२ [संज्ञा] ढेंकुर का एक प्रकार से छोटा रूप । दे० 'ढेंकुर'। ढेंकुर-८६,३३४ [संज्ञा] सिचाई का एक साधन (सं० ढेक-पानी की एक चिड़िया जिसकी गर्दन लम्बी होती है; २७,९८ [संज्ञा] टेंकुर में लगने-वाला बला। ढेंका-३२४ [संज्ञा] जाठ के ऊपरी भाग को कातर से सम्बन्धित करने वाली

ढेंदी-१०२ [संज्ञा] तीसी का फली । तु०

लकड़ी।

ढेदा, ढेरी। ढेका-१५१ [संज्ञा] पोस्त की कली। हेंकुल-२६,२७ [संज्ञा] दे० 'हेंकुर'। ढेढ़ा, ढेढ़ी-१५३ [संज्ञा] पोम्त का ढोंद । ढेपी-१४० [सज्ञा] पान के ऊपरी भाग का पतला डंठल । ढरा-११६,३७४ [संज्ञा] सुतली कातन कायन्त्र । ढेलगर-७,९२ [संज्ञा] ऐसा खेत जिसमें बड़े-बड़े ढेले हो । ढेलवाँस-४९ [संज्ञा] गोफन, रस्ती का एक फन्दा जिससे ढेला फैंकते हैं (ढेला + सं० पाश)। ढेला-७,४९,१२७ [संज्ञा] मिट्टी का स्रोटा दुकड़ा (हिं० डला)। ढेलार-७ [संज्ञा] दे० 'ढेलगर'। ढोंका-३२५ [संज्ञा] वह वस्तु जिससे कोल्हू के बैल की ऋगँखें टकी जाती हैं। ढोंढ़ा-१५८ [संज्ञा] नाभि; १५८ मुहा० ढोंढ़ा छोड़ब-गर्भ का नामि से सरकना । ढोंढ़ी-९३ [संज्ञा] चना की छीमी। ढोउब-२४४ [कि०] ढोना (सं० ढौक्−)। ढोटा-२१३ [संज्ञा रे सटल या दरकी जो करगह में चलती है। ढोली-१४० [संज्ञा] पानों की गड़ी (एक ढोली में २०० पान होते हैं)। तउला-१६७ [वि॰] वह बैल जिसके श्राठों दाँत पूरे हो गये हों। यथा, तउला बैल (सं॰ तुल्-तोलित)।

तकुत्र्या-४०१ [संज्ञा] लोहे का एक श्रीजार जो चरखे में लगता है (सं० तकुक)। तस्ता-२५२ [मंज्ञा] लकड़ी के लंबे चौड़ं दुकड़े (पा० तख्त)। तगार-२९१ [मंजा] मिट्टी की नाँद (सं० तडाग) । तड़कब-७९ [क्रि०] तड़कना, पौघे का बिलकुल सूख जाना (ऋनु०)। तड्का-४९ [संज्ञा] सूखा, अकाल (श्रनु० तड़-तड़) I तनइब, नताइब-४०६ [क्रि॰] गरम करना, तताना (सं० तप्त, प्रा० तत्त)। तन्ना-३२० [संज्ञा] कम्बल बुनते समय ताने की चौड़ाई सिकुड़ नहीं इस दृष्टि से बाँस की एक पटरी बेंड़े बेंड़ गड़रिया खांसता है इसे ही तन्ना कहते हैं (सं॰ तान = विम्तार)। तपन-१२६ [वि०] गर्मी (स० ताप)। तबलिश्रह्वा,तबलिहा १० [वि०] तबला के सदृश । यथा, तबलिहवा फरसा (ऋर०) तबलह)। तरइली-१४,१९ [संज्ञा] वह लकड़ी जो हरिस के नीचे उसे कसने के लिए लगाई जाती है। तर-ऊपर-२०८,२८४,३४३ [अ०] नीचे ऊपर । तरजुई-३८२ [संज्ञा] तराजू (फा• तराजू)। तरल्ला-१९ [संज्ञा] जुद्रा के उपला के समानान्तर नीचे की लकड़ी। तराइल-२१७ [संज्ञा] छाजन में खप-हैल के नीचे दी हुई मिटी आदि ।

तरायल-२९८ [संज्ञा] चीनी के खाते की श्रन्तिम पञ्जनी । तरी-१३८ [संज्ञा] गीलापन (फा० तर)। तरे-१४,१९ [संज्ञा] नीचे (सं० तल)। तरेला, तरेली-१९[संज्ञा] दे० 'तरल्ला'। तरेहटा-१९ सिंजा वही। तवक-३५६ [संज्ञा] हॅसुली के आकार का गले में पहनने का एक आभूपण (श्रर० तोक़)। तरे-तापर-१४३ [संज्ञा] ब्राँतरे-दुसरे । तरौटा-४०२,४०४ [संज्ञा] चक्की के नीचे वाला पाट (तल + पाट)। तसगरा-३११ [संज्ञा] जुलाहे के तानी में लगने वाली सरई । तह-३६७ [संज्ञा] पर्त (फा॰ तह) ताँत-३१६ [संज्ञा] चमड़ की बनी हुई एक पतली रस्सी (सं॰ तंतु) ताँता-२०५,२१५ [तंजा] वेंड़-वेंड़ लगने वाला छाजन में बाँस जो मंभा श्रीर मंगर के बीच में रहता है। ताकव-१२६ [संज्ञा] ताकना, देखना । ताख-२१३ [संज्ञा] गउँखा (श्रर॰ताक) ताग-११२ [संज्ञा] धान की बेहन का एक पौधा। ताग-पाट-३४४,३६७ [संज्ञा] विवाह के ब्रवसर एक श्रुभ वस्तु (सं• तार्कव हिं तागा + पाट)। ताड़ीकस-२३३ [संज्ञा] ताड़ी चुन्नाने वाले (हिं ताड़ी + कश)। ताना-३४२ [संज्ञा] कपड़ा बुनने की एक प्रक्रिया (सं० तान = बिस्तार)। तामी-२७४ [संज्ञा] एक बड़ी कलकुल

(सं० ताम्र -)। तारु-१२६ [संज्ञा] खेत का भीतरी भाग (सं॰ तालु -)। तारू-१७८ [संज्ञा] ताल्लु ! [संज्ञा] एक ताल-३,२६ प्राकृतिक जलाशय (सं॰ तल्ल) तावन-४२ [संज्ञा] जोड़; मुहा० तावन लगाइब या तावन फेरब-पानी की कटी हुई नारी को जोड़ लगाकर ठीक करना । तावा-३,११ [संज्ञा] मिट्टी की भीतरी कड़ी सतह। यथा, तावा माटी; ११ मुहा तावा मारब-तावा का खेत पर बुरा प्रभाव पड़ना । तिकला-३७४ [संज्ञा] तेहरा किया हक्राबाध (त्रिक-)। तिकिच-३४३ [संज्ञा] दौरी की श्रांतिम बुनावट । तिनपखिया-१४१ [वि॰] तीन पाख में तैयार होने वाली। यथा, तिन-पखिया श्राल् । तिबट-३७९ [वि॰] तीन बट वाला, तेहरा । तिबहल-२३ [वि०] तीन बाह जोता हुन्ना खेत। तिरकोन्ना-२३ [संजा] तिकोना (सं० त्रिकोण -)। तिरकोन्नी-३८४ [संज्ञा] वही। तिरछा-२३,२५ [वि०] तिकोना, (सं॰ तिरश्चीन)। तिरछी-४०६ [संज्ञा] अपहर का कम-जोर चुचका व टेट़ा-मेट़ा दाना **दे॰ '**तिर**छा'।** तिरबन्दी, तिरबन्नी-२ ४,२१५ [संज्ञा]

छ जन के लिए कड़ी आर बिछाना तिरबंदी करना कहलाता है। तिलरी-२५६ [संज्ञा] गले का एक गहना (हिं० तिलड़ी)। तिलहन-३२९ [संज्ञा] तेल वाले पद्ध्य (तिल + धान)। तिसकुट-७३,१०२ [संज्ञा] तीसी की गाँठ (श्रतसी -)। तीखड़-१६६ [वि०] खर, तेत (सं० तीदगा)। तीत-१४७ [वि०] एक रम (मं० तिकन)। तीसा-६६ [मंजा] नीम लेहनां का समूह (मं० त्रिंशित)। तीसी-३२९ [मंजा] ग्रलमी (मं० श्चातमी)। तुक्का-१४६ [संज्ञा] प्याज का फूल । तुतुई-२३३ [संजा] एक पात्र (तुंड) । तुरपब-४०७ [कि०] तुरपना-एक प्रकार की हाथ की सिलाई, खीलना (सं० त्रुप् = हिंसा करना)। तुरही-३४० [संज्ञा] एक प्रकार का बाजा (सं० तूर)। तुलाइव-२६१ [क्रि॰] गाड़ी की पहियां में तेल आदि देकर उन्हें पुनः ठीक करना (सं० तुल् = तुलना)। ते वर-३४३ [संज्ञा] दौरी की बुनावट में गोलाई में बांधने को तैवर कहते हैं। तूमव-१९७ [क्रि०] तूमना-धुनाई के लिए रुई के रेशे एक सीध में करना (सं॰ स्तोम)। तेखड़ा-२३ [संज्ञा] तीसरी बार की जोताई ।

तेजाब-३५३ [संशा] किसी चार पदार्थ का अम्ल सार जो द्रावक होता है जैसे गंधक का तेजाब (फ़ा॰ तेजाब)ा 🦠 तेरवन, तेरहवन-३४२ [संज्ञा] छिलके सहित बाँस की दिउली से बनाई गई पतली-पतली तीली। तेलघघरा-३ [संज्ञा] वह स्थान जहाँ दबाव से पानी निकल पड़े ऋथवा जहाँ से थोड़ा-थोड़ा पानी बराबर रसता हो। तेहरा-३७७ [वि०] तीन बटका। तोर चढ़ाइब-२६४ [कि॰] चमड़ा पकाने के लिये उस में बंडा (एक जंगली लता) का रस डालना । तोरवा, तोरा वा तोरी-१०० [संज्ञा] बड़े दाने की सरसों (तु०,हिं० टोर्रा)। तौला-२३६ [संज्ञा] गगरी से बड़ा मिड़ी का एक मात्र ।

थ

थन-१५८ [संज्ञा] स्तन; मुहा० थन छोड़ब-वियाने के समीप थन का मारी होना । थनेली-१६१ [संज्ञा] थन का एक रोग। थपुत्रा, थपुवा वा थपुहा-२१०,२१७ २३५ [संज्ञा] छाजन के लिये थाप कर बनाया हुन्ना लपड़ा। थम्हब-३५८ [कि०] रुकना (सं० स्तंम, प्री० थंम)। थरिया-४९ [संज्ञा] थाली (सं० स्था-लिका)। थलकल-१५८ [वि०] मरा हुन्ना यथा, थलकल थन (सं० स्थल-)। थलगर-७ [संज्ञा] ऐसा खेत जहाँ पानी रुकता हो।

थान-१२८ [संज्ञा] ईख का समूह (स्थान)। थाम-२७ [मंज्ञा] म्वंभा (सं० स्तंभ)। थान्ह-२०८,२१४ [मंज्ञा] वही । थाम्हंब-२०८ कि० व्यम्हब का प्रे० दे० 'थम्हब'। थाला-४७ [संज्ञा] हाथा द्वारा सिंचाई के लिये पानी का छोटा गड्डा (सं० स्थल)। थिराव-१७७ [क्रि०] थिराना-भैंस का भैसाने के लिए इच्छक होना (सं० स्थिर -) । थिरायल-१७७ [वि०] भैंसाने के लिए इच्छुक भैंस । यथा, थिरायल भैंस । **थून्ही-२०३** [संज्ञा] किसी छोटे लट्ठे या बाँस का सहारा (स्थूण)। थोब-२५९ [संज्ञा] बैल गाड़ी में पीछे की श्रोर लगी हुई एक लकड़ी जो गाड़ी को उलटने से बचाती है।

द्तारा-६५,११५ [संज्ञा] दाँत युक्त ।
यथा, दॅतारा हॅसुन्ना ।
दॅवरी-६९,३८२ [संज्ञा] वह रस्सी
जिसमें दॅवरी के समय बैल बाँधे जाते
हें (सं० दामन); मुद्दा० दॅवरी
नाधव वा हाँकव-दंवरी चलाना ।
द्वाई-६९ [संज्ञा] बैलों द्वाा पहरि
कुचलने का काम ।
दद्रिहा-१६६ [संज्ञा] ददरी (बलिया
में एक स्थान) के बैल ।
दद्री-७८ [संज्ञा] को की न्राभपकी
बाल।

द्धिवँड, द्धिह ँड़–१८९ [संज्ञा] दही की हाँड़ी (सं० दिध 🛨 भांड -)। द्नदानेदार-४० वि०] सिंघाड़े की भाँति कटा हम्रा रहँद की चौक किनारा । द्बलिश्रहवा-१० वि० 'तबलिश्चहवा'। दबिहरा, दबेहरा-१५ िसंज्ञा े एक प्रकार का इल जिममें इल श्रीर हरिस एक ही लकड़ी में हैं।ते हैं। द्रव-३२९ [कि०] दरना (मं० दरगा)। द्रबर-४२३ [वि०] मोटा-जो वारीक न हो । यथा, दरबर स्नाटा । दरवाजा-२५१ सिंजा मकान के श्रन्दर जाने का प्रवेशद्वार; प्रवेशद्वार पर लगने वाला फाटक वा केवाड़ा। दराना-४०५ [संज्ञा] जहाँ दाल दरने का काम होता है। दरिया–४०३ [संज्ञा]जीका स्त्राटा चालने पर जो मोटा श्रंश निकलता है (हिं० दलिया सं० दलित-)। दरी-१४६ संज्ञा] सोनार का एक श्रीजार जिसमें घुंडी ऐसी गोली चीज गढी जाती है (सं दरी-)। द्पंन, द्पंनी-३७१ [संज्ञा] शीशा (सं० दर्पगा)। दरॅब-१३१ [क्रि॰] दर्रना-रगइ कर बाल से दाना ऋलग करना (सं० दर्गा); १७८ रगइना । दरो-१ [संज्ञा] दरार । दलभन्ना-४०५ [संज्ञा] दाल भारने का भन्ना। दलवादर-११९ [संझा] एक प्रकार की ईख।

दलान-२२२ [संज्ञा] बैठका । द्वन, द्वनि-२६,३८२ [संज्ञा] वेंड़ी चलाने की रस्ती (सं० दामनिका)। दहला-२२ [संज्ञा] चौड़ा बरहा। दहारी-८८ [संज्ञा] ऋधिक वर्षा। द्हिना-२१, ६९ [वि०] दे० 'दाहिना' दहिया-९४ [संज्ञा] कटी हुई फसल पर दही की भाँति एक प्रकार की भुकुड़ी । दहियाब-९४ [कि०] दहिया लगना। दाँउब-६८,९५,१०१ [क्रि०] दँवाई करना । दॉत-२४२ [संज्ञा] ऋारा का वह भाग जों दाँत की भाँति लकड़ी चीरने के लिये रहता है। दाँतष-१६७ [कि॰] दाँत निकलना । दॉव-३२ [संज्ञा] बारी या पारी (दामन् -) I दाउदी-८३ [संज्ञा] एक प्रकार का गेहूँ (ऋर० दाइद)। दागब-१६५ [क्रि०] दागना (फा० दाग)। दाबू-१५७ [वि०] ऐसी बैलगाड़ी जो स्रागे को दबी हो (दाब सं दर्प)। दावन-३०० [संज्ञा] शारा की लसी तोड़ने के लिए रेंड़ी की गृदी पीस कर डालते हैं जिसे दावन कहते हैं (सं॰ दमन = नाश)। दासा-२२२ [संज्ञा] श्रोसार में लंभों के जपर कड़ियों के नीचे इस सकड़ी को रखते हैं। दाहिन-२१ [बि॰] दाहिना (बिक्या)।

दिखली-३४२,४१० [संज्ञा] फल्ठा श्रथवा मूंज को चीर कर बनाई गई ञ्जिलके सहित पतली-यतली पत्तियाँ (द्वि -)। दियली-२३३[संज्ञा] दीया का छोटा रूप (सं० दीपक)। दिया-२३३ संज्ञा दे० 'दीया'। दिस्ता-२४२ [संज्ञा] गॅडसा, क्लान त्रादि श्रीजार का वह श्रंग जो हाथ से पकड़ा जाता है इसमें ऋौजार का गूँज ठोंका रहता है। दिहला-२६६ [संजा] चर्मकारों का एक लोहे का ऋौजार जिससे चमड़ा पीटते हैं (सं० देहली -)। दीया-३८ [संज्ञा] मो८ में लगने वाली चमड़े की चकती जो दीये की आकार की होती है; २३३ चिराग जलाने का मिही का पात्र (सं दीयक)। दीवार-२११ कि॰] दीवार (फा॰): म्हा • दीवार बैठब-दीवार का दबना । दुत्रारि-३९४ [संज्ञा] चूल्हे का मुँहकड़ा (सं॰ द्वार); २५१ [संज्ञा] घर के भीतर जाने ग्राने का मार्ग । दुइमट−१,४ [संज्ञा] दोमट मिट्टी । दुइरसा−१,४ [संज्ञा] दोमट । दुइफर्ग-८ [संज्ञा] वह खेत जिसमें दो फसलें होती हैं। दुइबेलिया-१४,२५९ [वि०] दो बैल वाली । यथा, दुइबै्लिया गाड़ी । दुद्धा-१३३ [वि•] दूध युक्त । यथा, दुद्धा बाल (ब्वार की मुलायम बाल); १०८ मुहा॰ दुद्धा घोंटब वा दुद्धा लेब-धान की पूर्वाबस्था में उसके भीतर दूध भरा रहता

श्रवस्था को दुद्धा घोंटन या लेन कहते हैं। दे० 'फूल घोंटब'। दुधवानी-२९९ [संज्ञा] दूध त्रौर पानी का मिश्रण जो शीरे को मैल काटने के लिए प्रयुक्त होता हैं। दु**धहँड़ी-१८८** [संज्ञा] दूध की हाँड़ी । दुधार-१७४ [वि०] स्रिधिक दुध देने वाला पशु । दुपहर-१८० [संज्ञा] मध्याह्न (हिं० दोपहर)। दुबहल-२३ [संज्ञा] दोबार जोता हुन्ना खेत। **दुब्बर–१८०** [वि०] कमजोर (दुर्बल) । दुविहन-३३७ [सज्ञा] एक प्रकार का वॉस । दुरवन-२१३ [संज्ञा] दरवाजे के ऊपर रक्खी हुई लकड़ी या पत्थर (द्वार-) I दुलहिनियाँ-११६ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख (दुर्लभ प्रा॰ दुल्लह)। दुलारमती-११९ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख (दुलारना-सं० दुर्लालन)। दुल्ला-२८२ [संज्ञा] एक जंगली पौधा जो शीरा साफ करने के लिए डाला जाता है। **दूध-१६२ [संज्ञा**] दुग्ध (सं• दुग्य); मुहा • दूध तोरब-गाय का दूध कम क्र देना; १८८ दूध बैठाइब-उपलो की आग पर पकने के लिये मेंटी में दूध रखना । दूब-६६ [संज्ञा] एक घास (सं० दुर्वा) । दूबर-७ [वि॰] पतला, कमजोर (सं॰ दुईल)। देवका-१२८ [संज्ञा] एक प्रकार का

कीड़ा (फ़ा॰ दीमक)।

देवहटिया-१६३ देवहा नदी के स्त्रास-पास पाये जाने वाले बैल । दे॰ देवहा । देवहा-१६३:[संज्ञा] घाघरा नदी (सं० देववहा या देविका-)। देवाल-२१२ [संज्ञा] दे० 'दीवार' मुहा० देवाल ठीकब-कची दीवाल को काट-ब्रॉंट कर सुडौल बनाना । दे० भीत ठीकचं । देसावरी-८३, १३६ [वि॰] परदेशी, जो स्थानीय न हो l देसी-१०,११७,१३६ [वि०] स्रपने देश या स्थान में पाई जाने वाली (हिं॰ देशी, सं० देशीय)। दोकला-३७४ [वि०] दोहरा किया हुआ। यथा, दोकला बाध। दाख-३८४ [संज्ञा] त्र्रश्चभ, वर्ष्य (सं० दोष)। दोखड़ा-२३ [संज्ञा] दूसरी बार की जोताई । दोर्खा-१६५ [वि०] दोष युक्त । दोगाही-१७३,२५४ [संज्ञा] एक रस्ती जिसका सम्बन्ध बैल के नाथा से होता है। इससे बैल काबू में रहते हैं। दोबट-३१६,३७९ [बि॰] दोहरा। दोबब-१८२ [कि०] दोबना-पशुस्रों को रोकने का दोबना कहते हैं (संव दभ् , दम् <u>)</u> । दोमट-१,४ [संज्ञा] दोरसी मिही। दोमा-३०३ [वि०] दूसरा (फा० दोयम)। दोमा चीनी-३०३ [संज्ञा] यह चीनी जो चुए हुए चंदि से बनती है। दोमा बोटा-३०३ [संजा] वह चोटा

जो टोमा चीनी का होता है।
दोरसा-१,४ [संज्ञा] दोमट।
दोवावनि-३४३ [संज्ञा] दौरी बुनते
समय दो-दो पत्तियों को साथ बुनने को
दोवावनि कहते हैं।
दोहरा-३१८,३७७ [बि०] दोबट।
दोहरौनी-७५ [संज्ञा] दूसरी बार की
दुई सिंचाई।
दौरा-दौरी-३३४,३४२.३४७ [संज्ञा]
बाँस का एक पात्र।

ध

धँवर चांदी-१५५, १६४ [वि०] श्वेत गाय या बैल (सं० धवल चन्द्र)। धँवरा, धँवरी-१६४ [।वि०] उज्ज्वल यथा, धँवरा बैल, धँवरी गाय। धनखर-९,११० [संज्ञा] बह धान का खेत जिससे फसल कट गई हो। धनहा-९,११० [संज्ञा] धान कटा हुआ खेत।

धनुही-५० [संज्ञा] बॉस का एक हथियार जिसमें डोरी लगी रहती है और
जिसके द्वारा निशाना लगाया जाता है;
२४२ बरमा चलाने के लिए धनुष का
छोटा रूप, २९८ रूई धुनने के लिए
बनाया गया छोटा धनुष (सं० धनुष)।
धरन-२१४ [संज्ञा] छाजन की वह
लकड़ी जिस पर बड़ेंर टिकी रहती है
(सं० धरण)।

धरब-१०५ [कि०] घरना, पकड़ना । धरिकार-२६, ३४० [संज्ञा] एक जाति जो बाँस का काम करती है । धाँध-७ [संज्ञा] गर्मा (हि० दँदक)। धान-१०३,१०८ [संज्ञा] एक श्रनाज (सं श्वान्य); मुहा श्वान फूटब-धान की बाल निकलना। धार-१०, ६१ ६४, ६५ [संज्ञा] किसी श्रोजार या हथियार के किनारे का पतला श्रोग तेज भाग। यथा फरसा, खुरपा, हँसुश्रा या कुदार की धार (सं श्वारा)। धावा-१९७ [संज्ञा] श्राक्रमण (धाव्-)। मुहा श्वावा मारब-कुश्राँ खोदते समय पानी के साथ बालू का तेजी

ंसे निकलना । <mark>धिकउब– २६७ [</mark>क्रि०] धिकाना–गग्म करना ।

धुँकर्ना-५० [संज्ञा] खेत में फसल की चूहों से रत्ना करने के लिए बिल पर धुत्राँ करते हैं इस बिधि को धुँकनी कहते हैं।

धुनकी–३१६ [संज्ञा] रूई धुनने का यंत्र।

धुनब-३१६ [कि॰] रूई धुनना (धूज्)। धुरई-३६,३३४ [संज्ञा] पुरवट का एक ग्रंग जिस पर गड़ारी रखी जाती है (सं॰ धुर्)।

धुरियाइब-१२५, १२७ [कि॰] धुरि-याना—ईख के खेत की पहली गोंडाई के बाद की गोंडाई जिसमें खेत की मिट्टी भुरभुरी पड़ जाती है।

धुरी-४०१ [संज्ञा] चरखे की मूड़ी के मध्य में लोहे का छड़ जिसके सहारे मूड़ी घूमती है।

यूल-४७ [संज्ञा] गर्द या मिही (सं•

भूलि); मुहा० भूल बुताइब-हाथा द्वारा ऐसी सिंचाई करना जिससे खेत की धूलः मर जाय ऋर्थात् बहुत हल्की सिचाई। धेनु-१६२,१७७ [संज्ञा] बियाने के प या ६ मास तक गाय भैंस को धेन कहते हैं। **धोत्र्या-११६ [संज्ञा]** सनई के धोने पर जो घोया हुन्ना रेशा तैयार होता है, इसे सुतली भी कहते हैं। धोइया-४०५ [संज्ञा] धोई हुई दाल (सं॰ धावन) I धोख-४८ [संज्ञा] पशु-पन्नियों को घोखा देने के लिये मनुष्य का रूप बना कर खेत में खड़ा कर देना। धोनारी-२८८ [संज्ञा] कड़ाह के शीरे का गरम-गरम धोवन (सं० धावन)। धौंका-१२६ [संज्ञा] गरम हवा (धौंकना, सं॰ धम्)। धौरी-१५५ [वि॰] उज्ज्वल । यथा, भौरी गाय (सं० धवल)।

त

नहकी-११७ .[वि०] नई । यथा नहकी ईख — वह ईख जिसका हाल ही में प्रचार हुआ हो (नव) । नड-२१ [कि०] बैलों को दाँथे-बाँय चलने के लिये एक आदेश (सं० नम्-)। नडकी-११७ [वि०] दे० नहकी । नकड़ा-१७८ [संज्ञा] नाक की एक बीमारी। नक्काशी-१५१ [संज्ञा] गहना नकाशने का काम (ग्रर० नक्काशी)।

नथिया-३६४ [संज्ञा] नाक का एक श्राभूषण (सं० नाथ = नाक की रस्सी) l न्धुना-१७१ [संज्ञा] नाक का ऋगला भाग जिसमें दोनों श्रोर छेद होते हैं (सं० नस्त)। न्धुनी-३६४ [संज्ञा] दे० 'नाथया'। निह्या धान-१०३ [संज्ञा] एक प्रकार काधान । नपना-२४७ [संज्ञा] लकड़ी नापने के लिए कोई माप दग्ड; ३२८ तेल नापने का पात्र (सं० मापन)। नयनू-१९० [संज्ञा] दही से निकाला हुआ कच्चा घी (सं॰ नवनीत)। नरई-७९, ४०९ [संज्ञा] जी-गेहूँ के पींघे का पोला डंठल (सं० नाल-), १७८, एक प्रकारकी पानीकी घास जिसका डंठल पोला होता है। नरचा-९० [संज्ञा] मटर की डाँठ। नरमा-19९ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख (फ़ा॰ नर्म) । नरा-३१२ [संज्ञा] सटल में चलने वाली लकड़ी जिस पर सूत भरा जाता है। नरिया-२१७, २३३ [संज्ञा] छाजन के लिए थपुत्रा के साथ इसका प्रयोग होता है। नरियाय-१६८ [कि॰] श्रंडू बैलों का गाय को देखकर चिल्लाना तथा उनका वीर्यपात होना (सं० नद् प्रा० नडइ)। नरिहर-२४१ [संज्ञा] श्रावाँ में लगी हुई वे हाँ दियाँ जिनकी पैंदी में सूराख रहता है श्रीर जिनके द्वारा श्राँवाँ में आग पहुंचाई जाती है।

नरी-३१८ [संज्ञा] वह लपेटा हुन्रा ऊन जिससे बुनाई की जाती है (सं० नाल-)। नरी-९० [संज्ञा] मटर की डाँट; ११४ धान का लम्बा पुष्प्ररा (सं॰ नाल-)। नर्राब-९० [कि०] मटर के पौधे का श्रधिक फैलना । नवहरा-१५ [संज्ञा] दे० 'नौहरा' । नवा, नवान-२७५ [संज्ञा] कार्तिक शुक्त एकादशी को ईख चृसने की माइत होती है जिमे नवा होना कहते हैं (सं० नवान्न)। नसहर-१६९ [संज्ञा] ऐसा बैल जिसकी बद्धी सफल न होने से श्रंडकोष छोटा न हुन्ना हो (सं० स्नसा-)। नसीड़ी-२५८ [संज्ञा] पहिया की मूड़ी के पीछे की एक लकड़ी। नहन्नी-१५२, ३७१ [संज्ञा] लोहे का एक इथियार जिससे नाखून काटा जाता है (सं० नखहरगी)। नहरनी-२३९ [संज्ञा] वही। नहीं-२५६ [संज्ञा] बैलगाड़ी के पहिये की मूँड़ी में जो सूराख होता है। नाँ-२१ [त्रा०] बैलां को चलानं का संकेत । नाँद-२५५ [संज्ञा] मिटी का एक बड़ा पात्र हौदा (सं नंदक); २९५ मुहा । नाँद काटब-नाँद में जमे हुये शक्कर के गढ़ को काट कर दूसरे हीदे में करना । नाइन-३७० [संशा] नाई की स्त्री। नाई-३७० [संज्ञा] बाल बनाने की पेशा करने वाली जाति (सं० नापित)।

नाउन-३७० [संज्ञा] दे० 'नाइन'। नाऊ, नाऊ ठाकुर-३७० [संज्ञा] दे० 'नाई'। नाटा-२५४ [संज्ञा] कद में छोटा। नाथ-३८७ [संज्ञा] बैलों की नाक में पहनाई जाने वालो रस्सो (सं॰ नाय)। नाथी-२६ [संज्ञा] बेंडी के किनारे पर छेद कर पहनाई हुई रस्सी; १७१,३८२ बैल के नथुने में पहनाई हुई रस्सी। नाधब-४१,४०९ [क्रि०] नाधना-त्रारम्भ करना (सं० नद्ध-); मुहा**०** पानी नाधब—हेंकुल, चर्खी या पुर चलाना त्रारम्भ करना। नाधा-१४,१८,३८२ [संज्ञा] हरिस ऋौर जुन्नाठ को सम्बन्धित करने वाली रस्वी (सं० नद्ध-चँधा हुम्रा); २० मुहा० नाधा छटकाइब-नाधा खोलना। नाबदान-२२५ [संज्ञा] नाली (फ़ा० नाब-)। नाभी-२६३ [संज्ञा] शरीर का एक स्थान (सं॰ नाभि)। नायक-१६६ [संज्ञा] डेहरी के बैलों के श्रिधिकारी को नायक कहते हैं। नार-३५,३८,३८१ [संज्ञा] मोटी रस्सी । नारा-३ [संज्ञा] नाला; ३०६ ताना करने के लिए सूत द्वारा भरी जाने वाली नली (सं॰ नाल-)। नारी-३१,१४२ [संज्ञा] नाली (सं० नाल)। १४२ मुहा० नारी में पानी दौड़ाइब—सिंचाई करना। नाल-२६१ [संजा] नैलों के खुर की रजा के लिये लोहे का एक पदार्थ (श्रर० नश्रल)।

निकार-५ सिंजा गाँव का गांयड जहाँ शौच जाते हैं; १७८ किसी बीमारी के निकालने के लिए किया गया टोटकाी निकारब-८ [क्रि॰] बेचना । निकियाइब-३९७ [कि0] रुई के रेशों को एक सीध में करना, तूमना (निष्कृत)। निकोलब-८९ कि०] छीलना (हिं० निकोलना)। निखरब-३९७ [कि॰] साफ होना (हिं॰ निखरना सं • निद्याल् –) । निघारब-४०३ [कि०] गेहूँ की पिसाई की स्रांतिम स्रवस्था में जाँत में कुछ मोटे श्रनाज को डालकर बचे हुये श्रंश को पीस कर निकालना, तु॰ 'निहारब' (प्रा॰ शिहालय = निरीक्तरा ?) निथरब-२९३ [क्रि॰] किसी द्रव पदार्थ का भलीभाँति चू जाना (सं॰ निस्तर्रत)। निथरी-३२६ [वि•] ऐसी वागी जिससे तेल चू गया हो। दे० 'निथरब'। निपुनिह्या, निपुनही-१५७ [वि०] ऐसी गाय जो श्रब्छी श्रब्छी चीज खाती है श्रीर घटिया सामान से वृग्ता करती है (सं निपुण-)। निमकौड़ी-३२९ [संज्ञा] नीम का फल (सं । निम्ब + कपर्दिका)। निमना-१९८ [वि०] नोमन माटी, हद् मिट्टी (सं० निम्त)। निम्मन्-३,३८९,४०८ [वि०] दे० 'निमना'। निरधू-४०६ [वि०] धुद्राँ से रहित त्राग (निर्घूम) । निरवही-१०७ [संज्ञा] खेत की निराई ।

निरवाही-६३,१३० [संज्ञा] यही । निराई-६३,१०७ [संज्ञा] वही । निहाई-३४६ [संज्ञा] सोनारों का एक श्रीजार जिस पर किसी धात को रख कर हथौड़े से पीटते हैं (सं विघातिका)। निहारब-४०३ कि० दे० 'निघारबं। निहाव-२६७ [संज्ञा] लोहार इसी पर लोहा रखकर पीटते हैं। यह लोहे का होता है । दे० 'निहाई'। नीचक-१९८ [संज्ञा] कुएँ के धरातल में ब्नियाद के लिए डाली गई गोली लकड़ी (सं० नीच-), तु० 'नेवार'। नीपुनि-१५७ [वि०] दे० 'निपनही'। नीमन-३,१९८,४०८ वि० दे० 'निमना'। नींव-२१० [संज्ञा] मकान की नींव, बुनियाद (नेमि-)। नेग-१९८ [संज्ञा] परजा को दिया गया एक प्रकार का पुरस्कार (फ़ा० नेग)। नेरुआ-३२४ [संज्ञा] कोल्ह के नीचे के भाग में बनी हुई नाली जिससे तेल गिरता है (सं० नल-)। नेवरवा-१४९ [संज्ञा] दे० 'नेवार'। नेवार-१४९ [संज्ञा] एक प्रकार की मूली; १९८ पहिये के आकार का लकड़ी का वह गोल चक्कर जो कुएँ की नींव में बैठाया जाता है स्त्रौर जिसके ऊपर कुएँ की दीवार की जोड़ाई होती है (सं० नेमि) तु० 'नीचक'। नेसुहा-१७९ [संज्ञा]'गँइसे से चरी बालने के लिए जो लकड़ी गाड़ी जाती है। नोनही-१ [संज्ञा] एक प्रकार की मिट्टी

जिसमें चार पदार्थ मिला रहता है (सं० लवण)।
नौतोरवा-७ [संज्ञा] परती जमीन तोड़कर बनाया हुन्ना खेत।
नौदरि-१६७ [संज्ञा] नौ दाँतों वाला बैल। कहा० 'नौदरि कहें नवो दिशि- खाँव। ले बढ़नी उपरेहितहिं खाँव।' नौहरा-१५ [संज्ञा] एक प्रकार का हल जिसके फार लम्बे होते हैं, यह न्रयम हलों से म्राच्छा होता है; यह नया हल होता है।

पंखा-३१२, [संज्ञा] कःगह के दोनों बगल की लकड़ियाँ जिनके सहारे करगह सरकता है; ३३४,३४४ [संज्ञा] हाँकने का पंखा (पंख, सं० पत्त, प्रा॰ परख)। पंखिला करब-३४३ कि॰ दौरा के भीत ने भाग में बाँस की पतली पत्तियों की बेनी बना कर बैठाते हैं, इस बेनी के किनारे के भाग को पत्तियों से भरने को पंखिला करना कहते हैं। पंखी-४० [संज्ञा] रहँट की सीढ़ी जिसमें पानी के लिये बालटियाँ लगी रहती हैं; ३४३ [संज्ञा] दे॰ 'पंखा'। पॅंडुउस-६९ [संज्ञा] दॅवाई के फलस्वरूप पहरि के छोटे-छोटे दुकड़े हो जाते हैं इन दुकड़ों को पँड़उस कहते हैं (संव पिंड + कुश ?) / पँड़वा-१७७ [संज्ञा] भैंस का नर बच्चा । दे० 'पाँडा'। पॅंडिया-१७७ [संज्ञा] भैंन का मादा बच्चा । दे० 'पाँडी'। पचइयाँ-११६ [संज्ञा] पाँचवे दिन

(सं० पंचम)। पइन-२६ [संज्ञा] एक बेड़ी द्वारा की गई एक दिन की सिंचाई को एक पहन कहते हैं: पानी जाने वाला रास्ता (प्रयाणिका ?) । तु० त्रा० मा० पइणि-यय (प्रतिनियत)। पइया-१०९,११० [संज्ञा] वह धान जिसमें चावल न पड़ा हो; १०९ पइया फांफर-यह भी इसी ऋर्थ में प्रयुक्त होता है। पइरि-६९,८५ [संज्ञा] दँवाई के लिये श्रनाज का जो समृह फैलाया जाता है (सं० प्रकर वा सं० प्रदर (प्रद = दुकड़े दुकड़े करना) तु० म० पेर।) पइलगहा-१६५ [वि०] दोषयुक्त । पइली-२१ [ग्र०] हरवाहों की एक बोली जिसको वे बैलों को खेत तक ले जाने के लिये बोलते हैं। पउदर-३४ [संजा] सिंचाई वाले कुन्नों में वह ढालू भाग जिस पर बैल चलते हैं (पाद-दलित-)। पउद्रि-३२५ [संज्ञा] वही / पउली-३६३ [संज्ञा] तलवा का विपरीत श्रंश (पाद−)। पकठब-९०,१४४ कि॰ विकठना-पकना (प्रकृष्ट-)। पकब-११ : [किं] बोब्राई के योग्य खेत तैयार होना। पक्का करब-३०५ [वि॰] :पानी में सूत भिगोकर उसे हट करना । ऐसे सूत को पका सूत कहते हैं (सं० पक्व)। पखियारी-३५६ [संज्ञा] गले का एक श्राभूपण ।

पगहा-१७१,३८२ [मंज्ञा] पशुश्रों के बाँधने की रत्सी (सं० प्रमह प्रा० पभाइ) । पगही-२५४ [संज्ञा] पगहा का ऋल्पा०। पवला-३८४ [संज्ञा] धनिष्टा स्त्रादि पाँच नत्तत्र जिनमें किसी नये कार्य का करना निषिद्ध है (हिं० पाचख सं० पंचक)। पचरवाइब-३२४ कि० | पचरवाना--कोल्ह् श्रादि में पच्चर लगाना । पचार-१९ [संज्ञा] जुत्रा के उपला श्रीर तरला को सम्बन्धित करने वाली लकड़ियाँ (हिं० पञ्चर सं० पञ्यते-?)। पचीसा-६६[संज्ञा]पचीस (पंचविंशति)। पचौखा-२७८ [संज्ञा] पुरोहित के लिए निकाली हुई पाँच ईख (पंच+हिं0 ईख)। पछनी-२९८ [संज्ञा] दे॰ 'परछनी'। पछाड़ देव-१६८ [कि॰] पछाड़ देना, गिरा देना (सं॰ पश्च-)। पञ्ज्ञाँ-१६८ [वि•] पश्चिम से आने वाली। यथा, पह्युत्राँ हवा। **पञ्जमहा-१६३** [वि०] पश्चिम वाला । यथा, पहुमहा बैल । पद्धवाँ-६८,१२६,२३० [वि०] दे० पछेला-३५८ [संज्ञा] हाथ का एक गहना ।

पछोरब-१२९,४०६ [क्रि॰] सूप से

पटकन-२१ [संज्ञा] बैल हाँकने का

डंडा जिसके एक सिरे पर बैलों को

मारने के लिए चमड़े का तीन-चार

श्रनाज साफ करना ।

तार बँधा रहता है। पटनई-२१३ [संज्ञा] दीवार में बाँस या लकड़ी गाड़ कर उस पर मिट्टी छोपकर सामान रखने के लिए एक चौड़ी जगह बनाते हैं (सं॰ पाट)। पटनिह्याँ-१४१ [वि०] पटना से ऋाने वाली । यथा, पटनहियाँ स्त्रालु । पटनी-२१३ सिज्ञा दे० 'पटनई' । पटरी-३६१ [संज्ञा] पटरी सहशा पैर का एक ऋ।भूषण । पटहार-३५७,३६७ [संज्ञा] गहना गुइने वाली एक जाति (सं० पट्टकार ?) हिं परवा (पार + बाह ?)। पटिया-६ [संज्ञा] ऐसा खेत जो चौड़ाई की अप्रेपेक्स अधिक लम्बाही (सं० पट्टिका); ३२१ दे॰ 'पट्टी'। पदुका-२१५ [संज्ञा] बड़ेर से श्रोरौती तक मकान की चौड़ाई में जो लकड़ियाँ लगती हैं (सं॰ पट्टिका)। पटौधन-२१३ [संज्ञा] दरवाजे के ऊपर रखी हुई लकड़ी या पत्थर । पट्टा-८९ [संज्ञा] मटर की फली में जब क्कोटे-क्रोटे दाने पड़ने लगते हैं तब उसे पट्टा कहते हैं, तु॰ 'पोपटा'; ३५८ कलाई में पहने जाने वाला गहना; ३७३ सर के बालों को पीछे की स्त्रोर फेरकर रखना (सं॰ पट्ट) । पट्टी-३२० [संज्ञा] टाट की पटिया (सं० पष्टिका)। पठौनी-१८७ [संज्ञा] चरवाहों के बच्चे दोपहर को जो बारी-बारी से खाना खाने घर जाते हैं (सं॰ प्रस्थाप्-)। पद्य-११७ [कि॰] माल तैयार होना ।

यथा, मोटी ईख में गुड़ ऋधिक पहता है। पड़ोह-२२५ [छंजा] घर की नाली। पतई-१२२ [संजा] ईख को पत्ती (सं० पत्र); २७६ मुहा० पतई बैठाइब-श्राँटा बाँधने के लिए पत्ती समक्त्याना । पताँड़–५९,१२२,१२४ [संज्ञा] ईख के दुकड़े जो बोने के लिए काटे जाते हैं तु॰ गाँइ; ३९५ कोठिला के लिए बनाया हुआ गोला छल्ला; १२५ मुहा० पताँड़ बैठाइब-ईख की पहली गोड़ाई जिसमें उखड़े हुए पताँड़ फिर से बैठाये जाते हैं; १२२ पताँड़ मारब-पताँड़ बाल कर दुकड़े-दुकड़े करना । पतेला-९१ [संज्ञा] मटर की पत्ती का भूसा; ९८ ऋरहर की सूखी पत्ती । पत्तर-१० [संज्ञा] फरसे में पासा के सामने का चहर का चौड़ा भाग; ३५१,३६१ किसी धातु को पीट कर बनाया हुन्ना पतला रूप (सं० पत्र)। पतुकी-२३३ [संज्ञा] हाँड़ी (सं० पात्री-)। पथरब-६४ [कि॰] ब्रीजारों को पत्थर पर रगइ कर तेज करना । पथरिया कोल्हू-२६९,३२३ [संज्ञा] ईख पेरने का पुराना पत्थर का कोल्ह (प्रस्तर-)। पद्रौंकब-१५७,१८१ [कि॰] पशुस्रों का भागना। पदरौंकनही-१५७ [वि०] भागने वाली। यथा, पदरींकनही गाय। पनवाँ-१४६ [संज्ञा] हुबेल श्रादि में लगी हुई बीच वाली चौकी को पान के

श्राकार की होती है (सं० पर्श-)। पनवाड़ी-२३३ [संज्ञा] पान की खेती का स्थान तु॰ भीटा। पनहाँ-२२३ [संज्ञ.] श्रोरौती के नीचे के स्थान को पनहाँ कहते हैं। पनित्राब-१९७ [कि०] कुएँ में खोदाई के समय पानी दिलाई पड़ना । पनिक-३१० [संज्ञा] जोलाही का एक श्रीजार जिससे बय में सूत पहनाते हैं। पनिगत-१६६ वि० पानी वाला श्रर्थात् मजबृत । यथा, पनिगत बैल । पनियउवा-२७७ [वि॰] पानी मिला हुन्रा । यथा, पनियउवा रस । पनिवट-४२ [संज्ञा] जिस रास्ते से सिंचाई होती है (सं॰ पानीय वंड, तु॰ म॰ पाणि एडा ?)। पपरी-२५ [मंज्ञा] माटी की पतली परत (सं० पर्पटिका ?)। पयँड़-३८१ [संज्ञा] रस्से का दस हाथ लम्बा दुकड़ा दे० 'पैंड़'। परई-२३३,२७४,३२५ [संज्ञा] दिये से बड़ा मिट्टी का बरतन (हिं• पार)। परकार-२४२ [संज्ञा] वृत्त बनाने का एक श्रीजार (फ़ा० परकार)। परगहनी-३४६ [संज्ञा] नली के श्राकार का सोनार का एक श्रीजार जिसमें चाँदी सोना ढालते हैं। परचा-१४२ [संज्ञा] खेत में बरहों के बीच वाली जमीन (फ़ा॰ पार्चर-)। परछथी-३७६ [संज्ञा] छान की मर-म्मत के लिए उसके जपर एक छोटी छान बनाकर रख देते हैं इसे ही परख्रथो कहते हैं (परि + छत)।

परछनी-२९८ [संशा] खाते में सेवार रखने के कारण जितनी चीनी में सफेदी श्रा जाती है तु॰ 'पछनी'। परजा-३६७ [संज्ञा] नाई धोबी स्रादि जो सेवा कार्य करने वाजी जातियाँ हैं परजा कहलाती हैं (सं० प्रजा)। परत-२४१ [संज्ञा] तह (सं० पत्र?)। परतिया-७ वि० वह खेत जो परती जमीन तोड कर बनाया गया हो। यथा, परतिया खेत; तु० 'परुइयाँ'। परभू-२०५ [संज्ञा] मकान की छाजन में बड़ेर से ऋोरीती तक लगने वाली कड़ियों को कोरो कहते हैं, अभैर कोरों के छोटे पड़ने पर उनमें जो जोड़ लगाते हैं उन्हें परभू कहते हैं। परमल-४०६ [संज्ञा] ज्वार या गेहूँ का एक प्रकार का भुना हुआ दाना (सं॰ र्पाग्मल = सुगंध) तु० म० परमल = दुर्ग ध । परानी-२२६ [संज्ञा] परिवार का कोई व्यक्ति (सं॰ प्राणिन्); दोनों परानी-दमपति के लिए प्रयुक्त होता है। परिहथ परिहथी-१४, १६ [संज्ञा] इल का वह श्रंग जिसका ऊपरी भाग हाथ में रहता श्रीर निचला भाग हल से सम्बन्धित होता है। परी-३२८ [संज्ञाः] तेल या घी देने के लिए लोहे का एक छोटा पात्र जिसमें लगभग द्याधी छटांक सामान श्राता है। परुष्टा-१६६ [संज्ञा] वह बैल जो चलाने पर बैठ बैठ जाये । यथा, परुष्ठा बैल ।

परुइयाँ-७ [संज्ञा] वह खेत जो परती जमीन तोड़ कर बनाया गया हो। यथा, परहयाँ खेत, तु० परतिया। परेड लगब-२६९ [क्रि॰] पथरिया कोल्ह चलने के समय श्राधी रात को ईख पेरने वालों की पारी बदलना । परेता- ३१७ [संज्ञा] ऊन कात कर उसे लपेटने का एक यंत्र । परेथी, परेहथी-१६ [संज्ञा] दे० 'परिहथ'। पलंग-२४९ सिंजा अञ्छी चारपाई जिसके पावे खरादे हों (सं० पल्यंक)। पलई-५,१४२ [संज्ञा] दूर । यथा, पलई का खेत (तु० हिं० पल्ले - दूर) ११५ सनई के पौधे का शीर्ष भाग (सं० पल्लव)। पलटा-२५ [संज्ञा] एक बार में हेंगा से जितनी जमीन हेंगाई जाती है, (सं॰ परि + ऋट् प्रा॰ पल्लटइ) दे॰ पहँटा । पलथाखाब-२५९ [क्रि०] पलट जाना (पर्यस्तिका, प्रा० पल्लस्थिश्रा)। पलथा खिलाइब, पलथियाइब-२४५ कि॰ पलट देना। पलरा-३३४,३४४ [संज्ञा] रहठा या बॉस का सामान ढोने का एक पात्र (सं• पटल)। पलरी-३३४ [संज्ञा] पलरा का श्रल्पा० । पलहा-२५४ [संज्ञा] तीन बैलिया गाड़ी में बींड़ के पीछे के दोनी बैलों को अलग-अलग पलहा कहा जाता है। दे० 'गल्ला'।

पलाँदी-३६३ [संज्ञा] पान के आकार का एक ब्राभूषण जिसे स्त्रियाँ पैर के पंजे के ऊपर पहनती हैं (पलानी, सं० पर्याग, प्रा० पल्लाग)। पितहर-७ [संज्ञा] वह खेत जो बर-सात में जोत कर छोड़ दिया जाता है। पलौंठा-३३३ संज्ञा वाँस का पुलई वाला भाग तु० पलौंठी। पलौंठी-७३, ९८ [संज्ञा] रहटा का पलई वाला भाग। पल्लहवा-२५४ वि० दे० 'पलहा'। पल्ला-२०५ [संज्ञा] छाजन के दो भागों में से एक; २१३,२५२ दरवाजे के दो पल्लों में से एक; २४५ लकड़ी को सिल्ली चीरकर पल्ले निकालना; २५४ दो बैलिया गाड़ी के जुए के दोनों भागों में से एक (सं० पटल); २६२ महा • पल्ला फेंकब-दो बैलिया गाड़ी के किसी बैल का जुआर फें क देना। पवसार-३१२ [संज्ञा] करघे की वे लकडियाँ जो बय नीचे ऊपर करने के लिए पैर से दबाई जाती हैं। दे० 'पावड़ी' (सं० पाद-)। पवाँरी-६१ [संज्ञा] कुदार का पिछला गोला भाग पासा कहलाता है एवं

है (सं॰ प्रवाल-)।
पसाइब-४९ [कि॰] किसी वस्तु के साथ
मिले द्रव पदार्थ को थिराकर अलग
करना। यथा, माइ पसाना (सं॰
प्रसावरा)।

पासा से आगे धार तक पवाँरी कहलाती

पसेरी-५६ [संज्ञा] पांच सेर।

पसेव-१९७ [संज्ञा] पसीज निकला हुआ जल (सं० प्रस्वेद)।
पहँटव-६१, ३७१ [कि०] पहँटना पाटा से बराबर करना (सं० प्रहत-)।
पहँटा-२५, १३४ [संज्ञा] हेंगा द्वारा बराबर किया हुआ खेत; २५ मुहा० पहँ-टा छूटब-हेंगाते समय जमीन छूटना।
पहँटाह-१३४ [वि०] किसी पहँटे में जब उपज टीक से नहीं होती तब ऐसे खेत को पहँटाह कहते हैं।

पह-१३७ [संज्ञा] पान के पौधों की
श्रेणियों के बीच में श्राने-जाने का
मार्ग (सं० पथ) दे० 'पाहा'।
पहर-३४ [संज्ञा] एक दिन का
चतुर्थाश (सं० प्रहर)।
पहरुत्रा-४०६ [संज्ञा] मूसल (सं०
प्रहारक)।

पहिया-१२३ [संज्ञा] वह हल जिसके द्वारा मृहिं को ईख बोने के लिये चौड़ी करते हैं। २५६ गाड़ी का चक; (सं० पथ्य प्रा० पहा वा सं० पथिक अ० मा० पहिय)।

पहिलोंठी-१६२ [वि०] पहली बार का (प्रथमोत्थ-) तु० म० पहिलटकरीण । पही-११४ [संज्ञा] जङ्गहन धान का गाँज।

पहुँची-३६८ [संज्ञा] पहुँचा में पहना जाने वाला एक आभूषण (सं० प्रकोष्ठ)। पाँचा-७० [संज्ञा] खेती का एक श्रीजार जिस में पाँच नोकीले भाग होते हैं, इसके द्वारा भूसा-घास श्रादि खींचकर समेटा जाता है (सं० पंच-)।

पाँजर--३४३ [संजा] दौरी के मुँह तथा

मध्य का उठा हुन्ना भाग (सं॰ पंजर)। पाँड़ा-१७७ [संज्ञा] भैंस का नर बच्चा (प्रा॰ पहुष म॰ पाडा = बाक्का)।

पाँड़ी-१७७ [संज्ञा] भैंस का मादा बच्चा (प्रा० पिंडुया = छोटी भैंस, छोटी गाय)।

पाँच त्र्याँतर-१२४ [संज्ञा] पैर के तलवे के बराबर अन्तर (सं० पाद + अंतर)। पाँस-७ [संज्ञा] राख-गोबर आदि खाद जो खेत में डाले जाते हैं, यह शब्द खाद के स.य प्रयुक्त होता है। यथा, खाद। पाँस (सं० पांशु)।

पाई-१२१ [संज्ञा] सौ हाथ के बराबर एक पैमाना; ३०९ [संज्ञा] कपड़ा बुनने के पहले जुलाहे ताने के सूत को माँउने के लिये पैलाते है जिसे पाई कहते हैं।

पाख-१४१ [संज्ञा] पखवारा; २०८, २१४ मकान का वह भाग जिस पर बड़ेर रखी जाती है (सं० पज्ञ)। पाखड़ी-२६० [संज्ञा] गाड़ी में

सामान गिरने से रोकने के लिए टाट का परदा ।

पाग-२७२-[संज्ञा] कड़ाह में बोभ्जा हुन्नाईल कारस (सं० पाक)

पाचर-४३, ३२४ [संज्ञा] लकड़ी का दुकड़ा जो कील रूप में ठोंक दिया जाता है, कोल्हू में जोड़ के रूप में लगाई जाने वाली लकड़ी (फा़॰-पार्चह = कपड़े का दुकड़ा) तु॰ म॰ पाचरं।

पाटन-२२४ [संज्ञा] दो मंजिले मकाम

में पहले मंजिल का पटाव । पाटा-१४ [संज्ञा] हरिस स्त्रीर हर के नोड़ को कसने वाली लकड़ी (पट्ट); ३४२ बाँस की चौड़ी पत्ती जो बनने के काम में त्राती है; ३९३ चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी की ब्रद्ध वृत्ताकार डेट हाथ लंबो एक बित्ता चौड़ी पट्टी; २९४ मुहा० पाटा डालब या मारब-शक्कर को फैला कर चमक ले ब्राने के लिए पैर से शैंदना; २९८ पाटा कसब-कची चीनी की पछनी को उसमें सफेरी तथा चमक ले आपने के लिए उसे धूप में डालकर पैरों से रगड़ना । पाटी-२४९,३८३ [संज्ञा] चारपाई की दोनों बगल की लकड़ियाँ (सं पाट); २४९ मुहा० पाटी सालब-पावे में पाटी बैटाना; २५३ [संज्ञा] टटरे के बाजू वाले बाँस ।

पाठा-१७८ [संज्ञा] एक रोग जिस में श्रीर के किसी स्थान से रक्त बहता है। पातर-७ [वि०] कमजोर। यथा, पातर खेत (सं० पत्रल प्रा० पत्तल)। पाती-१४ [संज्ञा] हरिस ख्रीर हर के पास एक पतली लकड़ी जो उसे कसने के काम में ख्राती है; २०७,३२५ ईख ब्रादि की पत्ती (सं० पत्री); ३४२ फल्ठे की चौड़ी पत्ती जो पंखा बुनने के काम ख्राती है। पाथी-२५० [संज्ञा] बदई को साल

पाथी-२५० [संज्ञा] बढ़ई को साल भर में मिलने वाला अनाज ; ३४६ दौरा (पाथा, सं० प्रस्थ)। पान-३३४ [संज्ञा] एक लता का पत्ता

पान-३३४ [संज्ञा] एक लता का पत्ता (सं० पर्या);१३९ मुहा० पान जतारब-

पौधे से पान तोइना ; १३९ पान मोरब-गन को सरहरी पर चढ़ाना। पानी-१४३ [संज्ञा] जल (सं० पानीय) १४३ मुहा० पानी कटाइब-बरहा या नाली में पानी काटना; ११ पानी खाब-पानी प्राप्त मिट्टी का १४३ पानी चटाइब-मामूली सिंवाई करना; २४२,२६७ पानी चढ़ाइब-लोहे को गरम कर के ठएडे पानी में बुफाना: ४१ पानी चलाइब-ढेंकुर या चरखी चलाना; पानी जोरब-सिंचाई श्रारंभ करना, **३७२ पानी देव-**श्रीजार गरम करके उसे पानी में बुभाना; १४३ पानी दौड़ाइब-सिंचाई करना; ४१ पानी नाधब-हेंकुर या चरखी द्यारंभ करना; **१९३ पा**नी पँछव-किसी जानकार से यह पता चलाना कि श्रमुक स्थान पर कुश्राँ खोदने से पानी निकलेगा, दे० 'जानकार'। ४४,१४३ पानी बराइब-एक बग्हा से दूसरे बरहा या नारी में पानी ले जाना; ४७ पानी बुद्कारब-हाथा द्वारा बहुत मामूली सिंचाई करना; १४३ पानी रेगाइब-साधारण सिंचाई करना; पानी लगब-खेत में पानी एकट्टा होना ।

पायजेंब-१६१ [संज्ञा] दे० 'पैजेंब'।
पायल-१६१ [संज्ञा] पैर का एक
आभूषण विशेष (प्रा० पायजाल ?)।
पार बहुब-१५८ मुहा० गाय के ऊपर
साँह का चढ़ना (सं० परम् = दूसरी
ओर का किनारा + वह = गर्भ धारण
करना; तु०, प्रा० पार = करने में
समर्थ होना)।

पारी–२७२ [संज्ञा] दे० 'पार्ही'; २७५ बारी ।

पार्ट्ही-२३३ [संज्ञा] खपड़े का छीना जिसमें कुम्हार राखी रखता है; २६३ रीढ़ के दोनों ख्रोर की नस; २७२ कड़ाह के पास बैठने के लिये ऊँचा स्थान (सं॰ पार्श्व)।

पाल-१९५ [संज्ञा] खोखला स्थान (सं० पोल); २६० गाड़ी के ऊपर वर्षा से बचत के लिए लगाया गया परदा; १५८ मुहा० पाल खाब-जोड़ा खाना, बरदाना (सं० प्राल पा० पालि = ग्रंत; तु० म० पाल = टोंक) तु० पाल बहुब । १९५ पाल मारब-कुएँ की खाँखर में बलुही मिट्टी के कारण पोल रह जाना । पावड़ी-११२ [संज्ञा] बुनाई से सम्ब-न्धत वे लकड़ियाँ जो ताना ऊपर नीचे करने के लिए पैर से दबाई जाती हैं।

श्रौजार जिस पर मोची जूता रखकर कीलें आदि ठोंकता है (फ़ा॰ पायदान); ३१२ [संज्ञा] दे॰ 'पावड़ी' । पावसार—३१२ [संज्ञा] दे॰ 'पवसार'। पावा—३५,२०१ [संज्ञा] कुएँ पर गड़ारी आदि रखने के लिये बने हुए दोनों श्रोर के पांचे (सं॰ पाद—)।

पावदान-२६६ [संज्ञा] लोहे का एक

पास-१९७ [संज्ञा] कुएँ की नीचे की बजुही मिट्टी (सं॰ पांशु); मुहा॰ पास आहब-कुएँ की खोदाई में अगल बगल की मिट्टी का पानी के साथ निकलना। १९७ मुहा॰ पास फेंकब या इकेलब-चही।

पासा-१०,६१ [संज्ञा] फरसा तथा कदाल का पिछला गोला माग जिसमें बेंट डाला जाता है (सं॰ प्रास-)। पाहा-४५ [संज्ञा] चना के खेत की बड़ी-बड़ी कियारी; १३७ पान की खेती में दो ब्रॉतरों के बीच का स्थान; दे० 'पह' । ४५ मुहा० पाहा रेंगाइब-पाहा में पानी भरना । पाही-५,५२ [संज्ञा] दूर में रहने का ग्रस्थायी स्थान; दूर के खेत को पाई। का खेत कहते हैं (सं पायेयी-); १४२ बरहों के बीच का स्थान (तु॰ पागडी = दो खेतों के बीच का मार्ग) दे॰ 'परचा'। पिछवा-२७२ [संज्ञा] गुलउर के पीछे धुक्राँ निकलने का स्थान (सं० पश्च-)। पिटना-२३३ [संज्ञा] कुम्हार का लकड़ी का बना पीटने का एक ऋौ जार। पिड़िया-२८५ [सज्ञा] छोटी भेली (सं० पिंडक)। पिढ़ई-२८,३२९ [संज्ञा] लकड़ी का छोटा पीढा (सं॰ पीठिका)। पिंड-२१० सिंजा मकान की लम्बाई-चौड़ाई (सं॰ पिंड = मकान का एक भाग) मुहा० पिंड उतारब-ज्योतिषी से पूछ कर मकान की लंबाई-चौड़ाई निश्चित करना, जिसके नाम से पिंड उतारा जाता है वही नींव देता है। पियरकी-१००,११९,१३२ [वि॰] पीली (सं॰ पीत-)। पियाइब-२९५ [क्रि॰] चीनी के गढ़ को एक होदे से दूसरे होदे में डालना । २१७ मुद्दा० खपड़ा पियाइब-छाजन

में एक के ऊपर एक खपड़ा बैठाकर खपड़ा पिया-पिया कर रखनाः रक्खब-वही । पियरवा-१९५ [वि०] पीली। यथा, पियरवा माटी। पियाज-१४५ [संज्ञा] प्याज (फ़ा० पियाज) १४६ कहा० बाइस पानी पियाज नाहीं तो भइल छियाज। पिरोडब-४०७ [कि॰] सूई में डोरा डालना (प्रा॰ पोइस्र)। पिसनहरि-४०३ [संज्ञा] पिसान पीसने वाली (सं० पिष-)। पिसाई-४०३ [संज्ञा] पीसने का कार्य; पीसने की मजदूरी । पिसान-४०३ [संज्ञा] पीसा हुन्रा स्रन्न--श्राटा । पिसौनी-४०३ [संज्ञा] पीसने के बदले में दी गई मजदूरी। पिहान-५०,३९५ [संज्ञा] दककन (सं० पिधान)। पिहिका–१२९ [संज्ञा] ईल काएक रोग (सं॰ प्लीहा-?)। पींड़-२३३ [संज्ञा] कुम्हार का मुठिया के स्त्राकार का एक स्त्रीजार जिससे वह बरतन पीटता है। पीकर-३१२ [संजा] करगह में वह चीज जिसके द्वारा दरकी को धक्का दिया जाता है। पीठी सानब-२९२ [क्रि॰] उलदा शक्कर को गरम पानी से सानना। पीठी सानी शक्कर-गरम पानी से सानी हुई उलदा शक्कर (सं० पिष्टक = पीठो)। दे॰ 'उलदा'।

पींड़ा-२३२ [संज्ञा] चाक पर का मिट्टी का पिंड (सं० पिंड)। पुत्रारा, पोरा वा पोवरा-११०,११४, १७९,३९१ [संज्ञा] धान के पौषे का डंठल (सं॰ पलाल) l पुट्रा-३२५ [संज्ञा] चूतइ का ऊपरी उठा हुन्ना भाग (सं॰ पुष्ट)। पुट्टी-१९८ [संज्ञा] कुँए में पड़ने वाला नीनक जो पहिये कि भाँति होता है; २५६ बैल गाई के पहिये के घेरे का एक भाग-कई पुट्टियों को जोड़ कर पहिया बनती है। पुनुइ-१३३ [संज्ञा] पौधे का जपरी सिरा (हिं० फुनगी)। पुर-२६ [संज्ञा] सिंचाई का एक साधन (सं॰ पूर - चमड़े का बहुत बड़ा डोल)। पुरइन-१५९ [संज्ञा] (सं० पुटकिनी प्रा॰ पुडइग्गी); मुहा॰ पुरइन श्राइब - बच्चा होते समय गर्भाश्यय का बाहर निकलना । दे० 'फूल ऋाइब'। पुरबहिया-९९ [वि०] पूरबी यथा, पुरबहिया (सं० पूर्वी) तु० पुरवा । पुरिवहा १६३ [वि०] पूर्व का। पुरवट-२६ [संज्ञा] सिंचाई का एक साधन । पुरवा-१०१,१४६,२३० [सज्ञा] पूर्व दिशा से बहने वाली वायु (सं॰ पूर्व-) तु० पुरबहिया। पुरसा-२०० [संज्ञा] दे० 'पोरसा'। पुरानी-११७ [वि०] ऋधिक दिनों से प्रचलित (सं० पुराना सं० पुरास)। पुरेसा, पुरेसी वा पोरसी-११०, २१२, का० १५

३९३ [संज्ञा] पुत्राल का छोटा-छोटा दुकड़ा । पुश्तवान-२५२ [संज्ञा] वह ऋाड़ी लकड़ी जो केवाड़ के पीछे पल्ले की मजबूती के लिये लगाई जाती है (फा॰ पुश्त + वान)। पुसौटब-७७ [कि॰] जी के पौधे का गर्भ धारण योग्य होना । पुसौढल-७७ [वि०] जो का पुष्ट पौधा जो गर्भ धारमा के योग्य हो । पूई-१३३ [संज्ञा] ज्वार की बाल में बाल की तरह जो रेशे होते हैं। पूँजा–१०८, ११२ [संज्ञा]पौघे का समूह (सं॰ पुंज)। पूता-१९४ [संज्ञा] चूल्हि के दो श्रइलों को ओड़ने के लिये मिट्टी का जो जोड़ होता है। दे॰ 'श्रहला'। पूनी-३१६ [संज्ञा] धुनी हुई रूई की बत्ती जो सूत कातने के लिये तैयार की जाती है (सं० पिंजिका)। पूरन-३४३ [संज्ञा] दौरी के भीतर की चटाई सदृश वह बुनावट जो दौरी तैयार होने पर श्रांत में उसमें बैठाई जाती है; पूरन छानब-पूरन की विना-वट ग्रारंभ करना। पूरी-११६ [संज्ञा] सनई से सन निकालने के लिए जो बीभ बनाया जाता है। पूहा-१८४ [संज्ञा] पशुक्रों के बुलाने की सांकेतिक बोली। पे दा-२९, ३९५ [संज्ञा] किसी पात्र के नीचे का भाग I पेदा-५२, २३४ [संज्ञा] वही।

पेवँदा-४०७ [संज्ञा] कपड़े के किसी छेद को बंद करने के लिए लगाया गया जोड़ (फा॰ पैबंद)।

पेउस-१६० [संज्ञा] ब्याई हुई गाय या मैंस का दूध सात दिन तक पेउस कहलाता है (सं० पेयूष)।

पेंच-२७० [संज्ञा] कल, पुरजा (फा० पेच)।

पेटकुइयाँ-२०१ [संज्ञा] कुएँ के भीतर एक छोटा कुन्राँ।

पेटार-३७४ [संज्ञा] बोरे का थैला जिसमें गल्ला भर कर बैलों पर लादते हैं (सं० पेटक)।

पेटारा, पेटारी-४१० [संज्ञा] बाँस या मूँज का बना हुन्त्रा टक्कनदार एक पात्र (सं० पेटक)।

पेटी-२७२ [संज्ञा] चमड़े की पेटी; २८२ बीड़ वाले बैल के पेट के चारों श्रोर बँधी हुई रस्सी (सं० पेटिका)। पेड़हरा-३३२ [संज्ञा] पेड़ के तने का

भाग ।

पेड़ा-८ [संशा] ईल का जड़ वाला भाग जो ईल काट लेने पर दूसरी फसल के लिये खेत में छोड़ दिया जाता है (सं० पिंड); मुहा० पेड़ा मारब-पेड़ा को खन कर निकालना । पेड़ा राखब-पेड़ा को दूसरी फसल के लिए छोड़ देना।

पेड़ी-८,७४,१२० [संज्ञा] ईल की जड़ वाला भाग; वह खेत जिसमें पेड़ी रखी गई हो। १६८ पान का पुराना पौधा जो लगाने के लिए सुरद्धित रखा जाता है। १२० मुद्दा० पेड़ी राखब-दे० 'पेड़ा राखब'। ८ कहा॰ पेड़ी निकारे रोगी होइ । बेटी निकारे कोढ़ी होइ ॥ तथा पेड़ी श्रौर बेटी न निकारे क = पेड़ी श्रौर बेटी न बेंचना चाहिए।

पेनी-१४३,४०९ [संज्ञा] पेंदी; मुहा० पेनी छानब-पेनी ब्रारम्भ करना । पेन्हाब-१६० [क्रि०] गाय के स्तन में बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध उतरना (प्रस्तावय्-) । पेवन-४०७ [संज्ञा] दे० 'पेवॅदा' । पेरना-११८ [क्रि०] कोल्हू द्वारा ईख कुचलकर रस निकालना ।

्कु प्रसार २० लिकाराना । पेराई–३३८ [संज्ञा] पेरने का कार्य (सं॰ पीड़न) ।

पेरुश्रा रस-२०० [संज्ञा] ईख का वह ्रस जो पीने के लिए पेरा जाता है। पेंच-३४२ [संज्ञा] बाँस के पतले-पतले तेज टुकड़े।

पोतारी-३११ [संज्ञा] वह कपड़ा जिससे पोता जाता है।

पोपटा-८९ [संजा] मटर की छीमी में जब दाने पड़ने लगते हैं तब उसे पोपटा कहते हैं (सं॰ पर्पट) तु॰ 'पट्टा'। पोपरी-२५ [संजा] खेत में थोड़ी वर्षा से पपड़ी पड़ जाना (सं॰ पर्पट)। पोय-१२५,१२६,१२८ [संजा] ईख के पौचे का आरंभिक नरम कक्षा (सं॰

पोतक)।
पोर-११८ [संज्ञा] ईख में दो गाँठों के
बीच का भाग, तु० श्रॅंकउरा; ३४२
बॉंस का गाँठ वाला भाग (सं० पर्व)।
पोरसा-२०० [संज्ञा] पुरसा—पुरुष

श्रपना हाथ उठाकर कुएँ, तालाब या पानी की गहराई नापता है, यह माप लगभग पाँच हाथ होता है (सं• पुरुष पा० पुरिसो, तु० म० परस)। मुहा० पोरसा बाँधव-कुएँ में पुरता की ऊँचाई पर ईंटें गाड़ देना ताकि कुएँ में उतरने में सुविधा हो। पोरसी-११०,३९३ [संज्ञा] दे० 'पुरेसा'। पोरा-११४ [संज्ञा] दे० 'पुश्ररा'। पोला-३०५ [संज्ञा] सूत का लच्छा जो परेती पर से उतारा जाता है (सं० पूलक)। पोवरा-३९१ [संज्ञा] दे० 'पुश्ररा'। पोस्त-१५० [संज्ञा] एक पौधा जिससे श्रफीम निकलती है (फा॰ पोस्त)। पेंड़-१२२ [सज्ञा] ईख के बोने के दुकड़े (पैंड़ = खंड —'देशी नाममाला') दे॰ 'पताँड़'। पैतरब-१२७ [कि०] पैर से खेत की मिट्टी बराबर करना (सं० पाद-)। पैचल-१८०,१८३ [संज्ञा] बदमाश श्रीर भागने वाली गाय (पाद+ चंचल)। पेजनी-२९८ [संज्ञा] गाड़ी के दोनों बगल लगी हुई लकड़ियाँ जिनमें पहिए का धुरा रहता है। पैजेब-३६१ [संज्ञा] स्त्रियों के पैर का एक श्राभूषण (फा॰ पाजेब)। पैताना-३८३ [संज्ञा] पलँग का पैर की श्रोर का भाग (सं॰ पादान्त-)। पैना-२१ [संशा] इलवाहों .की बैल हाँकने की लकड़ी (सं॰ प्राजनं)। पैरा-५७,७४,९७ [संज्ञा] छीटकर बोने

की किया (सं० प्र + ईर, प्रा० पयर; तु० म० पर = बोना)। पोंकब-१७८ [कि०] बहुत पतली टड्डी होना-पशुस्रों का एक रोग (सं० पू (पूय); तु० म० पूँ = मल का ढेर)। पोत्र्या-१६० [संज्ञा] गाय का नव जात बच्चा (सं० पोत-)। पोखब-३२७ [क्रि०] पोषण करना (सं० पुश्)। पोखरा-२६ [संज्ञा] तालाव (सं० पुष्कर)। षोञ्जउवा, पोञ्जवा-२७२ [संज्ञा] गुल-उर के पीछे धुश्राँ निकलने का रास्ता । पोटियाब-७५ [कि०] जौ के पौधे में पत्तियों का विकसित होना। पोटी-७५ [संज्ञा] जौ के पौषे की ऋारं-भिक त्रवस्था में निकली हुई नई-नई पत्तियाँ । पोढ़- ५८,२४३,३८७ [वि•] पुष्ट (सं० प्रौढ़)। पोढ़गर, पोरगर-२४३ [वि०] वही । पोढ़िया-३६२ [संजा] पैर की श्रॉगुली का एक गइना। पोतनी माटी-१ [संज्ञा] एक प्रकार की चिकनी पोतने यं।ग्य मिट्टी । पोस्तैरी-14३ [संज्ञा] पोस्त के सूक्के फलों के द्वकड़े। पोहता-१५० [संज्ञा] दे० 'पोस्त'। पौढ़ा-१२८ [संज्ञा] एक प्रकार का मोटा गन्ना (सं० पौडुक)। पौत्रा-३२८ [संज्ञा] सेर का चतुर्था श (सं० पादक)।

पौदा-२६ [संज्ञा] बेड़ी चलाने के लिए खड़े होने का स्थान ।
पौदर-२७० [संज्ञा] वह रास्ता जिस पर पुरवट का बैल चलता है ।
पौधव-३३३ [कि०] पौधे में श्रंकुर निकलना ।
पौना-२७४,२८१ [संज्ञा] लोहे की एक भन्नी विशेष ।
पौला-३८२ [संज्ञा] एक प्रकार की खँडाऊ बिसमें खूँटी न लगाकर रस्सी लगाई जाती है (सं० पादुका) ।
प्यूनी-३९७,३९९ दे० पूनी ।

फ

फइँच-३४२ [संज्ञा] दे० 'पैंच'। फटउद-१६१ [संज्ञा] पेउस श्राग पर रख देने पर फट जाता है, उस दशा में उसे फटउद कहते हैं (फटा + दूध)। फटका-३९८ [संज्ञा] धुमकी (श्रुनु०)। फटनहिया-१९५ [संज्ञा] ५.ट-५.ट की ध्वनि से तेजी से गिरने वाली कुएँ की मिद्दी (सं० स्फट् –)। फड़-२५७ [संज्ञा] बैलगाड़ी का वह भाग जिस पर माल लदता है (सं० पट ? फा॰ फ़र्द वा फा॰ फड़ = सार्वजनिक व्यापार स्थान, तु० ग्र० मा० फलग (फलक)। फतिंगा-४९ [संज्ञा] ईख की पत्ती में लगने वाला एक कीड़ा (सं० पतंग)। फतुही-१२२ [संज्ञा] एक प्रकार का पहनने का वस्त्र (श्रर० फत्ही)। फनगी-१२९ [संज्ञा] दे० 'फतिङ्जा'। **फरका-२०५ [ंसंज्ञा**] छाजन के दोनों भागों में से एक भाग (सं॰ फलक)।

फर्युद्दी-४९ [संज्ञा] एक प्रकार की छोटी चिड़िया (फल ± गुद्-)। **फरसा-१०** [संज्ञा] मिट्टी खनने का एक ऋौजार (सं० परश्रा)। फरहर-१०५,१४२ [संज्ञा] नमी कम हो जाने पर मिट्टी का कुछ सूखा हुन्ना रूप। यथा, फरहर माटी (तु० सं० स्फुट)। फरियाइब-३९७ [क्रि०] रूई के कचरे को साफ करना । फरुहॉ-१०[संज्ञा]फरसा (सं०पर शुकः) l फरुही-४३ [संज्ञा] खेत में नाली बनाने का एक उपकरण I फलठा, फल्ठा-३३, १४०,१९२,२१६, ३४२ [संज्ञा] बाँन का चीरा हुन्ना रूप । फॉक-१३० [संज्ञा] किसी चूर्ण का उतना भाग जितना एक बार में मुँह में डाल कर खाया जा सके (ऋनु० श्रथवा श्रार पक्क = जबड़ा; तु० म० फका)। फाँकब-१३१ [कि0] दुकड़े-दुकड़े काटना (फाँक -)। फाट-२८७ [संज्ञा] राव रखने पर कुछ समय बाद उसका शीरा ऊपर श्रा जाता है, इसी शीरे को फाट कहते हैं (फट् -)। फानब-२२ [कि०] ब्रारम्भ करना। यथा, हराई फानब (सं॰ स्पन्द्)। फाना-३८२ [संज्ञा] फंदा (सं० स्पन्द्)। फार-१४,३२७ [संज्ञा] हल का लोहे का नोकीला भाग जिससे मिट्टी खुदती है (सं॰ फाल)।

फाहा-३९७ [संज्ञा] साफ की हुई रूई जिसके रेशे-रेशे श्रलग हों। फिरकी-४०० [संज्ञा] रुपये के बराबर त्राकार का तकली का एक भाग (फिर्-)। फ़ुटकी-३१६,३९७ 🗗 संज्ञा] रूई का कचरा (सं० पुटक) । फुटहरा-४०६ [संज्ञा] मटर या ऋरहर का भुनाने पर फुटा हुआ रूप (सं० स्क्रटन)। फुनगी-९७ [संज्ञा] पौषे के सिरे का भाग जहाँ पत्तियाँ खिली नहीं रहती (सं० पुंग, स्फुलिंग ?)। फुनना-४०९ [संज्ञा] फुलरा--कपड़े का छोटा-छोटा फूल जो सजावट के लिए बनाया जाता है (हिं० फुँदना)। फ़ुफकारब-१४२ [कि०] पानी छिछ-कारना, छींटें देना। फुरुह्री-३६४ [संज्ञा] नाक का एक त्राभूषण (हिं० फूल) । फुलनहवाँ आलू-१४१ [संज्ञा] एक प्रकार का भ्रालू जिसके पौधे फूलते हैं। फ़लवाँस-३३६ [संज्ञा] एक प्रकार का बाँस । फुलही-४१० [वि०] फूलदार । यथा, फ़लही मौनी। फुल्लो-३६९ [संज्ञा] सूत का घुंडी के

श्राकार का बनाया गया एक फूल जो

गहना गुहने में पुन्दरता बढ़ाने के लिए

फूल-१५९ [संज्ञा] गर्भाशयः, मुहा० फूल + ब्राइब = बच्चा होते समय गर्भा-शय का निकलना (सं० पुष्प ? तु० म०

फूल = गर्भाशय); ३०८ मुहा० फूल

होता है।

घोंटब-धान के कोष में गर्भषारण की क्रिया; ३७२ मुहा० पूल माड्ब-किसी श्रीजार की धार का भहना। २९८ [संज्ञा] चीनी के खाते के ऊपरी भाग की सब से साफ चीनी। फूला-२८४ [संज्ञा] शीरे का बुला (फुज़); २८४ मुहा० फूला उठव-बुल्ले का ग्राना; फूला लेब-वही। फूली-१६९ [संज्ञा] श्रॉंख का एक रोग । फेउस–१०७ [संज्ञा] दे० 'पेउस' । फेकसा–२६३ [संज्ञा] हृदय के पास का मांस । फेट-२४५ [संज्ञा] लकड़ी की सिक्की। फेटकट त्र्यारा–२४२ [संज्ञा] एक प्रकार का त्रारा (सं० पट, तु० हिं० फेटा)। फेदा-२७०,३२०,३४१ [संज्ञा] बॉस के जड़ की **श्रोर का भाग (हिं० पेंदा)** l फेरफार-२१८ [यौ०] छाजन की मरम्मत में खपड़ों की श्रदल-बदल । फेरवा-३५७ [संज्ञा] एक श्राभूषण । फेरा-२३ [संज्ञा] एक पूरा चक्कर । फेरोटी-२१८ [संज्ञा] खपडेल की छाजन की मरम्मत (प्रा॰ फेरगा)। फैकट-१६६ [वि०] बदमारा बैल। फोंफर--२३ [वि०] पोली । यथा, फोंफर माटी । फोंफी-३४५ [संज्ञा] हवा फूँकने की बाँस की पोली नली; ३७३ पतले बाँस का एक पोला दुकड़ा जिसमें नाई श्रपनी नहरनी रखता है।

व वॅंकवा—११३ [संज्ञा] धान का एक रोग (सं• वक)।

बँगला पान-१३६ [संज्ञा] एक प्रकार का पान । बंभा-९१,९९ [संशा] न फलने वाले वृद्ध (सं वंध्या)। १९१ घी पकाने पर कड़ाही में जली हुई करोनी, कहा जाता है कि इसके खाने पर स्त्री बंभा हो जाती है। बंडा-२६४ [संज्ञा] ऋवई की भाँति एक तरकारी । बंदी-३५५ [संज्ञा] सर का एक आर्भू-वर्ण जो ऋागे की ऋोर माथे पर पहना जाता है। वंधन-३४३ [संज्ञा] दौरी का मेंद्ररा जिस बाँस से बाँघा जाता है; ३७५ [संज्ञा] बंधन के काम श्राने वाली रस्ती (सं० बंधन)। बॅसकट-३४० [संज्ञा] बॉस का काम करने वाली एक जाति विशेष। बॅसफूल-३३६ [संज्ञा] दे० 'फुलबॉस'। बँसफोर-३४० [संज्ञा] दे० 'बँसकट'। बँसवाड़ी, बँसवारी–३३१ [संज्ञा] बाँस की कोठी। वंसलोचन-१३१ [संज्ञा] किसी किसी बाँस के भीतरी भाग में प्राप्त होने वाले हलके नीले रंग के छोटे-छोटे दुकड़े जो श्रोषधि के प्रयोग में श्राते हैं। वहर-१६४ [संज्ञा] एक फल (सं० बदर)। बइरिया लाल-१६४ [संज्ञा] बहर की भौति लाल । बकेन, बकेना-१६२ [संज्ञा] वह गाय या भैंस जिसे बच्चा दिये हुए कई

महीने हो गये हों (सं० वष्क्रयगी)।

बखरी-२२१ [संज्ञा] घर का भीतरी खुला हुन्ना भाग-न्त्राँगन । बिखया-४०७ [संज्ञा] एक प्रकार की महीन सिलाई (फा॰ बख़िया)। वगवगा शक्कर>२९४ [संज्ञा] बग बग चमकती हुई साफ शक्कर। बगरी-१०३ [संज्ञा] एक प्रकार का भदई धान जो छीट कर बोया जाता है (बगरना = छींटना, सं० विकिरण)। बगल-३७३ [संज्ञा] बाह्मूल के नीचे की स्रोर का गड्डा-कॉल (फा॰ बगल); मुहा० बगल बनाइब-काँल के बाल बन ना। बगला-२४६ [संज्ञा] किसी लकड़ी के चीरे जाने पर उसके दोनों भाग (फा॰ बगल) । बगली-२०० [संज्ञा] बगल का भाग; मुहा • बगली भरब-कुएँ की जोड़ाई के समय कुएँ की दीवार ऋौर खाँखर के बीच की जगह भरना । बगहर-१५७ कि०] भागने वाली गाय (सं॰ बल-+)। बगुली गाय-१५५ [संज्ञा] बकुला के सदृश श्वेत गाय । बघमहाँ-३५८ [वि०] बाघ के मुँह सदृश । यथा, बघमुहाँ हुंडी । बद्धवा-१६७ [संज्ञा] गाय का नर बच्चा (सं० बत्स, प्रा० वच्छ)। बजरा-१७९ [संज्ञा] दे० 'बाबड़ा'। बजद्हा-९ विले• वजदा वाला। यथा. बजदहा खेत । बजड़हिया-११८ [वि०] वही। बंभाव-१२५ कि॰ े फँसना (बद्ध,

वभाइब-३६८ 'वभन्न' का सं०। वड़का-१३४ [वि०] बड़े श्राकार का l बड़ेर-२०५ [संज्ञा] छाजन के दोनों पल्लों के मध्य में लगने वाली लकड़ी। (सं॰ वंड् = विभाजित करना) बड़ेरा-४२ [संज्ञा] खेत में सिंचाई के लिये तिरछे-तिरछें मध्य में जो नाली बनती है, दे॰ बड़ेर'; २१९ मुहा॰ बड़ेरा वाधव-बड़ेरा की छवाई करना I बड़ेरी-२२३ [संज्ञा] बड़ेर के ऊपर की छाजन। बड़ींखा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार की पुरानी ईख जो मोटी होती है। बढ़ई-२४२ [संज्ञा] काम करने वाला कारीगर (सं वद्ध कि प्रा॰ बढ्ढइ)। वतास-१७८ [संज्ञा] बात का रोग (सं० वात)। वतासा-३६२ [संज्ञा] बतासा श्राकार का पैर की श्राँगुलियों में पहने जाने वाला एक श्राभूषण । बद-बद-२८४ [संज्ञा] शीरा पकते समय बद-बद की आवाज (अनु०, सं० वद्)। बद्मास-१६१ [वि०] शरारती (फ़ा० बद + श्रर० मश्राश = जीवन)! बदरी-१९१ [संज्ञा] बादल (सं० बारिद)। बद्धी-१६८,२५४ [संज्ञा] बिघया बैल (विश्र); १६९ मुहा० बद्धी मानब-बद्धी का कार्य सफल हो जाना; २६५ चमड़े की पतली होरी जो मृदंग-तबला

प्रा० बड्म)।

श्रादि में मदी जाती है (सं० वर्ध)। विधिया-१६८ [संशाः] जो बैल न्पुंसक कर दिया गया हो, दे॰ 'बढ़ी'। बनिका–३०६,३०९ [संज्ञा] सूत के छीरे श्रीर कपड़े की पाई में लगाया गया सूत का बंधन । वन्द-२४२ [संज्ञा] विलायती कपड़े की गाँठो में लगकर श्राई हुई पक्के लोहे की पत्ती (फ़ा॰ बन्द)। वन्न, वन्नि-२४२ [संज्ञा] स्रारे की चहर को बन्न कहते हैं, दे० 'बंद'। बन्द्वई-२९७ [संज्ञा] शक्कर बनाने के लिए राब को लोथों में भर कर दबाते हैं, इस के फलस्वरूप जो शीरा चूता है उसे वन्दुई कहते हैं (सं० वन्ध्)। बिफयाब-२८० [कि॰] कड़ाह के रस में बाफ बनना (सं॰ वाष्प प्रा॰ बफ्फ) । वय-११०,३११,३१२ [संजा.] जुलाही के करघे का एक भ्रांग जिसमें सूत पहना कर बुनाई की जाती है (सं वाय)। वयसर-३१२ [संज्ञा] वह लकड़ी जिसमें बय पहनाई जाती है, दे० 'बय'। बयार-१६८ [संजा] हवा । वयाला-२१३ [संज्ञा] दीवार में वह सूराख जिसके द्वारा बाहर की चीजें देखी जा सकें (सं॰ वात-)। बरइठा-१.३७ [संज्ञा] पान के लिए बरई जो भीटा तैयार करते हैं दे॰ 'भीटा'। वरई-३८० [संज्ञा] पान की खेती करने वाली जाति (क॰ बर = पत्र ?)। वरकल-१२७ [वि०] ऐसी मिट्टी जो न गीली हो श्रीर न सूखी हो । यथा, बरकल मारी।

बरद, बरदा-१६७ [संज्ञा] बैल (सं० बलीवद प्रा॰ बलइ)। बरदाब-१५८ कि०] गाय का साँड से संयोग होना, तु॰ 'पार बहव' तथा 'पाल खाब'। बरदौर-१७९,२५३ [संज्ञा] बैलों के बाँधने का स्थान । बरध, बरधा-१६७ [संज्ञा] दे॰ 'बरद'। वरव-२४३ [क्रि॰] कची लकड़ी का सूलने पर टेढ़ी हो जाना, उलभना; ३७१ बटना (वट्-वर्तयति)। बरमा-२४२,२४९ [संज्ञा] लकड़ी में छेद करने के लिये एक श्रीजार (तु॰ सं० भ्रम) । वरमी-२४२,२४९ [संज्ञा] बरमा का श्रल्पा० । बरवैया-४४ [संज्ञा] खेत में सिंचाई के समय एक नाली से दूसरी नाली में पानी जाने की व्यवस्था करने वाला न्नादमी (सं॰ वारय्-) ! . बरहा-२३,३०,४२ [संज्ञा] सिंचाई के लिए बनाई गई नाली (सं॰ वारि-); २७ [संशा] वह रस्ती जिसमें कूँड बाँधी जाती है। १५१ मुहा० बरहा पनिया-इब-बरहा में पानी पहुँचाना । बरही-२४,१२३,३८२ [संजा] हेंगा को जुन्नाठ से संबंधित करने वाली रस्सी; ४६ खेत में दो बरहों के बीच की जमीन; 1६ • बचा होनेके बाद बारहवाँ दिन I वरियार-७ [वि०] मजबूत, जनर। यथा, बरिबार खेत (बलिन्-)।

बरिसायन दाँतब-१६७ कि० बछवे

को प्रति वर्ष दाँत निकलना (सं॰ वष -)। बरी-३७८ [संज्ञा] बटी हुई रस्सी I बरुश्रा-४१० [संज्ञा] मूँज के छिलके का बना हुन्ना बल्ला जिससे मौनी-भौंकी श्रादि बनाई जाती है, तु० 'बल्ला'। बर्काइ-२७८ [वि०] बटी हुई रस्सी। यथा, बर्ब्ड रसरी (सं० वट-)। वलहम करव-२१५ [क्रि॰] मकान की छाजन में धरन-बड़ेर-पटुका तांता श्रादि को यथा स्थान लगाकर छाजन का ढाँचा तैयार करना (सं॰ बहल = हद, तु० ग्र० मा० बहलिय = हदता; तु० फा० बराइम करना) I विलहन्-१०८ [संज्ञा] ऐसे धान जिनमें बालें बाहर निकल श्राती हैं। बलुत्राह-१,४ [संज्ञा] बलुही मिटी। बलुरी-८५ [संज्ञा] गेहूँ की बाल में जब देवाई के बाद भी दाना लगा रह जाता है तब उस बाल को बल्लुरी कहते हैं। बलुहा बलुही-४ [वि०] बालू युक्त । बलुही दोमट-१ [संज्ञा] बालू युक दोमट जमीन । बलोथर-१९७ [संज्ञा] बलुहा स्थान। बल्ला-२७,२८,३४,३३४ [संज्ञा] हॅकुर का वाँसंया बल्ला; ३१ मुहा० बल्ला तोरब-टेंकुर का बल्ला कूँड़ सहित ऊपर श्राने पर बल्ले को भुकाकर पानी गिराने को बल्ला तोरना कहते हैं। ४१० मूँ ज के छिलंके को चीर कर मौनी भौंकी म्नने के लिये जो बरुश्रा बनाते हैं तु॰ 'बरुद्रा'।

वसूला-२४२ [संज्ञा] बढ्ई का एक श्रीजार (सं॰ वासी)। बह-२१ [ग्र०] बैलों के चलाने के लिये एक बोली (सं० वह्, प्रा० वह्= पहुँचाना, ले जाना) दे॰ 'बाह'। बहव-१०,२९ [कि०] किसी श्रीजार का ठीक ठीक काम देना। यथा, फरसा बहब। दे॰ 'बह'; तु॰ 'लहब'; १५८ मुहा० पार बहब-गाय का साँड द्वारा बरदाना (वह = गर्भ धारण करना); दे॰ 'श्रोहब', 'श्रोहाइन'; तु॰ श्र० मा० बहिट्ट (बहिस्थ) = मैथुन सेवन । बहर-४२ [संज्ञा] नीचे स्थान को जब सिंचाई के लिए पाट कर ऊँ ना करते हैं तो उसे बहर कहते हैं: महा० वहर चढ़ाइब-बहर बनाने की किया । बहरी-४२ [संज्ञा] बहर पर बनाई हुई नाली दे० 'बहर'। बहिला-१६२ [संज्ञा] बंध्या गाय (तु० सं॰ बहुला = गाय?) । तु०म०पाडशी । बहुरी-७८,४०६ [संज्ञा] एक प्रकार का चबैना, भूना हुन्ना जी। बहूँटा-३५७ [संज्ञा] बाँह पर पहनने का एक श्राभूषण (सं॰ बाहुस्थ, प्रा॰ बाहुट्ट)। बहेंत-१ [वि०] बही हुई मिट्टी। यथा, बहेंत माटी। बहोरब-१८२ [क्रि०] लौटाना । बाँ-२१ [ग्रा॰] हल के बायें बैल के लिए संबोधन । दे॰ 'बाँव'। बाँकर-२४३ [वि०] टेड़ा (सं० वक्र)। वाँका-२६८ [संज्ञा | धरिकार का लोहे का एक ऋोजार (सं० वक्र-)।

बाँकी-३४१ [संज्ञा] वही। बाँमा-१६२ [संज्ञा] बंध्या, तु० 'बहिला'। बाँड़ी-१५६ [वि०] बिना पूँछ वाली गाय (सं॰ वंड) । बाँव-२१ [वि०] बायाँ (वाम)। बाँस-३३,३३० [संज्ञा] एक वृद्ध (सं० वंश)। वाँस गन्ना-११९ [संज्ञा] एक प्रकार का कड़ा गन्ना। बाँस फारम-११९ [संज्ञा] एक प्रकार की नई ईख, दे॰ 'बॉस गन्ना'। बाँस फूल-१०३ [संज्ञा] एक प्रकार का कुत्रारी थान। बाँसा छोड़ब-१५८ मुहा० वियाने का समय निकट ऋाने पर गर्भ नीचे जिसक त्राता है, इस त्रवस्था को बाँसा छोड़ना कहते हैं (सं० वंश = शेट्)। वागर-३ [संज्ञा] कल्लार के ऋतिरिक्त जमीन (तु० हि० बांगर)। बाघी-१७८ [संज्ञा] एक प्रकार की गिलटी जो पशुस्रों को निकलती है। बाछा-१६७ [संज्ञा] दे० 'बछुत्रा'। वाजड़ा-११८ [संज्ञा] बाजरा (सं० बर्नरी = बजरी)। बाता-२१६,२५३ [संज्ञा] बाँस के फल्टों को बाता कहते हैं। ये छाजन के काम में श्राते हैं (सं॰ वर्ति-) बाती-२०४ [संज्ञा] रहठा की पतली-पतली कंछियाँ (सं० वर्ति-) l बाध-२०४ [संज्ञा] मूंज की सुतली; ३७४ सन की मुतलो I बान्ह-११२ [संज्ञा] धान की रोपाई में जित्नी बेहन एक बार में एक

जगह बैठाते हैं उसके समृह की बान्ह कहते हैं। बाबू मिश्री-११९ [संज्ञा] एक प्रकार की नई ईख । बार-१३३ [संज्ञा] जोन्हरी की बाल में निकले हुए बाल की तरह रेशे (सं० बाल; तु० पूई); ६४ मुहा० बार **छूटव-**खुरपी या लोहे का कोई ग्रौजार पत्थर पर पथरने से उसमें धार का बिलकुल पतला भाग निकलने लगना है इसी को बार छ्रुटना कहते हैं। बारी-२६,३१,२३५,२३६,२४० [संज्ञा] किनारा; ३६५ कान का एक त्राभूपण (सं वलय); ४१० मौनी या भौंकी का प्रत्येक मंडलाकार फेरा। बाल-१३१,१३३ [संज्ञा] पौधे में वह भाग जिसमें ऋनाज रहता है। बालन-१७९ [संज्ञा] पशुत्रों के लिए गेंड़ास से बाल कर तैयार किया हुन्ना चारा । बालब-७८,१७९ [क्रि॰] गेंड़ास से चारा काटना । बालटू-२७० [संज्ञा] एक चूड़ीदार बड़ा खीला (ग्रॅं० वोल्ट)। बाली-३६५ [संज्ञा] कान में पहनने का एक श्राभूषण (सं० बालिका)। बाह-२३ [संज्ञा] एक बार की जुताई (प्रा० यह बैल का कंधा?) दे० 'बह'। बिचखड़-१२२ [संज्ञा] ईख के बीच का भाग। विचुकब-१६२ [कि०] पशुस्रों का दूध तोइना।

बिछिया-३६२ [संज्ञा] पैर की श्राँगुली

का एक ग्राभूषण (सं० बृश्चिकः)। विजायठ-३५७ [संज्ञा] बाजू का एक त्राभूषण, तु० बाजू-हिं० बजना । विजुली-३६५ [संज्ञा] कान का एक श्राभूषण (विद्युत्−) I विड्र-विड्र-१३२ [संज्ञा] ग्रलग-श्रलग, दूर-दूर । विङ्हा-२५४,३८२ [संज्ञा] तिन-बैलिया गाड़ी में सब से ऋगला बैल जिस पर बींड़ रहती है। बितना-१९६ [संज्ञा] लकड़ी की गुल्ली जिलके द्वारा कुएँ की चँडवाही में भौत्रा की रस्ती का सम्बन्ध नार से करते हैं (सं० वितस्ति = वित्ता)। विथरच-७९ [कि०] जौ की बाल पक जाने पर उसके दाने ऋलग-ऋलग छितरा जाते हैं उसी को विथरना कहते हैं (विस्तीर्यते)। बिथरी-३०८ [संज्ञा] कपड़े में ताने के पश्चात् की श्रवस्था I विदह्ब-२३,९७,१३०,१३४ [क्रि०] फसल जम ऋ।ने पर खेत की हैगाना; १०६ कुन्नारी धान के जम न्नाने पर खेत को पुनः जोतना हैगाना । बिद्हनी-१०६ [संज्ञा] विदहने का कार्य बिनुली-२८ [संज्ञा] एक पिटुई जो देंकुर में जड़ी जाती है श्रीर जिसमें सूराख करके धुर्रा लगाते हैं। बिस्मा-२३३ [संज्ञा] किसी वर्तन के मुँहकड़ा के पास गद्न वाला भाग। वियाना-1६२,१७७ [संज्ञा] पशुस्रों के जनने का कार्य (सं० विजन्) l वियाव-१६२ (कि॰) बच्चा जनना,

मुहा • चढ़ि के बियाब-ग्रधिक दिन पर गर्भ रहना । वियास-८,५६,१०४ [संज्ञा] जिस खेत में कुत्रारी धान बोया जाता है (विकास): जौ के पीधे का विस्तार; १०६, १०८कुत्रारी धान के पौधे का विस्तार; १२८ ईल के पौधे का विस्तार: १०८ महा० वियास आइब = विकसित होना, विस्तार होना । बिरिया-३६५ [संज्ञा] ढाल के आकार का कान में पहिनने का एक स्राभूषण। विलर अक्खा-१६५ [संज्ञा] विलार की आँख सदश आँख वाला बैल। बिलारी-२५३ [संज्ञा] दरवाजे के पीछे बन्द करने के लिए एक लकड़ी। बिसुक जाब-१६२ [क्रि०] दे० 'बिचुकब'। बींड़-१९२ [संज्ञा] कुएँ की दीवाल को गिरने से बचाने के लिए मेउड़ी की टहनियों से बनाया गया एक वृत्त (वेग्गी?) तु० 'कोटी'। बींड़-२५४,३२५ [संज्ञा] बिड़िहा बैल या कोल्ह के बैल की गरदन पर रक्ली जाने वाली गद्दी (सं० वीटक ?) बींड़ि-१८२ [संज्ञा] बिंड़िहा बैल के कन्धे पर लगाई जाने वाली रस्सी । बींड़ी-२५४ [संज्ञा] दे० 'बींड़'। बीया-१२२ [संज्ञा] वह ईख जो काट-कर बोने के लिए रक्खी गई हो । ११२ मुहा • बीया रोपब-बेहन बैठाना । बीसा-६६ [संज्ञा] बीस (सं० विंशति)। बुकनी-१४७ [संज्ञा] चूर्ण (सं० वृषण ७ बुकन-)।

बुकुञ्जा–२३३ [संज्ञा] श्रपटन (सं• वृषण्)। बुजकल-४२ [वि०] मुँह तक भरी हुई नाली (सं० त्र्युत् + कल; तु० म० बुचकल = डूबना)। बुजबुजा-२९३ [संज्ञा] बुल्ला-लोथे पर की शीरे की बूँदे तु॰ 'बुज्जा', दे॰ 'गजाब'। बुजेबुज भरी-४२ [वि०] मुँह तक भरी । यथा, बुजेबुज भरी नाली । बुज्जा-२९३ [संज्ञा] दे० 'बुजबुजा' I बुड़ब-४१ [कि०] डूबना (प्रा॰ बुड्ड)। बुलाक-३६४ [संज्ञा] वह सुराहीदार मोती जो स्त्रियाँ नाक में पहनती हैं (फ़ा॰ बुलाक)। बुल्ला–२८४ [संज्ञा] बुलबुला (बुद्बुद)। बूटा मारब-२९९ [क्रि०] पानी का छोंटा मारना I बेंगा–५७,१०५ [संज्ञा] बीज (सं० बीजांग) । बेंट-१०,६१,६४,६५ [संज्ञा] श्रीजारों में लगा हुन्रा काठ का दस्ता (सं• वृन्त) । बेंड़ा-२५३ [संज्ञा] टटरा या दरवाजे को पीछे से बंद करने की लकड़ी। बेंड़ी-३६,३३४,३४४ [संज्ञा] बॉस की वह टोकरी जिसमें चार रस्सियाँ बँधी रहती हैं श्रीर जिनके द्वारा सिंचाई का काम होता है (पा॰ बेडा, बेडी - नौका)। वेंव-३२० [संज्ञा] गड़रियों के कम्बल बुनने का एक ऋौजार जिससे बुनावट को ठोंक-ठोंक कर गफ करते हैं (वय-)। बेउन्ही-३८४ [संज्ञा] चारपाई बनते

समय बाध ऊपर नीचे हो जाने से पड़ी हुई ऍठन (प्रा॰ विउंज ?)। बेकहल-३८० [संज्ञा] पलास की जड़ जिससे रस्सी बनाते हैं। बेड़ा-११६ [संज्ञा] सनई की पूरियों का वह बोभ जिसे पानी में सड़ने के लिए छोड़ते हैं (सं० वेडः)। बेड़िया-२३,२५ [वि०] बेंहें-बेंड ऋर्थात् जो श्राँखों के समानान्तर बाईं श्रोर से दाहिनी या दाहिनी स्रोर से बाई स्रोर हो । यथा, बैंडिया जोताई । बेड़े-बेड़े-२३,१४२ [वि०] वही । बेर्ट्ड - ३५४ [संज्ञा] गलाए हुए सोने में पड़ी हुई परतें । बेदी-३४५ [संज्ञा] वह स्थान जहाँ सोनार ऋपनी ऋँगीठी रखता है। बेना-४०६ [संज्ञा] पंखा (व्यजन)। बेनिया–२५३ [संज्ञा] दे० 'बेनी' । बेनी-३४३ [संज्ञा] दौरे के भीतरी भाग में चटाई के सदृश जो चीज बुनकर बैठाई जाती है (वेशिका); २५३ दरवाजें के पल्लो के किनारे पर ऊपर से लगी हुई चौड़ी पटरी। बेरा-११६ [संज्ञा] दे० 'बेड़ा'। बेराइब-१६३,३८९ [कि०] छाँटना (वृ-)। बेलनदार-३३ [वि०] बेलन सदृश घूमने वाली । यथा, बेलनदार चरखी । बेलनी-२७० [संज्ञा] ईल पेरने के कोल्हू में एक छोटा बेलन (सं॰ बेलन); ३९९ [संज्ञा] धुनकी चलाने लिए एक इथियार जो बेलन के आकार का होता

है, इसके दोनों किनारे उठे हुए रहते हैं। बेलौन्हब-८५ [कि०] गेहूँ की बाल का पक कर बेल के रंग सहश हो जाना । बेसर-३६४ [संज्ञा] नाक का एक श्राभूषण् । बेहन-८,५९,१४८ [संज्ञा] बीज डाल कर पौधों को इस योग्य तैयार करना कि वे उलाड़ कर खेत में लगाये जा सकें (सं० बीज 🛨 धन) । ५९ मुहा० बेहन डालब-बेहन के लिए खेत में बीज डालना ; बेहन बैठाइब-बेहन को उखाइकर श्रन्यत्र लगाना; ५६,११२ बेहन रोपब-वही। बेहनउर–११२ [संज्ञा] दे० 'बेहनौर' । बेहनौर-८,५९,११२ [संज्ञा] वह स्थान जहाँ जड़हन धान की बेहन तैयार की जाती है। बै–३२० [संज्ञा] कम्मल बुनने की बय दे० 'बय'। बैठक-११,२७५ [संज्ञा] ठाले का ुसमय, बेकारी का समय। बैठका-२०२ [संज्ञा] मकान से संबंधित बैठने-उठने के लिये विशेष स्थान (उप + विष्ट−) । बैठब-६० [क्रि०] किसी चीज का दब जाना । यथा, मिट्टी बैठब; १५६ किसी उंभड़ी चीज का पूर्ववत् सम हो जाना । यथा, पुरइन बैठब । बैठाइब−२८,४३,४०४ [कि•] जड़ देना, स्थिर कर देना; ६७ ब्राबर से रखना; १८८ मुहा० दूधबेठाइब-किसी मिट्टी के पात्र में कंडी की आग

पर दूध को पकने के लिए रखना। बेठानी-१८६,३४० [संज्ञा] चरने के बाद जहाँ गोरू बैठते हैं। बेंभरनी-३२० [संज्ञा] करघे के बय को भरने का श्रीजार। बैरखी-३५७ [संज्ञा] स्त्रियों का बाजू का एक स्नाभूषण (बाहु-रिच्चका ?)। वेल छटकाइब-२० मुहा० बैलो को हल से श्रलग करना; १७१ बल नाथब-बैल के नधुने में रस्ती पहनाना; १७० बेल निकारब-नए बैल को हल में चलने का श्रभ्यास कराना । बोद्याई-५७ [संज्ञा] बोने का कार्य (सं॰ वपन)। बोउनहरि-५७ [संज्ञा] बोने वाली स्त्री। बोडनी-५७,७५ [संज्ञा] बोने का कार्य। बोग-१११ [संज्ञा] धान को छीटकर बोना, इस ढंग की बोल्राई में बेहन की श्रावश्यकता नहीं पड़ती I बोदर-२६ [संज्ञा] बेंड्री के पानी के लिए बनाया गया गड्ढा (प्रा० बोदर = विशाल)। बोनी-५७,७४,९२ [संज्ञा] बोने का बोर-४१ [संज्ञा] कुएँ में इतना जल होना कि पात्र डूच सके; ४१ मुहा० बोर पर श्राइब-कुएँ का पानी ज्ब इतना हो जाय कि उसमें कूँ इ या मोट हुव सके। बोरब-२६,३३ [क्रि०] पानी में डुबोना (মা**॰ बुडु –**) । बोरसी-१८८,२४५,३९६ [संज्ञा] मिट्टी को भ्राँगीठी (बार + उषिता)। बोरो-१११ [संज्ञा] एक प्रकार का धान।

बोवैया-५७ [संज्ञा] बोने वाला बोहब-१२२ [कि०] डुबोना (प्रा॰ बोहित्थ = नौका ?); तु० म० पोहब (ग्रप + वह्) = तैरना बोहवाली-१२२ [वि०] पानी में भिगोई हुई । यथा, बाहवाली बिया । बौखा-१६९ [संज्ञा] इवा का तेज भोंका (वायु—पद्ध ?)। बौरा मारब-७१ [कि०] श्रोसाने के लिए किसी कम्मल श्रादि से हवा करना (सं• वायु)। ब्योंड़ा-९५३ [संज्ञा] दे० 'बेंड़ा' l भँजब-२४२ [क्रि०] मुझ्ना (सं० भंज-पा० भंजति)। भँजनी-३११ [संज्ञा] एक लकड़ी जिसका प्रयोग पाई की भाँज करते समय होता है। भँड़छी-२४३ [संज्ञा] ऐसी लकड़ी जो भीतर सड़ गई हो। भँवरिहा-१६५ [वि०] जिम बैल के भौं के बीच में भँवर हो (सं॰ भ्रमरी-)। भगमानी-१५६ [वि०] भाग्यशाली (सं० भाग्यवान्-)। भगाड़-२०१ [संज्ञा] कुएँ की दीवार में फटकर जगह हो जाना (भग्न-)। भठ्त्रा हंल-१२३ [संज्ञा] जिस हल से बोई हुई ईल की मूहिं भठती (बंद होती) है (सं॰ भ्रष्ट-?) भडरों का दिन-२७८ [संज्ञा] गुलउर के चलने का प्रथम दिन, दे॰ 'गुलउर' भड़कनहिया-१५७ [संज्ञा] वह गाय।

जो भइकती हो।

भड़कदंता, भड़दंता-१६७ [संज्ञा] ऐसे शाला जिन्हें ६ मास में ही दाँत निकल श्राते हैं (सं॰ भटदन्त-)। भड़भूँजा-७८,३८८,४०६ भड़भूँज, [संज्ञा] भाइ भूँजने वाला (सं० भ्राष्ट्र 🛨 भ्रस्त्-) । भड़सड़ा, भड़सरा-२१३ [संज्ञा] ब्रंडे की त्राकृति का बना ताख (सं० भाग्ड 🛨 शाला)। भद्ई-२०३ [संज्ञा] भादों के महीने में वाली फसल (सं॰ भाद्रपद-)। भद्वारा-११,५६ [संज्ञा] भादों की वर्षा । भरँगा-२६१ [संज्ञा] गाड़ी को तुलवाने के समय फड़ को उठाने लिए एक लकड़ी (सं० भाराङ्क) दे० 'गाड़ी तुलाइब । भर-२११,२४१ [संज्ञा] माप । यथा, मुठहथ भर (सं० भार)। भरतू-१३,३५५ [वि०] ठोस (सं० भृ-)। भरदंता-१६७ [संज्ञा] 'भइदंता'। भरहरी भरब-१५८ कि०] बरदाने के समय योनि से एक प्रकार का स्राव होना । भेलुआ-३३५ [संज्ञा] एक प्रकार का बाँस । भरका-२३३,३२५ [संज्ञा] मिट्टी का एक छोटा पात्र; तु : म० भुरकर्णे = पानी पीने के समय एक प्रकार की ध्वनि । भवनिहाँ भैंसा-४८ [संज्ञा] भवानी के नाम पर छोड़ा हुआ भैंसा। भसव-२०१ [कि०] धँउना (सं०

भस्क ?) भाँज-२७५ [संज्ञा] कोल्हू चलाने में जब सब की एक-एक पारी हो जाती है तो उसे भाँज कहते हैं (सं० भाज्य ?); ३११ [संज्ञा] पाई में बुनाई की सुविधा के लिए कुछ-कुछ दूर पर सरई पहनाना (सं० भज्); १६२ मुहा० भाँज मारब-पहले श्रीर दूसरे वियाने में श्रिधिक समय का श्रांतर होना (भंजति)। भाका-१३० [संज्ञा] मेड्ब्रा मींज कर फाँकना (सं॰ भ्रस्ज ?) भाठब-१४५ कि॰ वाटना। भाठी, भाथी-२६७ [संज्ञा] लोहारों का हवा देने का एक यंत्र (सं • मस्त्री) सिंशा सावाँ का भाभा-१३५ खोखला दाना । भारा-१६२ [संज्ञा] गाय का बच्चा मर जाने पर उसको दुहने के लिये उसके सामने जो भोजन रक्खा जाता है (हिं० भाड़ा ८ सं० भाटं = व्यभिचार द्वारा प्राप्त द्रव्य)। भिंडी-२८२ [संज्ञा] एक भाजी (सं० भेएडा)। भिटवा-५ दे० 'भीटा'। भिहलाब-२१२ [क्रि०] पसर जाना या फैल जाना । यथा, दीवार भिहलाव । भीटा–५ [संज्ञा] ऊँचा स्थान ; १३७,३८० वह ऊँचा स्थान जहाँ पान लगाया जाता है। भीत–२१२ [संज्ञा] कची दीवार (सं० भित्ति)। २१२ मुहा० भीत ठीकब-भीत काट-छाँट कर सुडौल बनाना ; भीत तोरब-भीत के ऊपरी भाग में

चौड़ाई को क्रमशः कम करते जाना । भीरी-९८ [संज्ञा] कटी हुई श्ररहर को टाल । भुँजिया-४०६ [संज्ञा] चावल का एक भेद जो धान उबाल कर बनाया जाता है (सं० भ्रस्ज-)। भुत्र्या-११९,४०९ [संज्ञा] सरकंडे तथा किसी-किसी ईख के ऊपरी भाग में निकलने वाला एक प्रकार का फूल। भुकुड़ियाब-९४ [कि०] भुकुड़ी लगना। भुकुड़ी-९४,४०२ [संज्ञा] वर्षात्रमृतु में सामानों पर एक प्रकार का लगी हुई सफेद परत। भुक्ता-२०५ [संज्ञा] छाजन में चौड़ाई में लगनेवाले बाँसों में जो जोड़ लगते हैं। भुजैना-४०६ [संज्ञा] चरवन, चबैना (भ्रस्ज् = दहन करना)। भट्टा-१३३ [संज्ञा] मक्के की वाल (भ्रष्ट-?)। भुड़का-३५३ [संज्ञा] दे० 'मरुका'। भुड़को-३९५ [संज्ञा] डेहरी का छोटा ल्य । भूभुन-१६३ [संज्ञा] ब्रोठ। भुरभुरा चालब-५६ [कि०] एक ' प्रकार का कीड़ा (गोबरीड़ा) लेंड़ी को चाल डालता है, इस किया को भुरभुरा चालब कहते हैं (वै॰ सं॰ भुर् = कंपन के अर्थ में)। भुरभुरी-१ [वि०] जिस मिट्टी के द्रकड़े बारीक हों। भुरो-२४६ [संज्ञा] लकड़ी का बुरादा I भुवहिया-११९ [संज्ञा] वह ईख जिसमें मुश्रा निकलता है। दे॰ 'मुश्रा'।

भुस-४ [संज्ञा०] दो रसा मिट्टी से पौषे के उखाइने पर होने वाली एक ध्वनि । मुसभुस-१ [वि॰] ऐसी भुरभुरी मिट्टी जिस पर चलने पर भुमभुस की ध्वनि निकले । भूई:-४०६ [संज्ञा] जमीन (सं॰ भूमि)। भूसा-१७९ [संज्ञा] ग्रनाज डंठलों का दाँया हुन्ना रूप जो पशुस्रों के चारे का काम देता है (सं • बुस) भूसी-४०३ [संज्ञा] दाने के ऊपर का छिलका (सं० बुसिका)। भेइब-३२८ कि० । भिगोना । भेड़-५६ [संज्ञा] एक पशु (सं० मेष); मुहा० भेड़ बैठाइब-खाद की दृष्टि से खेत में भेंड़ बैठाना; ३१४ भेड़ मूड़ब-भेड़ के बाल काटना। भेल घघरा-३ [संज्ञा] ऐसा नम स्थान जहाँ से पानी चुकचुकाता हो। भैसाब-१७७ [कि॰] भैंस का भैंसे से जोड़ा खाना (भैंस < सं० महिष्)। भोहराइब–३४७ [क्रि०] किसी बारीक चीज को छिड़ कना। भोंकी-४१० [संज्ञा] मूँज की एक छोटी टोकरी (सं० श्रम्युत् + क्रुष् -?)। म मंगर-२०५ [संज्ञा] छुप्पर के मध्य में लगने वाला बाँस या फलठा (सं० मंगल ?)। मँगारी-२०५ [संज्ञा] छुप्पर का मध्य भाग जहाँ मंगर लयता है दे॰ 'मंगर'। मँगियाइब-१०७ कि० । धान के खेत में निराई करने पर पौधों की श्रेगी

श्रलग श्रलग दिखाई पड़ती है। इस प्रकार निराई करके पौधों को ऋलग-श्रलग करने को मँगियाना कहते हैं (सं॰ मार्ग-)। मॅजीरा-२८४ [संज्ञा] शीरे का बुलः बुला (सं॰ मंजीर-); मुहा॰ मॅजीरा लेब-शीरे में बुलबुले का उठना ! मंभा-२०५ [संज्ञा] छाजन की एक लकडी जो श्रोरवती के पास लगती है (सं॰ मध्य-)। मॅंड्सड़-३४२ [संज्ञा]गाँस के फल्ठे में गाँठ के समीप वाला भाग जिसे नर भी कहते हैं। मॅंदरजिया, मॅंदराजी-१४१ [संज्ञा] एक प्रकार की श्रालू जो संभवतः मद्रास की श्रोर से श्राती है। मइछना-२८९ [संज्ञा] महिया से चुत्रा हुन्ना रस, दे॰ 'महिया' । मकई-१३२ [संज्ञा] मन्का, ज्वार (सं । मर्क कः, मर्क टकः)। मकरा-१,१३० [संज्ञा] एक मोटा श्रन, मेड् ह्या । तु० ह्य० मा० मंडूस । मकुनी-४०६ [संज्ञा] मटर का श्राटा। मकोला-१७९,२६८ [संज्ञा] थोड़ा पानी मिलाकर चलाई हुई सानी ! मक्का-१३२ [संज्ञा] दे० 'मक्ई'। मघडत्रा, मघऊ-९६,१४७ [वि०] माघ का । मघौटल खेत-११ [संज्ञा] माघ का खना हुन्ना खेत। मचहिल-२२६ [वि०] सेव, वह लाजन जिसमें ढाल कम हो (मंच-)। मचान-५२ [संज्ञा] खेत रत्वाने के लिए

बनाया हुन्ना ऊँचा स्थान । मचिया-४०३ [संज्ञा] एक प्रकार का बैठने का ऊँचा श्रासन (सं० मंचिका) l मजगर-११७ [वि०] पुष्ट । मभोला-२७४ [संज्ञा] मिट्टी का एक बरतन जो कड़ाह में रस डालने के काम ऋाता है (मध्य-)। मटखना-१९८ [संज्ञा] कुम्हार के मिट्टी खोदने का स्थान। मटमैल-१,१०३ [वि०] मिट्टी के रंग का कालापन लिए हुए; जो साफ न हो। मटियरा-४ [संज्ञा] वह खेत जिसमें मटियार मिट्टी ऋधिक हो। मटियार-१,२२७ [संज्ञा] वह मिट्टी जिसमें केवल मिट्टी हो बालू न हो ; २२९ कुम्हार जहाँ मिट्टी एकत्र करके रखता है। मटियार दोमट-१ [संज्ञा] वह मटियार मिट्टी जिसमें कुछ बालू का ऋंश हो। मट्ठा-१९० [संज्ञा] दही को मथकर मक्खन निकालने के बाद उसका पानी मिला हुआ रूप (सं॰ मस्तु-)। मठार-१९१ [वि॰] माठा मिला हुन्ना। मड़ई-५२,२०३ [संज्ञा] फूस से छाया हुन्ना स्थान। मड्वा-१४८ [संज्ञा] मरचा के पौधे में लगने वाला एक कीड़ा। मङ्हा-२०६ [संज्ञा] मङ्के से बड़ा रहने का स्थान (सं॰ मंडप)। मिंड्याब-२८४ [क्रि॰] रस का खौल करके तर ऊपर होना (मंड-)। मतबरहा,मथबरहा-४२[संज्ञा] सिंचाई के लिए खेत के एक सिरे पर बनाई

गई बड़ी नाली। मथानी-१९० [संज्ञा] दही मथने का एक श्रीजार (मंथनी-) मद्धिम-२४० [वि०] धीमा, घटिया (सं० मध्यम्)। मनगो-११८ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख । मनराजी-१४१ [संज्ञा] दे॰'मँदराजी'। मनसायन-५२ [संज्ञा] चहल-पहल, सजीवता । मनाइब-१२८ [क्रि॰] मनाना-हो जाना यथा, करेर मनाना = कड़ा पड़ जाना । मनोहरी-३६६ [संज्ञा] साड़ी में घूँघट के पास गुड़ा जाने दाजा एक श्राभूषण् । ममसब-१३१ [कि॰] अनाज का उसकी नमी के कारण बर जाना या बिगड जाना I मरकहा-१६६ [वि०] मारने वाला । यथा, मरकहा बैल । मरकहिया, मरकही-१५७ [वि०] मारने वाली। यथा, मरकहिया गाय। मरचा-१४७ [संज्ञा] मिरचा (सं० मिरच)। मरिखम-३२४ [संज्ञा] कोल्हू में कातर के पिछले भाग में लगी एक खूँटी। मरैलवा खेत-७ [संज्ञा] वह खेत जिसमें छाहीं श्रादि के कारण उपज न होती हो । मल-३६१ [संज्ञा] स्त्रियों के पैर का एक श्राभूषण्। मलमास-३८४ [संज्ञा] हर तीसरे वर्ष पइने वाला चान्द्रमास जो श्रिधिक का० १६

मास होता है। मलाई-१८८[संज्ञा] रूघ के ऊपर जमने वाली सादी (सं॰ मल-)। मलिस्त-३४६ [संज्ञा] सूराख करने का सोनारों का एक श्रौ।जर (तु० सं० मिण्डिस)। मसक-२६५ [संज्ञा] पानी भरने के लिए चमड़े का थैला (फ़ा॰ मशक)। मसकब-१३१ [क्रि॰] नष्ट होना। यथा, जीरा मसकब = जीरा नष्ट होना (सं॰ मस्क् तु॰ म॰ मसकर्षों)। मसका-१९० [संज्ञा] मक्खन, नैनू (सं॰ मस्कु = जाना, निकलना)। मसगंडा-१२८ [संज्ञा] श्रच्छी मोटी ईख (सं० मांस + क० गंडा = श्रेष्ठ ?) । मसीन-४०३ [वि०] श्रोद, नम। महतवा-३११ [संज्ञा] करघे के काम में श्राने वाला एक खूँटा (महत्)। महदेखा-१९ [संज्ञा] जुब्राठ के मध्य में उठा हुन्रा भाग जहाँ नाधा म्रट-काया जाता है। महब-१९० [कि०] मथना (सं० मंथ्) महिया-२८० [संज्ञा] शीरे की मैल (सं मिथतं प्रा महिन्न, तु म । मही = सादी) मुहा • महिया काटब-शीरे की मैल ब्रालग करना। महिया मारबत्वही । महीन–४०३ [वि०] श्रच्छा, कीमती I यथा, महीन श्रानाज । महुन्त्रा-३२९ [संज्ञा] एक (सं॰ मधूक)। महुलाव-१४३ [क्रि॰] स्वना, कटु-श्रानाः १४४ कुम्हिलाना ।

महुवर-१५५ [संज्ञा] महुत्रा के रंग वाली गाय। महोखिया-१५५ [संज्ञा] महोख पत्ती के रंग की गाय (सं • महापत्ती)! महोबिया-१३६ [संज्ञा] महोबा का पान । माँकब-१८१ [क्रि०] कृदना-फाँदना (सं मंकति-चलना)। माँग-३५५ सिंजा कियों के सर के बालों के मध्य में बना मार्ग जिसमें सिंद्र डाला जाता है। माँमा-२०५ [संज्ञा] दे० 'मंभा'। माँठब-२३४ [क्रि॰] तैयार हुए कच्चे बरतन का कुम्हार द्वारा हाथ से धीरे-धीरे ठोंक कर ठीक किया जाना। माँडू-४९ सिंजा नात का पसाया हन्ना पानी (सं॰ मंड) माधी-९६ [वि०] माघ में होने वाली। माभा-३०९ [संज्ञा] पाई करते समय कैंचा पर जो बाँस रक्ला जाता है (सं॰ मध्य)। माटी-१ [संज्ञा] मिट्टी (सं० मृत्तिका प्रा० मित्तिया ; २११ मुहा० माटी काँड़ब-मिट्टी रौंदना। २१२ माटी तोरब-मिट्टो तैयार करना I माठा-१९० [संज्ञा] दे० 'मट्ठा'। माड़ा-१०२ [संज्ञा] तीसी का एक रोग । माड़ो-११७ [संज्ञा] पान के भीटे के लिये बनाया गया छुपर (सं० (मग्डप)। माथ-१४ [संज्ञा] इल की मूड़ी; ४३, ११५ सिरे का भाग।

मान-४०४ [संज्ञा] बड़ी चक्की जिसमें श्चरहर दरी जाती है (सं० मानिका) l मानव-१६८ कि० किसी का ठीक ठीक पूरा उतरना, किसी चीज का अनुकूल प्रभाव पड़ना। मार देव-११५ [क्रि॰] किसी वस्तु को हानि पहुँचा देना (सं॰ मारयति)। मारा जाब-८६,११५ कि०] वस्तु को हानि पहुँचना । माल-१५३,२९५ [संज्ञा] किसी सामान का तात्विक स्रंश (स्रर० माल)। माला-१९ [संज्ञा] जुत्रा के पचार श्रौर सद्दल द्वाराबना घेरा। माल्ह-४०१ [संज्ञा] चरखे की एक डोरी या रस्ती जिसके सहारे तकुश्रा घमता है (सं० माल्य)। मास-१२८ [संज्ञा] उड़द (सं० माष)। माहो-१०१,१४९ [संज्ञा] एक रोग जो सरसों व मूली की फसल को हानि पहुँचाता है। मिंद्ब-४१० [क्रि०] मिंद्ना, किसी चीज के किनारे पर बनना (प्रा॰ मडु-)। मिरचा-१४७ [संज्ञा] एक फली जो श्रत्यन्त कड़ ई होती है (मरिच ?)। मिलहर बैल-१६७ [संज्ञा] वह बैल जिसके आठ दाँत पूरे हो गये हों। मींदी-३८७ [संज्ञा] भीत्रा की अवँठ तु॰ मेंदी, दे॰ 'मिदब'व 'श्रवँठ'; मुहा० मींदी मारब-मींदी बनाना । मुगरी-२२९,३८० [संज्ञा] लकड़ी का एक छोटा पिटना (सं०मुद्गर-); २७०

लकड़ी का एक दुकड़ा जो ईख के कल में लगता है। मुँगारा-११२,१७९ [संज्ञा] वह धान जिसमें पानी की कमी से फल न लगे हों (मुद्गाकार ? मुद्गलः-एक प्रकार की घास)। मुॅड़गुहना-३६९ [संज्ञा] चँवरी । मुंडी-१५६,१६५ [संज्ञा] जिसके सिर पर सींगें नाम मात्र हों (मुंड -)। मुॅंड़िया−८३ [संज्ञा] एक प्रकार का गेहूँ । मुँड़ेरी-२२३ [संज्ञा] मकान का सब से ऊपरी भाग जो बड़ेर पर होता है। मूँदरी-३५९ [संज्ञा] ऋँगुलियों का एक **ब्राभू**षण (सं० मुद्रिका) । मॅं हकड़ा-२३३ [संज्ञा] किसी बरतन के मुँह के समीप वाला भाग (मुख+ कटक)। मुँहेमुँह–४२ [क्रि॰वि॰] मुँह बराबर । मुक्का-२१३ [संज्ञा] मूका (मुष्टिका)। मुटमूर-६३ [संज्ञा] एक प्रकार का भद्ईं धान । मुटठा-२१६ [संज्ञा] छाजन के लिए सरकंडों का एक समृह जो साधारणतः मूठी भर होता है (मुब्टि-)। मुटठी-१६३ [संज्ञा] बैलों की नाप जो मूठी से की जाती है (सं मुध्यका प्रा॰ मुद्दिउन्ना)। मुठह्थ-२११,२४१ [संज्ञा] मुट्ठी बंद हाथ की नाप—लगभग डेंद्र बीता (तु० सं॰ रत्नि प्रा॰ रविण = मुठइथ)। मुठिया-१६ [संज्ञा] परिदृथ के ऊपरी भाग का वह स्थान जिसे मूठी से पकड़ते हैं (सं॰ मुध्यिका); २३३ कुम्हार का एक

श्रीजार जिससे बरतन पीट-पीट कर ठीक किया जाता है; २४० गोबर की पाथी हुई मुठिया जो जलाने के काम त्राती है; २७४ बग्तन पकड़ने के लिये उसमें बना हुन्त्रा उपकरण; २८५ मूठी द्वारा बनाई हुई गुड़ की छोटी छाटी मेली; ४०२ जाँत के हथवड़ का मुद्री से पकड़ा जाने वाला भाग। मूठ लेब-९२ [कि०] बोने की साइत करना (सं० मुध्टिक-)। मूठा-२१६ [संज्ञा] दे० 'मुट्ठा'। मुङ्कट्टा-२३१ [संज्ञा] कुम्हार। मुतउड़-१५८ [संज्ञा] बच्चा होने के पूर्व योनि से निकलने वाला जलवत् पदार्थ (सं० मूत्र-पुट-); मुहा० मुत-उड़ श्राइब, मुतउड़ फूटब-मुतउइ निकलना । मुतान-१६३ [संज्ञा] बैल का मूत्र स्थान । मुदैपन-५१ [संज्ञा] दुश्मनी (श्रर० मुद्दई-)। मुद्धीदार-३२० [वि०] मुद्धी से युक्त--मुद्धी एक प्रकार का फन्दा है। मुनरी-६४ [संज्ञा] दे० 'मुँदरी'। मुनुई-२७४ [संज्ञा] रस उदहने के लिये एक छोटा मिद्दी का बरतन। ममेर-३३८ [संज्ञा] एक प्रकार का बॉस । मुरियाइव-१५१ [क्रि०] खेत की नाली के भीतर की मिट्टी की निकालकर उसे नाली के किनारे छोपना (हिं• मुड़ना = मोड़ना सं० मुट्-मोटयति)। मुरेरब-९९ [क्रि॰] ऐंउना ।

मुर्रा-४१ [संज्ञा] खेत की सिंचाई में पानी चलाने के अन्तिम श्रोहार को मुर्रा कहते हैं; ९१ अरहर के पेड़ को मरोर कर बनाई हुई रस्सी जो लेहना बांधने के काम में आती है; १७३ एक प्रकार की भैंस।

मुर्रियाइब-२९०,३०६ [क्रि०] ऐंटना, एक प्रकार का बट देना।

मुर्री-३१० [संज्ञा] एक सूत को दूसरे से मिला कर श्रॉगूठे के सहारे बट देना।

मुर्हियाब-१२% [कि०] ईख जम ग्राने पर पौधों की श्रेगी ग्रलग-श्रलग दिखाई पड़ती है उसे मुर्हियाना कहते हैं दे० 'मूहिं'।

मुसरा-२०१ [संज्ञा] कुएँ का वह स्रोत जहाँ से मूसलाधार जल निकले; २०० ईख पेरने की कल में मूसर सदृश एक गोला लोहा होता है (सं॰ मुसल); १९७,२०१ मुसरा खुलब-पानी का स्रोत खुल जाना।

मुहूरत-२१० [संशा] मुहूर्त्त । मुहा० मुहूरत सोधवाइब-मुहूर्त्त विचरवाना । मूँगरि-२४१ [संशा] एक लकड़ी का ठीहा जिस पर धरिकार बाँस रखकर काटता है (सं० मुद्गरक) दे० 'मुँगरी'। मूँज-१४०,३८०,४१० [संशा] सरकंडे का नरम छिलके वाला भाग (सं० मुंज)। मूँड्-१४ [संशा] हर का पिछला मोटा भाग; ३७३ सिर (सं० मुंड); मुहा० मूँड़ मूड़ना-सिर का सारा बाल छूरे से बनाना; राढ़ी मुड़ब-दादी बनाना। मूँड्ब-३७३ [कि॰] छूरे से सिर के बाल बनाना (मंडयित)।
मूँड्ग-१४ [संज्ञा] दे॰ 'मूँड्'।
मूँड्ग-३०४ [संज्ञा] जाठ का श्रान्तिम
भाग जो कोल्हू में रहता है; ४०९
चरखे के मध्य की वह मोटी लकड़ी
जिसके भीतर से धुरा निकलता है।
मूनब-२९९ [कि॰] मूँदना, छिपाना
(सं॰ मुद्रयित)।

मूहिं-२३,५९,१०२,१२३ [संज्ञा] हल द्वारा खेत में जो निशान बनता है विशेषतः ईख श्रौर तीसी बोने के लिये (सं॰ मूर्घा ?)। १४२ श्रालू बोने के लिए कुदार द्वारा बनाई गई नाली; १२८ मुहा॰ मूहिं चढ़ाइब-मूहिं पर मिटी चढ़ाना। दे॰ 'डुइही'।

मूस-५० [संजा] चूहा (सं० मूषक)।
मृगडाह-१२६,३३२ [संजा] मृगशिरा
नज्ञ; कहा० मृगडाह जब तपै
श्राँगारा। सोइ किसान जो पोय
सँभारा॥

मेखड़ा-२६ [संज्ञा] बाँस की वह फट्टी जिसे बेंडी के मुँह पर गोलाकार रूप में बाँधते हैं (सं॰ मेखला १)। तु० 'मेंडरा'।

मेघी-१७८ [संज्ञा] पशुस्त्रों के गले का एक रोग जिसके कारण उनसे कुछ खाया नहीं जाता है।

मेटा, मेटी-२३३ [संज्ञा] मिट्टी का एक पात्र जिसमें दूध श्रादि खते हैं (सं० मृत्घट)।

मेंड़-५,१२ [संज्ञा] खेत की हद बनाने बाली जमीन; मेंड़-डॉड़-वही।

मेंड़रा–२६,३८ [संज्ञा] मोट के मुँह पर गोलाई में लगी हुई एक लकड़ी; ३४२,३४३,३८९ दौरे के मुँह पर लगी बाँस की फड़ी। मेंड्री-४०२ [संज्ञा] एक मंडलाकार चब्तरा; ४१० मौनी बुनने की मंडला-कार (पेंदी)। मेड्र्ज्ञा-१,१३० [संज्ञा] एक मोटा श्चनाज, मकरा (तु० **श्च**० मा० मंडूस) । मेड्ररी-१३१ [संज्ञा] मेड्या की डाँठ। में ड़ौरी-१२ [संज्ञा] मेंड़ के अगल-बगल की जमीन। **मेंढ़ी-३९२** [संज्ञा] चोटी की भाँति गाँछी हुई गोनरी में श्रवँठि, दे॰ मिंदव व 'मींदी'; मुहा० मेंदी मारब–श्रवँठ मारना । मेरइब-४७,१०५ [कि०] पैरा बोने के बाद खेत को जोतकर हेंगाना । मेल्हब-२४६ [कि०] इधर-उधर डगमगाना । मेहनार-२७५ [संज्ञा] एवज़ के बदले में दिया गया मजदूर। मेहियवा, मेहियहवा, मेहिया-६९ [संज्ञा] दॅवरी के समय चलने वाला बाई स्त्रोर का बैल जो चलते ममय केन्द्र में पड़ता (सं॰ मेथि प्रा॰ मेहि = खल के बीच का काष्ठ नहाँ पशुको बाँधकर मर्दन किया जाता है)। मैना-१६५ [संज्ञा] फैली हुई सींग वाला बैल ।

मैनी-१५६ [संज्ञा] ऐसी गाय जिसकी सींगें फैली हों; ३८२ चारपाई की बना-

वट को आरंभ करते समय पैताने की ओर

लगाया जाने वाला वेंड़े वेंड़ बाध जिसमें बाद में उनचन लगाया जाता है। तु॰ श्चरदवान तथा मइन। मैल-२८० [संज्ञा] शीरे का मल जो उबालने से ऋलग होता है; मुहा॰ मैल कमाब-मेल त्रलग करना; २८१ मेल फूटब-शीरे भी मैल का फैलना ! मोख-२०५ [संज्ञा] छान के दोनों बगल जो रहठा लगा रहता है उसे मोख कहते हैं (सं॰ मुख पट्टी, तु॰ म॰ मोहटो = छुप्पर का किनारा)। मोखब-१०७ [क्रि०] मोख को घँसाकर छान में ठीक करना I मोगली बंधन-२०५ [संज्ञा] एक प्रकार की गाँठ । मोगली बुनावट-३८३ [संज्ञा] एक प्रकार की चारपाई की बुनावट। मोचना-२६६ [संज्ञा] मोचियों का एक श्रीजार जिससे सिलाई के समय डोरी खींचते हैं। मोट-२५,३८ [संजा] चमड़े का बड़ा थैला जो सिंचाई के काम श्राता है (क॰ मोट्ट=संचय ?); ३८ मुहा० मोट तोरब-मोट से पानी गिराना; मोट सिउरब-मोट श्रोर मेंडरा को रस्ती से नाथना । मोटरी-२६५ [संज्ञा] गठरी (क॰ मोट्ट= संचय ?)। मोतिहरा-३५८ [संज्ञा] एक प्रकार का श्राभूषण जो कलाई में पहना जाता है। मोथा-६३ [संज्ञा] एक प्रकार की घास (सं॰ मुस्त, प्रा॰ मुस्या, मोत्या) l

मोमजामा-२६० [संज्ञा] मोम जमाया हुआ कपड़ा या टाट । मोरवट-३४३ [संज्ञा] दौरे के मेंडरे पर एंठी हुई बुनावट । मोरा-४०३ [संज्ञा] बैठने का एक आसन दु० हिं० मोटा । मोहवा-१४९ [संज्ञा] एक प्रकार की मूली । मोहवा-१९५ [संज्ञा] चेहरी का मुँह (मुख-)। मोहाना-३९४ [संज्ञा] चूल्हि का मुँह । मोहार-२५१ [संज्ञा] दरवाजा (मुख+ ह्वार)। मौनी-४१० [संज्ञा] मूँज का कटोरे के श्राकार का एक पात्र।

₹

रंदा-२४२,२४८ [संज्ञा] बद्ई का एक श्रीजार जिस से वह लकड़ी की सतह छील कर बराबर करता है (फ़ा॰रंदह); मुहा० रंदा फेरब - रंदा करना। र दियाइब-२४ - कि० रंदा करना। रंपा-२६४ [संज्ञा] चमड़ा साफ करने त्रीर काटने का त्रीजार (प्रा० रंप=छीलना)। र्उता-२१६ [संज्ञा] एक प्रकार का ईख सदश पौधा जो छ।जन के काग में श्राता है (?+पत्र)। रक्त-रक्त-३६३ [संज्ञा] रक्त । रखवारी-५२ [संज्ञा] खेत रखाने का कार्य। रखौना-१८० [संज्ञः] पशुत्रों के चरने के लिये छोड़ी हुई जमीन। रहा-२१२ [संज्ञा] मिट्टी की दीवार बनाते समय जितनी मिट्टी एक बार

में दीवार पर रखी जाती है (तु॰ सं• रद् = खोदना; फा॰ रदह् -); मुहा॰ रहा घुमाइव - दीवार पर रहा चढ़ाना । रन्ना-२४२ [संज्ञा] दे० 'रंदा'। रबनी-२७९ [संज्ञा] राव से पतला ईख का ऋौटाया हुऋा हलका गाढ़ा रस दे॰ 'राब'। रमरहरवा, रमरहरा-६६ [संज्ञा] एक प्रकार की ऋरहर (राम-विशेष के ऋर्थ में, तु० राम बाँस)। रवा-३५८, ३६० [संज्ञा] सोने या चाँदी के छोटे-छोटे दाने। रवाब-७९ [कि०] सूखना। रस-२८० [संज्ञा] ईख कारस (सं० रस); मुहा० रस कमाब-रस से महिया या मैल ऋलग करना। २८३ रसफेरब – एक कढ़ाह से में रस डालना। रस बोभब-कड़ाह को रस से भरना। रसगर-११७ [वि०] रस से भरी हुई यथा, रसगर ईख । रसरी-३७५ [संज्ञा] ग्स्सी, डोरी (सं॰ रश्मि -) रसवत-१०५ [संज्ञा] वर्षा में खेत जोत कर धान छींट कर बोने को रस-वत की बोग्राई कहते हैं। रसहा-२७४ [वि०] रस वाला । यथा, रसहा होदा । रसियाइब-७२ [कि०] स्रोसाने के बाद श्रन्न की राशि लगाना (सं राशि)। रसी-२६४ [संज्ञा] चमड़े को सिमाने ंके लिये उसे थैला सदृश बनाकर उसमें बंडा खून कर पानी के साथ भर देते हैं।

इस थैले से जो रस चूता है उसे रसी कहते हैं, इस रसी को पुनः उसी थैले में डालते हैं। दे० 'बंडा' २७३ खोइया में पानी डाल कर उसे दहाने से जो रस तैयार होता है। रस्मा-३७५, ३८१ [संज्ञा] रस्ती से मोटा । रहँट-२६,४० [संज्ञा] कुएँ से पानी निकालने का एक यंत्र (सं० ग्राधह प्रा॰ ऋरहट्ट) तु॰ म॰ रहाट । रहठा-५८,७३,२४४ [संज्ञा] त्रारहर का सुखा डंठल । रहर-९६ [संज्ञा] दे० 'त्रारहर'। रान-परोसी-४९ [संज्ञा] श्रहोसी-पड़ोसी (सं॰ परान्त + प्रतिवेशी वा प्रतिवासी)। राँपा, राँपी-२६६ [संज्ञा | दे० 'रंपा'। राई-१०० [संज्ञा] एक प्रकार की छोटी सरसों (सं० राजिका प्रा० राइका) तु० ग्र**० म०** राइं। राख, राखी-२४१,३२५,३४९ [संज्ञा] भस्म (सं॰ रिच्चका)। राखी-पाती-२४१ [यौ॰] राख श्रौर पत्ते का कचडा । राछ-२०७,३१२ [संज्ञा] जुलाहीं के करघे में एक श्रीजार जिसके भीतर ताने का तागा रहता है, राख के ठोंकने से कपड़ा गफ होता है। रातुल-७८ [संज्ञा] जी का ग्राधपका मोटा दाना (सं॰ रक्त-)। रानी काजर-१०३ [संज्ञा] एक प्रकार का धान। राब-२७१,२८६ [संज्ञा] शीरे का जमा हुन्ना रूप (पा० रब्बा)।

राम कहि द-४१ मुहा० सिंचाई समाप्त करने के लिए एक संकेत । रामबाँस-१९७ [संज्ञा] एक प्रकार का मोटा बाँस (राम-विशेषता का द्योतक तु॰ रमरहरवा); मुहा॰ रामबाँस कूटब-पानी निकालने के लिये किसी बाँस के दुकड़े में लोहा लगाकर उसे कुएँ में धँमाना । रामबाँस डालब-वही । रास-३९९ [संज्ञा] जितनी रूई एक बार में धुनने के लिये रक्खी जाती है (सं॰ राशि-)। रिस-रिस कर आइद-१९७ मुहा० थोड़ा-थोड़ा पसीजना या निकलना । रुक्खा देब-२९७ [क्रि०] चीनी के गढ़ को साफ करने के लिये उस पर गरम पानी का छिड़काव करते हैं, इसे रुक्ला देना कहते हैं (सं० रुन्न, प्रा० रुक्ल)। रुखानी-२४२,२४९,३२७ रुखान, [संज्ञा] लोहे का लकड़ी काटने का एक श्रीजार । रूई-३९८ [संज्ञा] एक पदार्थ जिससे सूत काता जाता है (प्रा० रूग्र, ग्र० मा० ६य)। रूखर-३८० [संज्ञा] खुरदुरा (सं॰ रज्ञ प्रा॰ रुक्ख)। रूर-१४९ [वि०] जिस मूली के रेशे कड़े पड़ जाते हैं श्रीर जो भीतर सफेद हो जाती है (तु॰ प्रा॰ रुग्न कर्इ)। रूसी-३७१ [संज्ञा] सर की खाल की पतली भिल्ली के बारीक दकड़े। रेंगब-४४ [क्रि०] पानी का धीरे-धीरे नहना (सं० रिंगण्); ४४,१२६ मुहा०

श्रपने सुखे पानी रेंगब-स्वतंत्रता-पूर्वक पानी का खेत में बहना । रेंड्ब-७७,१०७,१०८ [क्रि०] जी या धान में बाल निकलने की पूर्वावस्था (सं॰ एरंड)। रेतब-२६७ [कि॰] रेती द्वारा रगड़ना (सं॰ रेतस्)। रेती-२४२,२६७,३४६ [संज्ञा] लोहा घिसने या रेतकर काटने का एक श्रीजार (सं॰ रेतस्)। रेल मारब-१९७ [क्रि॰] जोर से धक्का मारना (प्रा॰ रेह्मि + ; दे॰ ने॰ रेल्नु)। रेवरवा, रेवरा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख (हिं॰ रेवड़ा सं० रेव + वटि)। रेसा-३९७ सिंशा रूई के तंत्र (फा० रेशा)। रेहकट, रेहटा-१ [संज्ञा] रेह प्रधान मिड़ी। रोंगटा-२६४ दे० 'रोब्राँ'। रोश्राँ, रोवाँ-१५५ [संज्ञा] छोटे-छोटे बारीक बाल (सं॰ रोम)। रोड़ी बाँस-२१६ [संज्ञा] एक प्रकार का पतला बाँस जो छाजन के काम श्राता है। रोपब-८,५९,११२ [कि०] धान की बेहन बैठाना (सं॰ रोपय् प्रा॰ रूप्)। रोपहँड़-द [संज्ञा] जिस खेत में धान रोपा जाता है; ११२ रोपा हुआ धान । रोपाई-११२,१४७ [संज्ञा] रोपने का कार्य (सं॰ रोपण, श्रा॰ मा॰ इंपण)। रोरही-३ [संज्ञा] वह मिट्टी जिसमें कंकड़ के छोटे-छोटे दुकड़ों हो (हिं॰ रोड़ा)।

रोलब-१४२ [क्रि॰] बॉस को बॉका से छीलना या साफ करना (सं॰ लोलयति)।

ल

लंगड़ डालब-४०७ [क्रि०] कई परत कपड़ों को साधारण सिलाई द्वारा ऋँटकाना।

लकठा-१६३ [िक ि दे 'लट्टा'। लकड़ हिया-११९ [िव ि] लकड़ी के समान कड़ी।यथा, 'लकड़ हिया ईख'। लकड़ी कमाब-२४७ मुहा० लकड़ी काट-छाँट कर उसे काम के योग्य बनाना।

लगब-२५ [कि॰] हैंगा का भलीभाँति काम देना; ११० सीइन का प्रभाव पड़ कर किसी वस्तु का दागी होना; १६२ गाय का दूध देना। लगहर लगेन-१६२ [संजा] तम हेने

लगहर, लगेन-१६२ [संज्ञा] दूध देने वाली गाय।

लच्छा-२६१ [संज्ञा] सन के रेशेदार लम्बे-लम्बे भाग (लिह्नतः?); ३६१ एक श्राभूष्या जो चाँदी का तार बट कर बनाया जाता है; ३९७ रूई के रेशों को जब एक सीध में कर लिया जाता है।

लट-१६९ [संज्ञा] सूत या ऊन की चोटी बनाने के लिए जब कई तागे एक में बट दिए जाते हैं तब उनमें से प्रत्येक को लट कहते हैं।

लटाई-१९८ [संज्ञा] पटहार का एक श्रोजार जिसके द्वारा तार लपेटते हैं (सं॰ लट्?)। तु॰ चरक।

लट्टा-१३३ [संज्ञा] ज्वार-बाजरे का

डंउल (सं॰ यध्टि >लट्टी); २५७ गाड़ी के फड़ के दोनों बगल के लड़े। लड़ाय जाब-१५८ कि० रामें गिर जाना । लतर-१३८ [संज्ञा] लता (सं० लतिका-)। लतरी-२६५ [संज्ञा] चर्मकारों का बनाया हुन्रा हेहाती चप्पल (प्रा॰ लता = लात)। लतहिया, लतही-१५७ [संज्ञा] ऐसी गाय जो लात चलाती हो। लतियाइब-१२७ [कि०] खेत की मिटी को पैर से बराबर करना; १३५ बाल से दाना श्रलग करने के लिये उसे लात से रौंदना। लत्ती मारब-२५ [कि॰] हेंगा पर एक पैर रख कर उसे चलाना । ल इफद-१२७ वि० गीली मिट्टी जो चिपक जाय (श्रनु०)। लद्रि जाब-९३ [कि०] फल से लद जाना । लपचा, लपची-[संज्ञा] लम्बी ईख जिसका रस फीका हो। लपेट-३७४ [संज्ञा] लपेटने का भाव l लबनी-२३३ [संज्ञा] मिट्टी की एक हाँड़ी जिसमें ताड़ीकश ताड़ी इकट्टा करते हैं। लब्जी-२७४ [संज्ञा] एक छोटा मिट्टी का बरतन जो शीरा उबहने के काम श्राता है, इसमें लगभग श्राध सेरशीरा त्र्याता है। तु॰ 'मुनुई' व 'जमुनी'। लभनी-२३३ [संज्ञा] वही। लमछर-८३, ११७ [वि०] लम्बा

(लम्ब 🛨 छुटा) । लमेसा-२६९ [संज्ञा] बाँस का कैंचा जिस पर ईख पेरने के पुराने कोल्ह का बाठ रोका जाता था। लर-२६३ [संज्ञा] पश्च के गर्दन का लटकता हुन्ना मांसल भाग । लरकाव-२१५, २२३ [संज्ञा] सं० ढाल हिं० लटकना; तु० सिधार । लरियाइब-३०५ िक्रि० । माला की भाँति गुइना (हिं॰ लड़ी-) लरुआव-११२ [कि०] धान की बेहन का पीली पड़कर कमजोर हो जाना । ललकी-११९, १३२, १४१, १५५ [वि०] लाल रंग की । ललछहूँ-१०३ [वि०] कुछ-कुछ लाल रंग की, साधारण लाल। ललमु हवा कीड़ा-१४८ [संज्ञा] मिरचा के बेहन में लगने वाला कीड़ा। ललरी-३६५ सिंजा कान का लटकता हुआ कोमल मांसल भाग। ललिया-८३ [संज्ञा] एक लाल रंग का गेहूँ। लवँग-३६५ [संज्ञा] कान में पहनने का लवँग सदृश एक आभूषण । लवनियाइय-६७ [क्रि॰] लवनी का बोभ बॉधना। लवनी-६७,९५,११० [संज्ञा] अनाज की कटाई के लिये दी गई अपनाज के रूप में मजदूरी (लवन = काटना); ६७ महा । लवनी बैठाइब-खेत काटने पर मजदूर अपनी मजदूरी के बदले में कटे हुए श्रमाज में से जो बोक बाँधता है उसे लबनी कहते हैं श्रीर बोम्ह के

बाँधने के ढंग को लबनी बैठाना कहते 1 8 लवाही-१२९ [संज्ञा] ईख में लगने वाला एक रोग जिस से ईख लाल पड़ जाती है। लसदार-२,१९८ [वि०] लासा युक्त (सं० लसिका 🛨 फा० दार)। लसर-लसर-३२७ [संज्ञा] लासापन । लसरी-३७५ [संज्ञा] दे० 'रसरी'। लहटी-४१० [संज्ञा] लाह की चड़ी के दुकड़े (सं० लावा)। लहब-१० कि। किसी श्रीनार का ठीक-ठीक काम देना (लभ -)। लहसुर-२२९ [संज्ञा] पह सुल के आकार का कुम्हारों का श्रीजार जिससे वे मिट्टी के परत काट-काट कर अलग करते हैं। लहाँक-१० [वि०] भली भाँति काम देने वाला वाला श्रीजार, दे॰ लहव'। लाई-४०६ [संज्ञा] भुं जिया चावल का भुना हुन्ना रूप (सं० लाजा)। लाढ़ा-१६७ [संज्ञा] स्वस्थ बाछा । लात-२५ [संज्ञा] पैर (प्रा॰ लत्ता)। लावा-४०६ [संज्ञा] दाना भूनने पर जो दाने भली भाँति खिल जाते हैं उनको लावा कहते हैं। लाही-१०० [संज्ञा] एक लाल रंग की सरसों जिसके दाने छोटे होते हैं (सं० लाचा); २६३ शक्कर के भरे हुए लोथों पर लाह सदृश शीरे का ब्ल्ला । लिभियाब-८० [कि०] लीभी सदृश होना (प्रा० लिज्भइ?)।

लिभरी-४०२ [संज्ञा] जाँता की मेंड़री पर वर्षा में एक प्रकार की भुकड़ी जम जाती है जिसे लिभरी कहते हैं। लिलारी-३१, १९६ [संज्ञा] कुएँ का मुँहकड़ा (सं ललाट) I लिहा-लिहा-४८ [ग्र०] कुत्ते को ललकारने का संकेत (ले -)। लीफी-८० [मंजा] श्रपटन छोड़ाने पर जौ के आकार की जो मैल छुटती है उसे लीभी कहते हैं। लीपच-२१२ कि॰ दोवार को मिट्टी से चिकनाना (सं० लिम्प -)। लुगरी-४०८ [संज्ञा] जनानी धोती (दे॰ ने॰ लुगा ८ रुग्ग)। लुँडियाइब-३०९, ३७७ कि० लुंडी बनाना । लुंडी-११६ [संज्ञा] सन की ऐंठी हुई श्राँटी: ३०९, ३७७ रस्सी बनाने के लिए सन का ऐंडा हुआ रूप; ३७४ कते हुए बाँध की पिंडी। बुतराह, लुदकाह-५८ [संज्ञा] बोत्राई जो वरावर से न हो। लुहा-लुहा-४८ [ग्र०] दे० 'लिहा लिहा । लूगा-४०८ [संज्ञा] दे० 'लुगरी'। लूड़ी-११६ [संज्ञा दे० 'लुंडी'। लेख-१०६ [संज्ञा] दे० 'लेव'। लेट-२३ [संज्ञा] हल में मिट्टी श्रथवा घास-पात का बभाना (सं० लोट्यते); मुहा • लेट मारब-लेट छोड़ा देना। लेढ़ा-८० [संज्ञा:] जी की काली वाल (लेढा = छोटा, बेकार । यथा, लेढ्बा सियार वा लेढा श्रादमी)।

लेदुर-५६ [संज्ञा] एक लता । लेदी-२८ [संज्ञा] ढें कुर के बल्लें के निचलें भाग को भारी बनाने के लिए जो मिट्टी छोपी जाती है; १२३ ईख की मूहिं को चौड़ी करने के लिये हल में जो रस्ती ऋादि लपेटते हैं (सं० रद्य = बोक्त)। लेव-२३,१०६ [संज्ञा] धान के खेत में पानी लगने पर उसे लेव कहते हैं। लेव में धान बोने को लेव की बोत्र्याई कहते हैं (सं० लेप, प्रा० लेव = नामि-प्रमाग जल); १०६ मुहा॰ लेव बिद-हब,-मारब,-हेंगाइब-लेव खेत की बिद्हनी, दे॰ 'बिद्हब'। लेवरब-३०८ [कि०] तानी में माड़ी ,लगाना (सं० लेप)। लेसब-३४७ [क्रि०] घेरना (सं० श्लेष)। लेहँड़-१६३ [संज्ञा] बैल का मुंड । लेहॅड़ा-५६ [संज्ञा] सौ मेड़ों का समूह । लेहँड़िहा-१६३ [संज्ञा] लेहँड़ी का बैल। लेहँड़ी-१६३ [संज्ञा] दे० 'लेहँड़'। महा • लेहँड़ी बेराइब-लेहँड़ी में बैल चुनना । लेहना-६६ [संज्ञा] कटिया के समय खेत में काटे हुये पौधों का समृह ; १७९ [संज्ञा] खेत में कटे हुये अनाज का वह भाग जो मजदूरों को मजदूरी के रूप में दिया जाता है (लभ्-)। लेहनियाइब-६६ [कि०] लेहना का हेर लगाना । लोख्या-२३५ [संज्ञा] मिट्टी का सना हुश्रा चाका (लोई, सं॰ लोत ?)। लोट-२३३ [संज्ञा] गगरी से बड़ा मिट्टी

का एक पात्र। लोढ़ा-१६८,३२९ [संज्ञा] सिल पर पीसने के लिये पत्थर का एक विशेष द्वकड़ा (प्रा० लोह) । लोढ़ियायल-१८७ [वि०] लोढ़ा की भाँति पड़ा हुन्ना-जो पशु बैठ जाने पर श्रासानी से नहीं उठता । यथा, लोदि-यायल गोरू। लोथहिया-२९० [वि०] लोथे वाला । यथा, लोथहिया कपड़ा, दे० 'लोथा'। लोथा-२९० [संज्ञा] कपड़े का एक विशेष थैला जिसमें शक्कर को साफ करने के लिये भरते हैं (सं० लोध्ट प्रा० लोह; तु०म०लोय; दे०ने०लोथ्); २९३ मुहा • लोथा काँड़ब-लोथा के ऊपर चद कर उसे रौंदना ; लोथा घोउब-लोथा के ऊपर निकली हुई लाही को पोंछना दे॰ 'लाही'। लोनही-१ [संज्ञा] दे० 'नोनही'। लोहार-२६७,२६८[संज्ञा] लोहेका काम करने वाला कारीगर (सं॰ लोहकार)। लोहिया-१५५ [वि०] लाल रंग की। यथा, लोहिया गाय (सं० लोह)। लोहे की गाँठ-१६३ कहा । श्रत्यंत मज-बूत, किसी बैल की मजबूती प्रकट करने के लिये उसे लोहे की गाँठ कहते हैं। लौटब-२९३ [किं] किसी चीज का पूर्व रूप में हो जाना । लौटान-४६ [संज्ञा] बरहा के एक स्रोर के खेत की सिंचाई पानी के चढ़ान की सिंचाई श्रीर बरहा के दूसरी श्रीर की सिंचाई पानी के लौटान की सिंचाई कहलाती है क्योंकि दूसरे पच की सिंचाई

उसके श्रांतिम छोर से श्रारम्भ होती है, दे॰ 'चढ़ान'।

व

विलायती-११७ [वि०] बाहर से ऋ।ई हुई, परदेशी; २४२ कारखाने की बनी हुई (ऋर० विलायत)।

वैट खाब-११ मुहा० वर्षा से तृप्त (सं० वृष्ट प्रा० विट्ठ) दे० 'श्रोयट'।

स

सँगहा-२०४,२१०,२७४ [संज्ञा] सामग्री (सं० संग्रह) ।

संठा-११६,२०५ [संज्ञा] सनई का डंठल ।

सँड्सी-२६७ [संज्ञा] लोहे का एक पकड़ने का श्रौजार (सं० संदंशिका)।

सँपही-१५७ [संज्ञा] साँप की भाँति जीभ निकालने वाली गाय।

सँविखिहा बैल-१६५ [संज्ञा] जिस बैल के भौ के बीच में भँवर हो (समज्ञ-)। सँवारब-१३१ [कि॰] बर्तन बनाते समय पानी लगाकर उसे सुडौल बनाना।

सइका-२३३,२७४ : [संज्ञा] मिट्टी का एक छोटा वस्तन जो गुलउर में शीरे के उदहने के काम श्राता है।

सहकी-२६३,२७४ [संज्ञा] सहकाका छोटारूप।

सइल-१९ [संज्ञा] जुद्या के दोनों किनारों पर जो खूँ टियाँ लगती हैं श्रीर जिनसे पूरा घेरा बन जाता है (सं॰ शम्या, श्रामला प्रा॰ समिला, तु॰ श्र॰ मा॰ समिला; २० मुहा॰ सङ्ख इटकाइब- महल श्रलग कर बैलों को जुए से बाहर
करना ।
सकड़ी-२५३ [संज्ञा] दरवाजा बन्द
करने की जंजीर (श्टंखला) ।
सकरी-३५६ [संज्ञा] चाँदी या सोने की
गले में पहनने की जंजीर ।

सगंधा-२४४ [संज्ञा] लकड़ी ढोने की रस्ती ।

सगुनी-२५७ [संज्ञा] गाड़ी के फड़ को जुए से सम्बन्धित करने वाली सामने की लकड़ी, गाड़ी बनाते समय बढ़ई इसी को सबसे पहले बनाता है इसी-लिए यह नाम है।

सजब-१४२ [कि॰] खाद पाँस छोड़ने से खेत का उपजाऊ बन जाना (सं॰ सज्ज)।

सजाइब-१५० [क्रि॰] सजब का स॰ । सजाव-१८९ [संज्ञा] सजाने का भाव— जिसकी सुन्दरता ब्राळूती हो । यथा, सजाव का दही— ऐसा दही जिसकी साही ज्यों की त्यों हो ।

सटल-३१२ [संज्ञा] करगह में चलने वाली ढरकी |

सतद्दि-१६७ [संज्ञा] सात दाँत वाला बैल (सं• सत्त + रद); कहा• सतद्दि कहे में श्रावों जावँ। कुटँब परिवार उपरिहितहिं खावेँ॥

सतुत्रा, सतुवा-७८,४०६ [संज्ञा] जौ-मटर का सत्त् (सं॰ सक्तु)।

सनइहा, सनइहटा-९ [सका] जिस खेत से सनई कटी हो (सं॰ शाय-)। सनकव, सनसनाव-२८० [कि॰] रस

गरम होने पर उसमें से सनसनाहट की ध्वनि निकलना । सपटा-४१० [संज्ञा] स्त्राभृषण रखने का मूँज का एक सुन्दर दक्कनदार डिब्बा । समिकयाइब-२७६ [कि०] बगबर से बैठाना (सं० सम-)। समकोनिया-२४२ [संज्ञा] लोगों का समकोगा नापने का श्रीजार (समकोगा-)। समाब-६८ कि०] समाना, प्रवेश करना (सं० संम:-)। समुन्नर सोख-१६५ [संज्ञा] जिस बैल की जीभ पर सफेद धब्बा होता है वह श्रश्भ माना जाता है (सं० समुद्र + सोख)। सयराब-८४ [कि॰] वृद्धि होना, किसी चीज का आवश्यकता से कम न पड़ना (सं॰ शैलायते ?) दे॰ 'सयार'। सयान-१६० [संज्ञा] श्रधि ह श्रवस्था वाले (सं॰ सज्ञान)। सयार-८४ [वि॰] ग्रधिक (स्वैर, श्र०मा॰ सहर = इच्छानुकूल); मुहा० सयार धरब = ऋधिक होना । सर-३०७ [संज्ञा] सरकंडा (सं० शर): ३७३ सिर (शिरस्); ३७३ मुहा० सर घोंटब-मूँड मूँडना, सर के सारे बाल बनाना ; ३०७ सर पहनाइब-कपड़े के ताने में यथा स्थान सरई डालना I दे॰ 'सर्ग्ड्र' । सरई-३०७, ३९९ [संशा] दे० 'सरकंडा'। सरकंडा -१६७ [संज्ञा] सरपत का तना (सं॰ शरकांड)।

सरगपताली-१५६,१६५ [संज्ञा] जिस गाय या बैल की एक सींग ऊपर श्रीर दूसरी नीचे की स्रोर फुकी हो। सरजूपारी-१५४ [संज्ञा] सग्यु के त्र्यास-पास की गाय I सरदर-३१,३३ [मंज्ञा] चरली चलाने के समय कुएँ के आर-पार रखा हुआ लकड़ी का पल्ला । सरपत-२०४ [संज्ञा] एक जंगली पौधा (सं० शरपत्र)। सर्फुलाही-३९९ [संज्ञा 'सरकंडा' । सरया-१०३ [संज्ञा] एक प्रकार का कुत्रारी धान (सं० शारदिक, तु• ऋ० मा० सरया = शरद्)। सरसँवटा-१०१ [संज्ञा] सरसों की डाँठ। सरसों-१०० [संज्ञा] एक प्रकार का तेलहन (सं॰ सर्षप, ग्र॰ मा॰ सरसव) ; मुहा॰ सरसों काढ़ब-सरसों का पेड़ खेत से उखाड़ कर श्रलग करना। सरहँग-१८० [वि०] भागने वाली, बदमाश । यथा सरहँग गाय (सं॰ सारंग?)। सरहरी-१३९,४०९ [संज्ञा] दे० 'सरकंडा'। सराई-४००,४१० [संज्ञा] लोहे की सलाई (सं० शलाका-)। सराग-३०७ [संज्ञा] लोहे का छड़ (सं० शलाक)। सरीता मारव-२०७ मुहा० छाजन के सिरे पर मंगर पर पत्ती फैलाना । सरौतिया-सरौती-११८ [संज्ञा] एक प्रकार की देसी ईख (सं शरपन)।

सरी-३६ [संज्ञा] गड़ारी की धुरी या धुरा (श्रनु०.)। सल्लू-२६५,२६६ [संज्ञा] चमड़े की डोरी जिसे मोची प्रयोग करते हैं (पा॰ सेल्जि) दे० 'सेल्हा'। सवाई-सवाया-२५७,२६८ सिंजा बैल गाड़ी में मुड़ी के पास एक लकड़ी (स + पाद)। सवाती-७४ [संज्ञा] स्वाति नद्मत्र । सहता-३२० [संज्ञा] गड़रिया लोगों का कम्मल बुनने का एक श्रीजार। सहद्-१११ [संज्ञा] शहद। सहदेइया-१११ [संज्ञा] एक प्रकार का धान । सहन-२२२ [संज्ञा] बैठका। सहेंड़ी १३५ [संज्ञा] सावाँ का डंठल । साँचा-२३६ [संज्ञा] वह उपकरण जिसके द्वारा वर्तन बनाते हैं, श्रादर्श । तु॰ गोंट । साँची पान-१३६ [संज्ञा] एक प्रकार का पान। साँटा-२६५ [संज्ञा] बैल हाँकने के लिए चमड़े की लच्छियाँ जो सुटकर्ना के रूप में प्रयुक्त होती हैं। साँड़-४८,१६५ [संज्ञा] वह बैल जो सार्वजनिक रूप से वंश-वृद्धि के लिए छोड़ा गया हो (साँड-)। सॉथी-३०७ [संज्ञा] ताना में गणितः चिह्न के रूप में श्राने वाला स्थान। साँपिन-१६५ [संज्ञा] जिस बैल की पीठ पर साँप का चिह्न हो। साइत-९२,१९३ [संज्ञा] शुभ मुहूर्त (फा॰ साम्रत)।

साग-८९,९३ [संज्ञा] मटर या चना की खोटी हुई पत्तियाँ। साभीदार-२७५ [संज्ञा] साभा करने वाला (सं० सहाध्यायी)। २४४ कहा० साभे की सूई सगंधा से जाई। साटा-१ [संज्ञा] जसर में पानी इकने के लिए बनाई गई चौड़ी नहर । साठी धान-१०३,१०८ [संज्ञा] साठ दिन में होने वाला धान (सं० षष्टिक)। साढ़ी-१८८,१८९ [संज्ञा] बैठाये हुए दूध के ऊपर मलाई वाला ऋंश (सं० सार)। साध-३५९ [संज्ञा] नाप । साधब-२४६ कि॰ निर्धारित निशान पर आरे को चलाना। सान-३७२ [संज्ञा] एक प्रकार का श्रीजार जिस पर चाकू वगैरह तेज किया जाता है (सं० शारा)। सानब-२९२ [कि॰] मिलाना (सं + 귀 ?) ! सानी-१७६,२३४ [संज्ञा] भूसा श्रादि को पानी के साथ चलाकर पशुश्रों के लिए बनाया गया भोजन I सानी भूसा-२३६ भूसा श्रादि की सानी; १७९ मुहा सानी चलाइब-सानी तैयार करना । साम-२६७ [संज्ञा] दे० 'सान'; साम चढ़ाइब-सान रखना; साम धरब-वही I सामा-२७० [संज्ञा] एक प्रकार की मुँदरी जिसे इंख पेरने की कल की हरिस के एक सूराख में बैठाते हैं, इस सूराख में कल की मूड़ी रहती है।

सामा के रहने से सूगख घिस नहीं सकता । सार-३४२ [संज्ञा] फल्ठा की पतली-पनली तीलियाँ दे॰ 'दिउली;' ३८६, ३८९ [संज्ञा] रहठा की पतली-पतली टइनियाँ । सारि-१६२ [संज्ञा] पशुग्रों के बाँधने का स्थान (सं० शाला)। सालब-२४९ [कि॰] किमी लकड़ी को किसी सूराय्व में गढ़ कर बैठाना (सं० शो, तु० म० सालगाँ = छाँटना)। साली-१२८ [संज्ञा] एक प्रकार का धान (सं० शालि); २५० किसान बढ्ई को फसल के समय जो गल्ला देता है (फा॰ साल) तु॰ पाथी। सावाँ-९,१३५ [संज्ञा] एक प्रकार का श्रन (सं॰ श्यामाक, श्र॰ मा॰ सामग)। सिंघा-३४० [संज्ञा] एक प्रकार का बाजा जो धरिकार या डोम बजाते हैं (सं०श्टंग)। सिंघावर-१११ [संज्ञा] एक प्रकार का जहहन धान। सिंघोर-३८ [संज्ञा] एक जंगली वृत्त (सं० सिंधुवार)। सिंघौटा-१६१ [संज्ञा] बैल या गाय के सींगों को बाँधने की एक रस्सी (शृंग-); महा॰ सिंघौटा लगाइब-सीगों को रस्सी से बांधना । सिंचनी-४२ [संज्ञा] सिंचाई (सिंचन)। सिंव-२३ सिंजा एक बार की जोताई. बाह्य । सिउरव-३८,२१६ [कि॰] किसी वस्तु को किसी भ्रान्य वस्तु के साथ कसकर बाँधना । सिकहर-१८० [संज्ञा] सामान रखने

के लिये सुतली का बुना हुआ एक उपकरण जो टाँगा जाता है (सं० शिक्या + धर)। सिकहुला-४१० [संज्ञा] मूँज की बनी बड़ी भींकी । सिमाइब-२६४,३७१ कि० कच्चे चमडे को पक्का करने की क्रिया (सिध्यति प्रा० सिज्भइ) I सितुहा–१५२ [संज्ञा] सुतुई से बड़ा लोहे का ग्रौजार जो श्रफीम काछने के काम में श्राता है (सुतृही हिं॰ सीपी, सं॰ शक्तिका) तु० सुतुहा । सिधवाई-२६१ [संज्ञा] गाड़ी तुलाते समय गाड़ी उठाने के लिये जो टेक दिया जाता है (सं० सिद्ध) तु० भरँगा। सिधार-२२३ सिंजा छाजन की ढाल या लरकाव। सिपोर्ला-३३३ [संज्ञा] बाँस के गाँठ पर सूराकार पत्ता (सं ० शूर्प)। सिमसिम-८५ [वि०] श्रोद। सियब-४०७ कि० सीवन (सं० सीव्यति)। सियररोडवाँ-१५५ [संज्ञा] सियार के रोएँ की भाँति जिस गाय के रोएँ हों। सियार-१२९ सिंजा े श्रगाल । सिरई-२४९,३८३ [संज्ञा] चारपाई के सिरहाने श्रौर पैताने की लकड़ी (सं॰ शिरस् ; २५३ टटरा के ऊपर श्रीर नीचे के सिरे पर लगने वाले बाँस; मुहा० सिरई सालब-सिरई को पावे में बैठाना। सिरकी-१७२ [संज्ञा] बदमाश बैल के लगी हुई दोगाही, तु० छिरकी; २६० सरई की बनी हुई छाने की एक चीज

जो बहुधा बैलगाड़ियों पर पानी से बचत के लिये डाली जाती है। सिरहाना-३८३ [संज्ञा] चारपाई में सिर की ऋोर का भाग (सं ० शिरस्)। सिरोह्य-२३३ [क्रि०] मिट्टी के बर-तन की पैदी को हाथ की ऋँगुलियों या पींड़ के सहारे सुडौल बनाना I सिल्ली-२४५ [संज्ञा] लकड़ी का एक मोटा लम्बा-चौड़ा कटा हुआ भाग (सं० शिला); ३७१ नाई का एक इथियार जिस पर वह छुरा तेज करता है। सिवान-५ [संज्ञा] गाँव की (सं॰ सीमा-) सींक-४०९ [संज्ञा] सरपत का डंठल (तु० सं० इषीका, शंकु-); १९७ मुहा० सींक धंसाइब-लोहेका एक पतला छड़ जिसे घँसाकर पानी का पता लगाते हैं। सींका-७७ [संज्ञा] जौ का डंठल जिसमें बाल रहती है; १२९ ईख के सिरे पर गेंड़े के बीच का भाग (सं० इपीका); ४०९ दे० 'सींक' सींग-१५६ [संज्ञा] पशुश्रों के सिर का एक भाग (सं ० १९ंग)। सीमी-७०,२२९ जिस चीज को जैसा होना चाहिये उस रूप में हेंने पर (सं॰ सिद्ध)। सीढ़ी-१९५ [संज्ञा] चढ़ने का एक साधन (प्रा॰ सेढि ८ सं॰ श्रेणि)। सीना-३९९ [संज्ञा] सीइन (स्विन्न)। सीरा-२३३ [संज्ञा] शीरा । सीरो-३८३ [संज्ञा] दे० 'सिरई'। सुइत्राब-७५ कि॰['सई की भाँत

श्रॅंखुश्रानिकलना (सं॰ स्चि)।

सुइलार-२७४ [क्रि०] सुरियार (फा० सुराहीदार) । सुकडाभा-१७८ [संज्ञा] बैल की तालु का एक रोग। सुकडैना-१७८ [संज्ञा] वही । सुकुवार-८४ [वि०] कोमल (सं० सुकुमार)। सुखनट-८८ [संज्ञा] सूखा, (सं॰ श्रुष्क)। सुगा पंखी-१११ [संज्ञा]एक प्रकार का जड़हन धान (सं० शुक-) सूजनी-४०८ [संज्ञा] एक प्रकार का बिछावन जिसे स्त्रियाँ सी कर तैयार करती हैं (सूचि-)। सुजावा-२५८ [संज्ञा] बैलगाड़ी की वे लकड़ियाँ जो धुरा के समानान्तर धुरा के दोनों बगल फड़ ऋौर पैजनी में जड़ी रहती हैं, दोनों सुजावा का सबंध दोनों पैजनियों से होता है। सुतवस करब-२१५ [कि॰] सूत से छाजन की ढाल आदि देखना। सुतरी-२६४ [संज्ञा] मूँज का बाध। सुतली-११६ [संज्ञा] सन का रेशा; ३७४ सन का कता हुन्ना रूप सूत जो सदश होता है। सुतारी-२६६,२६८ [संज्ञा] मोची का सीने का एक ऋौजार। सुतुई-१८६ [संज्ञा] तालाबों में पाई जाने वाली एक प्रकार की सीप (सं• श्रुक्ति)। सुतुहा–२९८ [संज्ञा] दे० 'सितुहा'। सुत्रही-४९,१८९,२९९,३५२ [संज्ञा] दे० 'सन्दर्भ ।

सुपारी-३५५ [संज्ञा] सुपारी के त्राकार का श्राभूषण जो माँग पहना जाता है। सुम्मा-२६७ [संज्ञा] लोहारी सुराख करने का एक श्रोजार । सुरक उठब-४१ [कि॰] कसी रस्सी की रगड़ से हथेली की खाल निकल जाना । सुरका-४१ [संज्ञा] हाथ का रगड़ से छिल जाना। सुरसतिया-११९ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख जिसका कोवापरेटिव सोसा-इटी ने प्रचार किया (श्रॅं० सोसाइटी) सुलगब-१८८,२४१ [क्रि०] त्राग का धीरे-धीरे जलना (मुलग्न-)। सुलगाइब-३४५ [कि०] 'सुलगव' का स०। सुसइटिया-११९ [संज्ञा] दे० 'सुर सतिया । सूजा-३२१ [संशा] सीने का एक श्रौजार (सुई ८ सं० सूची)। सूत-३०५ [संज्ञा] कपास का कता हुआ रूप; ११७ ऊन का कता हुआ सूत; २४६, ४०० सूत की भाँति पतला तार; २८४ मुहा० सूत श्राइब या उड़व-शीरे में तार उठना; ३४६ सूत खींचब-तार निकालना ; २४६ सूत लगाइब-स्त द्वारा किसी लकड़ी पर निशान लगाना । सूप-४०६ [संशा] श्रनाज पछोरने का एक उपकरण (शूर्प)। . सेंठा-१३३,१७९ [संज्ञा] जोन्हरी का स्वा डंठल, लकठा ।

फा० १५

सेवई-६३ [संज्ञा] एक घाष जो सावाँ की भाँ ति होती है (सं॰ श्यामा) सेल्हवैया-३७७ [संज्ञा] सेल्हा बनाने वाला दे० 'सेल्हा'। सेल्हा–१०३,१०८ [संज्ञा] एक कुन्नारी धान (सं० शालि-); ३७७ सन के लच्छे जिससे रस्सी तैयार की जाती है या सन की बिना बटी हुई रस्सी (पा॰ सेल्लि, दे० ने० सेलि) तु० सल्लू । सेल्ही-१११[संज्ञा] एक ऋगइनी घान । सेल्हुई-३७७ [संज्ञा] सेल्हा वाली रस्ती दे॰ 'सेल्हा'। सेव-१८ वि०] जो हल कम गहराई में धँसे उसे सेव हर कहते हैं (सं सेध ?); २३,१०३,१४३ कम गहरी या छिछली जोताई-गोंदाई; २२३ कम ढाल की छाजन । सेवर-२४१ [वि०] कम पका बरतन । सेवार-२९८ [संज्ञा] पानी की एक घास (सं० शैवाल)। से-३०७ [संज्ञा] करवे को राह्य के सौ सराखों को एक सै कहते हैं। सैल-२४ [संज्ञा] दे० 'सइल'। सोंध-९३ [वि०] खर भूनी हुई वस्तु के खाने में एक प्रकार की सुगंध (सुगन्ध)। सोक-६२ [संज्ञा] कुदार की गोंड़ाई से एक बार में जो नाली बनती है; ३८९, ३९२ खाँचा या गोनरी श्रादि की बुनाई में एक बार में जितनी बाती दबाई जाती **है** ; मुहा० सोक फोरब-प्रत्येक सोक को अलग करना। सोकनी-१५५ [संज्ञा] वह गाय जिसके रोएँ काले ऋौर सफेद हों।

सोकारी-२०८ [संज्ञा] छान उठाने के लिये जिन बाँसों की सहायता ली जाती है। सोम होब-१६७ [कि॰] बैल के आठ दाँत पूरे होना। सोता-१९७ [संज्ञा] कुएँ में किसी विशेष स्थान से पानी की तेज धार निकलना (स्रोतस्); मुहा॰ सोता फूटब-सोता निकलना । सोधवाइब-२१० [क्रि॰] साइत विचर-वाना (सोधना, सं• शोधन)। सोनार-३४५ [संज्ञा] गहना बनाने का पेशा करने वाली जाति (सं० सुवर्ण-कार, प्रा० सुवरागुत्रार)। सोन्हि-४०६ [वि०] दे० 'सोंध'। सोमा-३०४ [संज्ञा] तृतीय श्रेणी की चीज । यथा, सोमा चीनी,सोमा चोटा । सोर-१६३,२८० [संज्ञा] जड़ (सं० शटा, प्रा० सङ्); १३३ मुहा० सोर फेंकब-जड़ निकलना, जड़ फैलना । सोहनी-६३,१०७ [संज्ञा] निराई (शोधनी)। सौंड़ेरी-१७९ [संज्ञा] सावाँ के डंठल का कटा हुआ रूप। सौंफिहा-१६५ [संज्ञा] दे० 'सँविवहा'। सींहट-१३५ [संज्ञा] सावाँ कटा खेत (सं॰ श्यामाक)। सौंहटा-९,१३५ [संज्ञा] दे० 'सौंहट', १६, १७९ [संज्ञा] सावाँ का प्याल । सौरी-वियौरी-२०४ [यो०] प्रसव गृह (स्तिका-)।

हॅंकवैया-३२४ [संज्ञा] हॉंकने वाला ।

हँसिया-६५,२१५ [संज्ञा] एक ऋद्ध चंद्राकार हथियार जिससे खेत काटते हैं (तु॰ श्रंस-कन्धा-दे • ने • हँ सिया)। हँसुऋा–६५,२६८,३८७ [संज्ञा] वही । हँसुली-३५६ [संशा] एक श्राभ्षया जो स्त्रियाँ गले में पहनती हैं। हई-५० [संज्ञा] हानि । यथा, मूस द्वारा पहुँचाई गई हानि को मूस की हई कहते हैं. हट-३२५ [कि॰] इटना का ऋादेश सूचक रूप जो पशुद्धों के लिये प्रयोग होता है। हटका-२०८,२६४ [संज्ञा] एक प्रकार का रोकने का साधन, तु० केंचा। हड़वा-११८ [संज्ञा] एक प्रकार की ईख जो इड्डी से मिलती है (हड्डी, सं॰ ग्रस्थि)। हड़हिया-११८ [संज्ञा] वही। हड़ा-४९ [अर] कौए को उड़ाने के लिए सांकेतिक शब्द (सं इड्डम् प्रा॰ हडू = कीग्रा)। हढ़ोढ़ा−३२४ [संज्ञा] कोल्हू में वह गड्दा जिसमें घानी डाली जाती है। हथउड़, हथउड़ा, हथउड़ी–३४६[संज्ञा] लोहे का ठोकने-पीटने का श्रीजार (सं॰ इस्त + कूट)। हथवँड़-४०२ [संज्ञा] जाँत को चलाने के लिये उपरौटा में जो लकड़ी लगाई जाती है (सं० इस्त + कांड)। हथवाहा-४० [संज्ञा] हाथा चलाने वाला। हथवैया-४० [संज्ञा] वही। हथौड़ा–२६७ [संज्ञा] दे॰ 'हयउद'।

हॅबसब-७५ कि॰] पौषे का बदना। हबसल-७५ [वि०] बढ़ा हुन्ना, हरा भरा । ह्यार-५१ [संज्ञा] हानि पहुँचाने वाले लोग । हर-१४ [संज्ञा] हल का वह भाग जिसमें फार लगता है (सं० इल)। हरजोत्ता-२१ [संज्ञा] हल हाँकने के लिये एक छोटी छड़ी जो हलवाह के हाथ में होती है। हरवाह, हरवाहा-१६,१९,२१ [संज्ञा] इल चलाने वाला। हरहा, हरही-४८,१५७,१८० [संज्ञा] वे गाय-बैल जो बार बार खेत चरने के लिये भागते हैं (इल-)। हरहिया-१५७ [संज्ञा] वही । **हराई-२**२ [संज्ञा] खेत का उतना भाग जितना जोतने के लिये एक बार में घेरा जाता है; नुहा ० हराई फानब-हराई आरम्भ करना। हरियरी-१७६ [संज्ञा] हरी भरी घास या कोयर (सं० हरित)। हरिस-१४,१७,४०,२७० [संज्ञा] हल की वह लम्बी लकड़ी जिसके एक छोर पर फाल वाली लकड़ी जुड़ी रहती है श्रीर दूसरे छोर का सम्बन्ध जुन्ना से होता है (सं० हल 🛨 ईषा)। हलकोरब-११६ [क्रि॰] पानी में हिलाना या भक्तभोरना । हलुक-३,७,१०,४४ [वि०] हलका (सं लघुक, प्रा लहुक)। **इल्फा-१७८** [संज्ञा] पशुश्रों के श्वास की बीमारी।

हाँड़ी-१५२,२३३,३०६ [संज्ञा] मिट्टी का एक पात्र (सं०भांड) २३३ ;हाँड़ी-पतुकी-[यो॰] वही। हाँफा-१७८ [संज्ञा] श्वास कष्ट का रोग । हाथा-४७ [संज्ञा] पानी सींचने का लकड़ी का एक उपकर्ण जो हाथ से चलाया जाता है (सं इस्त-)। हाल-२५६ [संज्ञा] लोहे का बन्द जो पहिये पर चढाया जाता है। हिक्का-१६३ [संज्ञा] पीठ से लेकर कन्धे तक का भाग। हिगराइब-१८७ [क्रि०] पशुत्रों को उनके समूह से ऋलग करना। हिगरीवल-१८७ सिंजा हिगराने का कार्य। हिरव-१८७ [कि०] भैंस का किसी पानी के गड्दे में प्रवेश करना । हिरवनी-१८६ [संज्ञा] नहाँ गोरू चरने के बाद एकत्र होते हैं। हिराउव-१८६ [क्रि॰] चरने के बाद पश्चित्रों को हिरवनी पर एकत्र करना । हिरार-८५,११० [संज्ञा] इरा या नरम । हिरिकब-१९ कि॰] सटना। हिरौनी-१८६ [संज्ञा] दे० 'हिरवनी'। ही-१८४ [ग्र०] भैं स को रोकने के लिये एक सांकेतिक बोली। हीरा-१४५ [संज्ञा] लकड़ी के मध्य का पका हुन्ना मजबूत भाग (हीरक:-हीरा)। <u>हं</u>डी–३६१ [संज्ञा] घुंडी । हुमेल-३५६ [संज्ञा] मोहर का बना हुन्ना गले का एक श्राभूषण जिसे श्रियाँ

पहनती हैं (श्रर॰ हमेल) हुरपेठब-१८३[कि०] ढकेलना, खदेरना। हुरमुर-१८३ [संज्ञा] धक्का धुक्की । हुलसब-२१२ [क्रि॰] जड़ से हिलना। हर-१८३ सिंजा पशुस्त्रों को भीड़ ; २०८,२५३,३९८ किसी लंबी चीज़ के किनारे का भाग। यथा, लाठी का हूर या गँस का हूर। हेंगवइया-२५[संज्ञा] खेत हेंगानेवाला। **हेंगवाह-२**५ [संज्ञा] वही। हेंगवाही-२५ [सज्ञा] हेंगाने का कार्य । हेंगवैया-२५ [संज्ञा] दे० 'हेंगवइ्या'। हेंगा-२७ [संज्ञा] पाटा, खेती का एक उपकरण जिससे खेत सम किया जाता है (लोष्टन्न ?); २५ मुहा ॰ हेंगा भरब-हेंगा के सामने मिट्टी एकत्र होजाना जिससे हैंगा चलाने में कठिनाई दोती **है**; हेंगा लगब-हेंगा का ठीक-ठीक

r

काम करना। हेंगाई-२५ [संज्ञा] हेगाने का कार्य । हे-१८४ [ग्रा०] पशुत्रों के बुलाने का संबोधन । हो-३२५ श्रि० बैल को रोकने या ठह-रने का संबोधन। होर-२१, ३२५ [ऋ०] वही। होरहा-९३ [संज्ञा] घास ऋादि को ऋाग में भूनी हुई चना को फलियाँ, होला (सं॰ होलक) तु॰ ऋ॰ मा॰ हरड; १३३ ज्वार की बाल। हौकरहा-१६६ [संज्ञा] भौकारने वाला बैल । हौंकरहिया-१५७ [संज्ञा] हौंकरहा का स्त्री०। यथा, हौंकरहिया गाय। हौदां-१८८,२३६,२७४ [संज्ञा] मिट्टी का एक बड़ा बर्तन जिसमें पशाश्रों को सानी चलाते हैं (ऋर॰ हौदज)।

सहायद प्रनथ-सूची

१-ग्रद मागधी कोष	••••	शतावधानी जैनमुनि श्री रल-
•		चन्द्रजी महाराज,इन्दौर १९२३
र-दि प्रैक्टिकल संस्कृत इक्कलिश डिक् र	ानरी	बी॰ एस॰ म्राप्टे
१-देशी नॉम माला	•••	हेमचंद्र, कलकता १९३१
<-नेपाली डिक्शनरी	••••	त्रार॰ एल॰ टर्नर, १९३१
१-न्यू हिन्दुस्तानी इ ङ्गलिश डिक्शनरी	••••	एस० डबल्यू॰ फलून १८७९
६-परशियन इङ्गलिश डिक्श नरी	••••	एफ॰ स्टैंगाज़, लंडन, १९३•
•-पाइम्र-सद्द-महरु ग वो (प्राकृत-शब्द-स	।हार्यवः)	पं॰ इरगोविन्द दास, टी॰ शेठ
		कलकत्ता, १९२८
८-बिहार पीजेंट लाइफ	•••	सर जार्ज ए॰ प्रियर्सन, पटना
		99 7 ६
९-मराठी न्युत्पत्ति कोश	••••	के०पी० कुलकर्णी, बम्बई
		1985
०-संस्कृत इङ्गलिश डिक्शनरी	•••	सर मोनियर विलियम्स,
		त्र्याक्सफोड ^९ , १८९९
१-६्न्दी-शब्द-सागर	•••	(नागरी प्रचारि क् री सभा)

য়ুদ্ধি-দন্ন

पुष्ठ	चनुच्छेद	पंक्ति	সহাত্ত	যু ৱ
15	२६	10	नाथा	नाथी
પુપ	129	ঙ	के बाट	की बीट
€0	185	•	कटाइव	चटाइब
ξ 9	151	11	नइसेयली	इसे यनैली
68	२१२	Ę	माटा	माटी
112	२७२	38	शोरी	शीरा
122	283	Ę	ठहा	ठीहा
130	રૂ ષ્ક	•	बाना	बनाना
949	३९२	98	मेंदा	मेंदी
१५२	३९४	, 8	श्रद्शो	श्रइले
340	४०५	ų	भीन-भान	भीन-भीन
950	83.	•	चार	चीर
	पत्र-भाग			
144	. 2	18	प्राचनी	प्राचीन
909	9	18	कु ँठार	कु ठार
169	₹	ų	36	24.
964	ર	90	गढढा	गङ्दा
२०३	ર	24	पचार	फार
२०४	ર	94	याग	गाय

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library

ससूरी MUSSOORIE

अवाष्ति सं•	122586
(350-130	

कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस कर दें।

Please return this book on or before the date last stamped below.

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.
	. <u>-</u>		
···			
- Annual Control of the Control of t			
		.,.	

GL H 338.63403 GUP H-R 338.63403 गुप्त

वर्ग सं.

अवाप्ति मं. **५५** ACC No प्रस्तक मं. Book No......

लेखक गुप्त, हरिहर प्रसाद

गीर्षक ग्रामीधींग और उनका

I-R

-CSTIBRARY

LAL BAHADUR SHASTRI
National Academy of Administration

गुप्त

MUSSOORIE

Accession No. 122586

- Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
- 2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
- Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
- Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
- Books lost, defeced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving